تقاريظ الكتاب

(١)

لحضرة المحترم الائستاذ على حسن فهمي مدرسالاً لبان بكاية الزراعة بجامعة فؤاد الاُول

عزيزى الأستاذ عمر البارودى

تصفحت بمزيد الغبطة مؤلفكم عن وصناعات اللبن ومستخرجاته ، ولشد ما سرتى أن توفقوا أخيرا تحت ظروف ليست بالميسرة إلى اخراجه فى ثوب نافع مفيد لاكبر بجموعة بمن ينتظر أن يهمهم أمر هذه الصناعة الحيوية . ولما كنت متبعا لجمودكم المضنى فى سبيل اعدادهذا المؤلف الذى كثيرا ما فكرت أنا نفسى فى اخراج شى ما تاله فإنى أقدر تماما ما بذلتموه من الجهد الذى أتعشم أن بنالكم عنه خير الجزاه .

وفى اعتقادى أن مؤلفكم هذا يقوم بالأهداف التى وضعتموها له فى مقدمتكم، وهى أهداف سامية ولا شك تسدى إلى صناعة الآلبان فى مصر خدمة طيبة من أجل الخدمات ؟

> الخلص ۲۷ من أغسطس سنة ۱۹۶۵ على مسمه فهمى

(٢)

لحضرة المحترم الدكتور أمبن السكرى مدرس الالبان بكلية الزراعة بجامعة فؤاد الاول

عزيزى الاستاذعر البارودى

سرق أن أطلع على مؤلفكم و صناعات اللبن ومستخرجاته ، بعد طبعه . وقد تصفحته بمزيد من الاهتمام الممتع . فأعجبني فيه سلامته وتبسيط شرحه . وإنى لقدر تمام التقدير ما بذلتموه من جهد في سبيل كتابته وتبويبه ، بما سيسد فراغا كبيرا في التأليف والكتابة بلغننا العربية عن علم الآلبان الذي تنشد له جميعا التقدم والرق في مصرنا العزيزة .

وسيجد فيه طلاب علم الآلبان وصائعو منتجانه مرجعا قيما يرجعون اليه فى حلكثير من مشكلاتهم التى أعنقد أنهاكثيرة وخصوصا فى بلذكصر .

و بصفتی مواطن لایسعنی إلا أن أقدم لکم جزیل شکری وامتنانی لهذا المؤلف، کما أبعث الیکم نهنتی وتقدیری ی

> الخلص ۲۸ من أغسطس سنة ۱۹۶۵ مين محمد السكرى

(٣)

لحضرة المحتم الدكتور محود زين الدين وكيل قسم تربية الحيوان ورئيس فرع الأنبان به بوزارة الزراعة ·

في آخر سنة ١٩٤٧ اخرج الاسناذ البارودي كتابه عن , الجبن الابيض الدمباطي , الذي سد به نقصا كان يشعر به كل مشتغل بهذه الصناعة . والآن يطلع علينا بكتابه القيم عن , صناعات اللبن ومستخرجاته , ، وقد تصفحته فوجدته جد مفيد ومن الوجهة العملية على الاخص . وكم أود أن ينتفع به أصحاب معامل الالبان وطلبة المدارس الزراعية وكل من يهمه الاطلاع في هذا الفرع الهام من فروع الصناعات الزراعية المصرية والعمل على استخدام ما جاء به من المعلومات عن الاجهزة البسيطة التركيب وعظيمة النفع في معامل الالبان المصرية .

والكتاب مبوب تبويبا سهلا ويتدرج بالقارى، في الموضوعات بطريقة مبسطة تضمن حسن استيمايه لجوهر المسادة . وقد توافر على العثاية بكثير من الاسس الاقتصادية والعلمية التي نقوم عليها هذه الصناعة ؟

محمود زين الدبن

٢٩ من أغسطس سنة و١٩٤٥



بنالنالخالخين

كلمة المؤلف

يقدر قيمة ماينتج من اللبن ببلادنا المصرية بنحو خسة ملايين من الجنيبات سنويا ، بما جمل هـذا انحصول الحيواني في المرتبة الرابعية بين مختلف المحاصيل الزراعية المصرية

ولذلك فإن صناعة الألبان تعتبر فى مقدمة الصناعات المحلية التى يرجى لها الازدهار والنمو إذا مااستغلت على وجه فنى صحيح وبنظم حديثة تتفق وتطور النهضات الصناعية، إذ أن وفرة خامتها بما يشجع على قيامها واطراد نجاحها .

ولعلى أوجز الأهداف التي تضمنها بحث هذا الكتيب فيما يلى :

۱ — التدرج فى تقديم الموضوع إلى القارى، بطريقة مبسطة تمكنه من استيهاب ختلف نواحيه

٧ ــ العناية بالأسس والنظم التي تقوم عليها هذه الصناعة مع قصر البحث على النصيب الصناعي لهذه الخامة في بلادنا في الحاضروما قد تسفر عنه الجهود لو عنى بأمرها

٣ ــ الاهتمام بالناحيتين العملية والعلمية حتى يرتكز المشتغل بهذه الصناعة على
 أسس ثابتة وسليمة .

ع لم أن يكون هذا الكتيب زميلا للمبتدى. في هذه الصناعة والمحترف
وأرجو أن أكون بهذا القدر المتواضع قد أدبت واجبا أشعر بضرورة ادائه،
 وسداد دينه حقعلي وقائه يم

(أولا) اللبن

اللبن هو السائل الناتج من افراز الغدد الثدية أو اللبنية لإناث الحيوانات ذات الثدى ، وهو يفرز بعد الولادة بفترة قصيرة كى تتغذى صغارها منه ، وهوالغذاء الطبيعي الآمثل الذى أعده الخالق جل شأنه لصغارهذه الحيوانات .

و تقتصر كية اللبن التي تفرزها بعض الحبوانات الثديبة على حاجة صغيرها حتى يبلغ أشده و يستقل بنفسه في الحصول على قوته ، ولكن كثيراً منها ولا سيا المستأنس كالبقرو الجاموس تزيدكية ما تدره عن حاجات صغيرها ، وقد استغل الانسان هذه الزيادة من اللبن لنفسه بالاستفادة بها سواء بشربها أم بتحويلها إلى ذبد أو جبن أوغيرها من منتجات الآلبان .

افراز اللبى وتركيب الصرع

يحتوى الضرع في الماشية على الغدد الثديبة أو اللبنية التي تفرز اللبن من الدم، اذتحيط سهده الغدد الأوعية الدموية الدقيقة. ويتكون الضرع أساسيا في البقر أو الجاموس (١) مر عدتين لبنيتين حواحدة في أعلى كل جانب من جانبي الدرة حتصلان بأقسام الضرع الاربعة (وليس بين هذه الاقسام أي اتصال يسمح بنفاذ محتويات أحدها إلى الآخر)، وينتهي كل قسم أو ربع بحلة تتوسطها قناة ضيقة تنسع في الاتجاه العلوى وتنتهي في جرثها العلوى عما يسمى بحوض اللبن ويحيط مهذه القناة في جزئها العلوى عما يسمى بحوض اللبن ويحيط مهذه القناة في جزئها العلوى ما يسمى بحوض اللبن الما الخارج إلا اذا فتح بعملية الحليب أو الرضاعة، وقد يختل عمل هذه العضلة عند السابها بضر وأوعندما تطعن الماشية في السن

⁽۱) تقوق أعمية ابن ألجاموس والبقر الاقتصادية بهذه البلاد ألبان الهيوانات الاخرى بمراحل ، ولذلك اقتصرنا عليهما

عملية الحلب

تتوقف عملية الحلب على الصهام العضلى الذى فى أعلى الحلمة ، ويمكن تلخيص عملية الحلب فى القيام على التوالى بالضغط على الصهام العضلى المذكور ثم رفع الصغط عنه . والضغط على الصهام العضلى بفتحه فتمتلى الحلمة باللبن ومنها يسيل إلى أوعية الحليب بجذب الحلمة بأطراف الأصابع برفق ولين الوأوعية الحليب التي يستقبل فيها اللبن عند حلبه بلزم أن تمكون نظيفة ، وبحسن أن تغسل بالصابون والفرشة ، ثم تعقيمها بالبخار أو بالما الساخن المغلى ، ثم تجفيفها بخرقة جافة نظيفة ومعقمة أصلا بغيبها في المها لهذا .

و يجب أن بكون الشخص الذى يقوم بعماية الحلب نظيفا وخاليا من الأمراض المعدية ، و يحسن أن يرتدى معطفاً أو فوطة بيضاء نظيفة ، على أن يقوم بغسل يديه بين حلب كل ماشية واخرى ، مع تجفيفها ، إذ يجب أن تكون يداه جافتين ، غير ميتلتين عند الحلب .

أما الماشية فيجب أن تكون سليمة وخالية من الأمراض ، وقبل الحليب يغسل ويحفف كمفل|الماشية وضرعها

وعند ابتداء الحلب، بحب لفظ قليل من اللبن بسحب الشخب أو الشخبين الأوليين من كل حلبة في وعاء مستقل لاحتواء هذا اللبن الأول على كثير من البكتريا التي تعلق يقناة الحلة، ثم يتابع حلب اللبن في وعاء تظيف. وقبل الانتهاء من الحلب بحب أن تسحب آخر قطوة من اللبن من الضرع حيث أن آخر ما يحلب من اللبن يبلغ النهاية القصوى في نسبة الدهن وعدم الحصول عليه قد يؤدى إلى انخفاض يبلغ النهاية القصوى في نسبة الدهن وعدم الحصول عليه قد يؤدى إلى انخفاض نسبة الدهن باللبن عن المعدلات أتى قرضها انقانون، والتي لاتجيز أن تقل نسبة الدهن في اللبن البقرى عن ٣٠٠٠ وفي اللبن الجاموسي عن ٥٠٠٠ ، كما أن ترك بعض اللبن في اللبن البقرى عن ٣٠٠٠ وفي اللبن الجاموسي عن ٥٠٠٠ ، كما أن ترك بعض اللبن المعمول عليه بالتدريج وقد بحف لهذا اللبن المعمول عردي إلى عدم نشاطه في الافراز فتهبط وظائفه بالتدريج وقد بحف لهذا السبب بسرعة قبل الأوان.

تصفية اللبق وتبريده

يصنى اللبن بعد حلبه مباشرة مما قد يكون على به من أوساخ عن طريق قطعة من قماش و المرمر ، أو الشاش و الهايونى ، أو أى قماش آخر مناسب ، كا يمكن تصفية اللبن خلال أجهزة تصفية خاصة كا سيأتى ذكره . وعندما تنسع حظيرة الحلب لعدد كبير من المواشى ، يلحق بالحظيرة عادة غرفة خاصة بها أدوات التصفية وكذلك جهاز لتبريد اللبن وجهاز آخر لتعقيم الأدوات التى يتصل بها اللبن (كجرادل الحليب والمتبرد) بوساطة البخار الذي تولده غلاية (مرجل) صغيرة وسنأتى على شرح بعض هذه الأدوات والأجهزة فيما بعد

تركيب اللبن

تشترك ألبان جميع الحيوانات فى أنواع المواد التى تتركب منها ألبانها ولكنها تختلف فى كميات هذه المركبات، وفيها يلى بيان لمنوسط مركبات لبنى البقر والجاموس:

لبن جاموس	لین بقری	المركبات	
۸۳۵۰۸	۰۴ده۸	ala	
٥١٧٧	1103	دُ <i>ھن</i>) 7. 41 :.
٥٣٤	۵۷د۳ .	بروتينات(أوزلال)	تسمى هذه المجموعة
174	\$7 7 £	شكرلىن(أولاكتوذ)	المام المام
47VC+	• ۸د•	أملاح(أوموادمعدنيةأورماد)	والمواد الصلبة، (
1	1		

فيلاحظ مثلا ان اللبن الجاموسي يحتوى على نسبة مرتفعة من الدهن ومن البروتينات ومن المواد الصلبة اجمالا إذا ماووزن باللبن البقرى على وجه عام. وتختلف أيضا نسبة المركبات بين افراد البقر (أو الجاموس)، فقد تنتج بقرة مثلا لبنا بحتوى على ٣٠/. من الدهن بينها تنتج بقرة اخرى لبنا يحتوى

على 4 ه ./. من الدهن . وبالمثل بالنسبة الى الجاموس اذ قد تختلف نسبة الدهن في لبن افراده ببين - ٩٠٠٠

دهن اللبن

بوجد الدهن في اللبن على هيئة مستحلب (حبيبات دفيقة الحجم معلقة) من حبيبات دهنية كروية الشكل لاترى بالعين المجردة، وتتراوح حجومها بين حبيبات حسيبات من اليوصة المكعبة، ويحتوى دهن اللبن البقرى على مادة ملونة تعرف باسم مكاروتين، وهي التي تكسب الزبد البقرى اللون الاصفر المعروف.

بروتينات اللبن

برو تبيئات اللبن ثلاثة وهي الـكازين، والآلبومين، والجلوبيولين

المكازين - أهم البروتينات الثلاثة وله خاصية التأثر بالمنفحة أو الاحماض الحقيفة فيتجبن أو يكون الحشرة بتأثيرهما أو تأثير أحدهما . ويوجد الكازين في اللبن على هيئة حبيبات جيلاتينية معلقه دقيقة الحجم جدا

الألبومين ــ وهو يشبه ألبومين اللم شميا كم ا ، ، نأث المه المنافقة الما المنافقة أوالأحماض كا يتماسك ذلال البيص (بياضه) عند تسخينه ، وهو لايتأثر بالمنفحة أوالأحماض كما يتأثرالكازين .

الجلوبيولين ــ يتأثر بالحرارة كالا البومين ولا يتأثر بالمنفحة أو الاحماض ، ويختلف في بعضخواصه الاخرى عن الا البومين

سكر اللبن

وهوذا ثب فى اللين وله طعم حلوخفيف ، ولذلك يكسب اللين مذاقه الحلو قلبلاعند أول حلبه ، ولمخاصية التحول إلى حامض اللبنيك (أو اللكتيك) بفعل بعض أصناف من البكتريا (وهي من الاحياء الدقيقة التي لاترى بالعين المجردة)

وعند تحول سكر اللبن إلى حامض اللبنيك بفعل البكتريا التي يتلوث بها اللبن يناثر السكارين بالجامض الناتج فيتجبن (أو يكون الحثرة) وهذا هو سرتجبن أو و تقطع ، اللبن عند تركد لمدة من الزمن بعد حلبه

الموادالمعرثبة

وتتكونمن مركبات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وغيرها . ويوجد بعضها على حالة ذائبة، و بعضها على حالة معلقة فى اللهن، و بعضها متحد مع المكاذين.

موأد أخرى

يوجد فى اللبن عدا ماذكر مواد أخرى بنسب ضئيلة مثل حامض الليمونيك والبوليك، وبعض الأنزيمات (١) والفيتامينات (٢)، وكذلك بعض الغازات الذائبة فيه وهى الاكسجين والازوت وثانى أوكسيد الكربون.

وقد اجمعت المراجع على أن اللبن هو اللبن البقرى ما لم يبين خلاف ذلك .

البأزال رورو)

اللبأ أو السرسوب أو المسهار هو اللبن الذى تدره الماشية بعد الولادة، وهو يختلف عن اللبن الاعتبادى اختلافا وتينا، ويستمر الحيوان في إفرازه حتى يعود الحيوان بعدها تدريجيا حوالى اليوم الرابع الى السادس إلى إفراز اللبن الاعتبادى. واللبأ يختلف فى تركيبه عن اللبن الاعتبادى، ونورد فيما يلى بيانا لأحد التحاليل للبأ البقر بعد الولادة مباشرة:

⁽١) الانزيم عبارةعن خيرة كيميائية لها القدرة على احداث تحولات أو تنبيرات ممينة في المركبات العضوية — حتى ولوكان موجودا بمقدار صغير جدا — دون أن ينغير هو نفسه ،

⁽٣) الغيتامينات عبارة عن مواد توجد بمقادير ضئيلة للنهاية وليكنها لازمة للعياة واستمرارها، وبعضها ماهو لازم للنمو وبعضها ماهو لازم لحفظ صجة الجسم.

٧٣,٠٦		مساء
۲,00		دهن
7,78 17,07	کازین آ لبو مین وجلو بیو لین	برو تینات
٣,٠٠		سكر لبن
1,14		ر مـــاد
1		

ويحتوى اللبأ على نسبة كبيرة من البروتينات ولا سيما الألبومين ، وهذا يناسب حاجات العجل المولود حديثا لأن الألبومين هو من نفس نوع الألبومين الموجود بدم الأم الذى كان يتغذى منه الجنين لذا تسهل عملية هضمه . وللا لبومين باللمبأ أيضا تأثير مسهل فيساعد ذلك على تنظيف أمعاء العجل بعد الولادة . أما ادتفاع نسبة المواد المعدنية به فتساعد على تكون العظام

وللسرسوب لون مشوب بصفرة ، وهو أكثر لزوجة فى قبوامه من اللبن الاعتيادى ، واذا سخن يتجبن لارتفاع نسبة الالبومين والجلويولين به . وليس للبأ من ضرر فى تعاطيه ، إلا أنه يسبب بعض المتاعب فى صناعات الالبان عند تعقيم اللبن أو عمل الزبد أو الجبن أو غيرها، ولذا فان بعض الدول قد حرمت بيع اللبن قبل اليوم الحامس من الولادة (فى حالة الابقار) حتى يكون اللبن قد عاد إلى الحالة الطبيعية

مداولة اللبرب

يعتبر اللبن مرعى خصيبا لنموكثير مناصناف البكتريا وبعض الاحياء الاخرى الدقيقة (كالحنائر) إذا ما وجدت هذه طريقها اليه. وما أن تحل فيه حتى تنشط وتتوالد بسرعة كبيرة. ولنمو وتوالد البكتريا وغيرها من الاحياء الدقيقة في اللبن مظاهر متعددة، فبعض أنواعها بجعله نتن الرائحة وغير صالح للاستعال، وبعضها يكسبه ألوانا غير مرغوب فيها كاللون الاحمر (الذي يشبه الدم)، وبعضها يؤثر على يكسبه ألوانا غير مرغوب فيها كاللون الاحمر (الذي يشبه الدم)، وبعضها يؤثر على

سكر اللبن الذى به محولا له إلى حامض اللبنيك الذى يجبن اللبن ، و بعضها يولد فيه الغازات ، وغير ذلك من التأثيرات العديدة . وليست جميع أصناف البكتريا ضارة فبعضها ماهو ضار ويسبب تلف اللبن ، وبعضها ماهو مفيد كالبكتريا التي تستخدم في عمل الالبان المتخمرة (كاللبن الزبادى) أو تلك التي تساعد على أنضاج كثير من أنواع الجبن

وفى الواقع يحلب اللبن وبه بعض أصناف من البكتريا التى تكن داخل ضرع الماشية (وتدخله عن طريق قنوات الحلمات) والتى تخرج مع اللبن عند حلبه وما دامت الماشية سليمة من الامراض ومعتنى بنظافتها فلا خوف من احتواء اللبن على هذه البكتريا

والذين يقومون بحلب اللبن أو مداولته إذا لم يكونوا على درجة كبديرة من النظافة والاعتناء بشروطها وخلوهم من الا مراض المعدية فقد يكونون سببا فى تلويث اللبن بأصناف البكتريا التى قد تسبب فساده أو التى قد تنقل المرض الى الانسان كذلك تجب العناية التامة بغسيل ونظافة وتعقيم الاوعية والادوات والاجهزة التى ينتقل البن والتى يلاصقها ، على أن يكون الماء المستعمل من أحد المصادر التى ستذكر تحت عنوان و معمل اللبن ، على صفحة م

أما الذباب فأمره معروف فى نقل الأمراض، وتجب بذل أكبر عناية فى منعه من الدخول الى مكان الحلب أو اتصاله باللبن أو حطه على أوعيته بأى حال من الاحوال

ولا يغرب عن البال أيضا أن الجو يحتوى على بعض البكتريا ولذلك يلزم عدم حلب اللبن في الأمكنة التي يعلوها الغبار أو التي يتطاير بها النبن والقش حيت قكثر البكتريا في هذه الحالة، كما يلزم عدم تعريضه الى هذه العوامل بعد حلبه عا سبق تتضح أهمية العناية والحينلة النامتين اللازمة في مداولة ومعاملة اللبن أو منتجاته في كل خطوة من الخطوات التي تبدأ من ساعة حلبه الى ساعة تسليمه أو تسليم أحد منتجاته الى المستهلك. وليست العناية في انتاج ومداولة اللبن أو تسليم أحد منتجاته الى المستهلك. وليست العناية في انتاج ومداولة اللبن

مقصورة على منع انتشار الامراض، بل الغرض منها أيضا منع فساده أو فساد منتجانه نما قد يسبب خسائر كبيرة لمن يقوم بتجارته أو صناعته

ا كنساب اللبن للروائح :


من خصائص اللبن سرعة امتصاص الروائح (ولاسيما إذا كان دافثا أو ساخنا)، فهو بكتسب مثلا رائحة الثوم أو الكرنب أو الحشائش المتعطنة أو بعض أنواع العلف الفاسدة عند وجودها بالقرب منه، ولذلك تجب العناية بوجود اللبن في أمكنة بعيدة عن المواد التي تسبب روائح كريمة، وكذلك حلب الماشية بعيدا عنها

ترحيل اللبن من مطانه الخلب الى المعمل

فى حالة ما إذا كان المعمل بعيدا عن مكان الحلب يحسن أن ترتب أوقات الحليب فى الصباح والمساء بحيث ينقل اللبن (فى أوعية محكمة الغلق وباستعال أغطيتها المعدة لها فقط) فى الصباح الباكر بالنسبة لحلية الصباح وبعد غروب الشمس بالنسبة لحلية المساء حتى لاتؤثر حرارة النهار على اللبن فتفسده ، ذلك لأن ارتفاع درجة حرارة اللبن يساعد أنواع من البكريا والاحياء الدقيقة التى تفسده على النمو والتكاثر .

وعند اشتداد حرارة الجو ، يمكن إعداد أوعية اللبن المراد نقلها إلى مسافات بعيدة نوعا بأغطية نظيفة من القاش تلابس على الوعاء وترطب بالماء حتى يحتفظ اللبن بدرجة حرارة منخفضة شكل (١) ا

كما يمكن استعمال أوعية معدة من الداخل فى منتصفها بأسطوانة خاصة يوضع بها الثلج فى حالة وجود الثلج بالجهة التي يرادإرسال اللبن منها كما يتضح من شكل (١)ب



شکار (۱)


الاحياء الدقيقة التي تؤثر في اللبن ومستخرجا ته

تنقسم أنواع الاحيا. الدقيقة التي تؤثر في اللبن أو مستخرجاته إلى ٣ أقسام رئيسية وهي البكتريا، والخائر، والعفن

البكتريا

هى أحياء دقيقة لا ترى بالعين المجردة ، و يمكن بانباع طرق معينة رؤية كثير من أتواعها تحت المجهر . وهى من الأحياء ذات الخلية الواحدة تتوالد وتتكاثر بالانقسام تحت ظروف معينة من ملائمة الوسط الذي تعيش فيه من حيث توفر الغذاء اللازم لمكل من أتواعها ودرجة الحرارة وغير ذلك من العوامل . ومن أنواعها ما له أعضاء للحركة ومنها ماليس له ، ومنها ماهو كروى الشكل ويتجمع عند تكاثره بالانقسام على هيئة عناقيد العنب (وتسمى عنفودية) أوعلى هيئة السبحة (وتسمى سبحية) ، ومنها ماهو عصوى الشكل (وتسمى عصوية) ، وغير ذلك . ومنها ما يتجرثم متخذا لشكل خاص يساعده على مقاومة العوامل التي لاتلائمه يظل عندها ما يتجرثم متخذا لشكل خاص يساعده على مقاومة العوامل التي لاتلائمه يظل عندها

فى حالة سبات إلى أن تنهيأ الطروف الملائمة فيبدأ فى النوالد والتكاثر المائية ، ومنها ما لا يتجرئم إطلاقا (أنظر شكل ٢)



شكل (٢) أنواع مختلفة من البكتريا مكبرة نحو ٢٠٠٠ مرة

(1) بكتريا منقودية ، (ب) بكترياً سبحية ، (م)بكتريا عصوية ، (د) بكترياحلزونية، والباقي أنواع من البكتريا ذات أعضاء مختلفة للحركة ، (ه) تمثل كرية دموية مكبرة بنفس المقدار أما العلم يونس عرض شعرة آدمية مكبرة بنفس المقدار أيضا · أما ما بالمستطيل فيمثل ٣ أنواع من البكتريا المنجر ثمة ·

ومن أنواع البكتريا المفيدة مايدخل في عمل البادى. وبعض الا"لبان المتخمرة كما سيذكر في موضعه "

ويطلق أحيانا على البكـتريا التي تسبب الا مراض لفظة . ميكروبات .

الخائر

هي من أنواع الاحياء الدقيقة التي الاترى بالعدين المجردة . ومن أنواع الحنائر ما يستعمل في عمل الخبر وعمسل الجعة (كما في خميرة البيرة)

ومن أنواعها ما يؤثر فى أنواع من السكر فيحولها إلى كحول وغاز ثانى أكسيد الكربون .



شكل (٣) (ا) فرد من الخيرة ظهر به برعمان (مكبر آلاف المرات) ، (ب) خيرة انتسكائر بالتبرغم (مكبرة نحو ١٠٠٠ مرة)



شـكل (٤) أحد أنواع العنن المعروفة باسم بتسيليوم كايرى تحت المجهر

العفق

من أنواع العفن ما يرى على أرغفة الخبر أحيانا عند تركه لمدة ، ومنه ما هو أخضراللون،أو أبيضه أو أسوده أو غير ذلك

ومن أنواعه المفيدة ما يقوم بدور هام فى تسوية يعض أنواع الجبن كافى جبن ركـفور وجين ونسلديل

واخائر والعفن من أنواع الفطر أو الفطريات وهي دتبة من النباتات بدون سوق أو جذور أو أوراق وليس فيهاكلوروفيل وتتكاثر بالتبرعم أو بالبذور كافى حالة الخائر ، أو بالتمدد وبالبذوركما في حالة العفن

معمل اللبن

معامل الألبان اجمالا يلزم أن تستوفى اشتراطات خاصة ، وفيها يلى نذكر أهم ما يحب ملاحظته فى معامل الألبان :

الحاد

بحب أن يتوفر الماء النظيف البارد حيث تستهلك معامل الآلبان مقادير كبيرة منه ، ويجب تجنب استعال مياه النهر أو الترع أو البرك لنلوثها بالبيكتريا التي تسبب فساد اللبن ، واحتمال تلوثها ببكتريا الامراض ، ولاحتواءهذه المياه على مواد عصوية ضارة ، ويمكن استعال مياه الترع أو النهر بعد أن ترشحها شركات المياه في المدن . وعندعدم وجود مورد عمومي لمياه مرشحة أو مياه آبار عمومية تؤخذ المياه من بئر ادتوازية ، ويجب أن يكون ذلك بوساطة طلبة ماصة كابسة تدق ماسورتها

على عمق لا يقل عن عشرين مترا وعلى بعد لايقل عن ٧٠ مترا أيضا من أقرب خزان صرفأو أى مصدر تلوث آخر ، وبشرط أن تثبت صلاحية المياء لمعمل الاليان بعد التحليل بمعامل وزارة الصحة .

موفع المعمل

يجب أن يكون بعبدا عن الحظائر أو ماشابهها ، وتقصل الاماكن المرتفعة نوعاً لهناء معامل الالبان . ويحسن بقدر الامكان أن يكون المعمل بعيدا عن المساكن حتى يتوفر به الضوء وائتهوية ، ويحسن أن نواجه غرفة العمل بالمعمل مهب الرياح السائدة وحتى تلطف من درجة الحرارة ولاسها في البلاد الحارة .

أرمئية المعمل

تنآكل أدضية معامل الالبان بتأثير حامض اللبنيك الذي يتكون في اللبن أو في شرش اللبن ، ولذلك تجب العناية في اختيار المواد التي تعمل منها الارضية وأنسها يعمل من الحرسانة المغطاة بطبقة بما يعرف باسم (Mastic) من الاسفلت بسمك بر البوصة ، أو من خلطة خاصة (تعرف باسم Mastic) من الاسفلت ونظع الجرافيت الجامد المقاوم لتأثير الحامض ، مع ترقيد قضبان من الحديد الظهر على مسافات منوازية فيها كي يسهل ذلق الاقساط على الارضية ، ووضع حصائر من المطاط في مواضع تفريغ أقساط اللبن .

ويحسن تجنب الفواصل في الارضية ، كما في حالةالبلاط ، لا ن البكتريا تكن فيها عند::ذ .

وأرضيه معمل اللبن يلزم أن تكون مائلة مبلا خفيفا في اتجاه بجارى المياه لسهولة تصريف ماء الغسيل وغيره .

المجارى

تعمل المجارى مكشوفة بغرف المعمل على أن يكون أعلاها بمستوى الارضية وعلى أن تكون بجاورة للحائط وتبعد عنه حوالى ٥ ــ ١٠سم ، وألا تكون في وسط الغرفة حتى لاتعترض العمل ، وأن يكون عرضها حوالى ١٥ ــ ٢٠ سم . وعمقها

حوالى ١٠ سم وألا تكون جوانبها قائمة الزوايا حتى يسهل تنظيفها . وتعمل المجادى بميل خفيف بتدرج من حجرة إلى ما يليها حتى تنهى إلى خارج المعمل وبحيث تصب محتوياتها فى بالوعة خاصة خارج المعمل مباشرة فى الجهة العكسية بقدر الإمكان لمهب الرياح السائدة ، وعلى أن توجه هذه المحتويات الى المجارى العمومية إن وجدت وإلا فإلى خزان غير أصم على أن يؤخذ رأى الإدارة الصحية أولا

الصود والتهوية

يلزم أن يكون هناك مقداركاف منالضو. والهواء بغرف المعمل، ولذلك يجب ألا تقل مساحة الشبابيك عن سدس أرضية أى غرفة. ويحسن أن تكون التوافذ مرتفعة عن المعتاد حتى لا تعوق وضع بعض الادوات بجوار جدران الغرفة. كما يجب إعدادها بسلك لمنع الذباب من الدخول

الجررال

وصول اللبرب إلى المعمل

عند وصول اللبن إلى المعمل يوزن (أو يعاير) ثم تؤخذ منه العينات لغرض اختباره إذا رغب أى فى إجراء الاختبارات عليه . ثم يصنى اللبن الواصل بعد وصوله مباشرة توطئة لمعاملته المعاملة المطلوبة .

اختبارات اللبن

الاختبار الابندائي (أو الاختبارات الحسية)

الغرض منها معرفة طزاجة اللبن ونظافته ،وذلك بمراعاة طعم اللبن ورائحته عند تسلمه . فإذا كان الطعم به حموضة ظاهرة أو مرارة أو أى طعم شاذ ، أو كانت راثحته حمضية أوكريهة يحتمل تلونه نلوثا بكتريولوجيا شديدا عما يصبح معه غير ضالح الاستعال ويلزم رفضه

كيفية أخذ عينات اللبق لاختباره

من المهم عند اجراء اختيارات اللبن أن تكون عينة اللبن المراد اختياره ممثلة له تمثيلا صحيحاً. ولا يخفى آنه إذا ترك اللبن لمدة ما ترتفع القشدة على سطحه محتوية على كثير من الدهن، فإذا ما أخذت (عينة) اللبن من سطحه فيها تحتوى حيفئذ على نسبة كبيرة من الدمن ولا تمثل مجموع اللبن تمثيلا صحيحاً.

(۱)فاذا كانت كمية اللبن المراد أخذ العينة منها صغيرة (حوالى ۲۰ الى ٣٠ وطلا) فيمكن تقليب اللبن بنقله من جردل لآخر من ٥ ـــ ٦ مرات

(۲) وإذا كانت كمية اللبن المراد أخذ عينتها موضوعة فى قسط كبير فيمكن تقليبها بوساطة مقلب خاص، وهو عبارة عن قرص من الممدن المثقب وله يد طويلة فى مركزه، فيقلب اللبن برفع المقلب وخفضه فى وعاء اللبن من ٥ ـــ ٦ مرات

(٣) وإذا كانت العينة المراد أخذها فى عدة أقساط يقاب اللبن فى كل قسط بوساطة المقلب كما ذكر ، ثم تؤخذ من كل قسط كمية من اللبن تتناسب مع مقدار ما فيه ، ثم يجمع اللبن المأخوذ من كل قسط فى وعاء مستقل ويقلب ، ويكون ما فى هذا ألوعاء ممثلا لمجموع اللبن لمختلف الاقساط.


مثال ـ وصل إلى معمل ما ٣ أقساط من اللبن يحتوى أحدها على ١٠٠ رطل ويحتوى الثانى على ٥٠٠ رطل ويحتوى الثانى على ٥٠ رطلا والثالث على ٥٠ رطلا، والمطلوب أخذ عينة تمثل بحموع اللين في الثلاثة الاقساط

يقاب اللبن بكل قسط على حدة ثم يؤخذ من الفسط الأول ١٠٠ سم من اللبن ومن الثانى ٧٥ سم ومن الثالث ٥٠ سم (باعتبار ١ سم الكل رطل من اللين ويمكن اتخاذ أى وحدة أخرى) وتوضع فى وعام واحد وتقلب فتكون معشلة لجميع اللبن فى الثلاثة الاقساط

اختبار القزر فى اللبن

يحسن عندما يشترى اللبن من موردينأو منتجين مختلفين أن يختبر أحيانا لمعرفة

مقدار ما فيه من القذر أو الوسخ حتى يراه مورد اللبن للفت نظره إلى ضرورة الاعتناء بانتاج لبنه إنتاجا نظيما ، ويتلخص الاختبار فى تقليب يحموع اللبن ثم أخذ مقدار في 1 رطل من اللبن ووضعه بعد تسخينه إلى درجة حرارة ١٠٠٠ ف



فى زجاجات خاصة رأو أوعية معدنية خاصة) تعرف باسم وزجاجات جرب لاختبار القذر _ مفتوحة من جهنها العريضة ومعدة من ناحيتهاالضيقة بقرص صغير من القطن الحاص (يستبدل بعد كال

فتتساقط قطرات البن عن طريق الفرص حتى تفرخ الوجاجه من اللبن تاركا على قرص القطن القدر الذي به . وشكل(ه) يوضح زجاجات جربه المذكورة والدوائر تمثل أقراص القطن بعد اجراء الاختبار ومقدار القدر بها بثلاثة عينات من اللبن ولسرعة اجراء الاختبار فان هناك جهازا آخر خاصا يستعمل فيه الضغط على اللبن بوساطة يدكى يسرع في مروره من قرص القطن وبهذا الجهاز يمكن اختبار عدة عينات من اللبن في وقت قصير للغاية ، ولا داعى لدفئة اللبن مع هذا الجهاز

اختيار الحعومة فى اللين

لايلبث اللبن بعد حلبه بفترة وجيزة حتى تبدأ الحموضة تتكون فيه بفعل انواع من البكتريا (سواء التى تخرج مع اللبن من الضرع أو التى يتلوث بها بعد حلبه) تؤثر فى سكر اللبن محولة له الى حامض اللبنيك الذى يزداد مقدار ما تحوله البكتريا اليه مرور الوقت

وتقدر حموصة اللبن عادة ممقدار ما فيه من حامض اللبغيك في الماثة

فعندما تصل حموضة اللبن الى م. بر فان اللبن يتجبن بالتسخين، واذا ما وصلت حموضته الى ٧٠. بر أو أكثر فانه يتجبن ويقطع ، من تلقاء نفسه ،ولمعله لاتخنى أهمية ذلك لمشترى اللبن ، كما أن لتقدير الحموضة فى اللبن أوالشرش أهمية خاصة لصانع الجبن

الله فهما خذ في جفية وطبق خزفي صغير أبيض اللون» انظر شكل و مقدار و اسم من اللن بوساطة ماصة ثم أضف اليه بضع نقط من محلول الفينو لفيالين (عادة ه نقط من محلول الفينو لفيالين) ثم يضاف محلول الصود الكاوية _ تسع اساسي _ من السحاحة الى مجرد ابتداء ظهور اللون الوردي بالجفنة بعد التقليب بمقلب زجاجي صغير ، و بقراءة مقد ار الصود الكاوية التي أضيفت من المساحة وقسمة الناتج على ١٠ يكون الناتج هو حموضة اللبن في المائة

اختيار نعبة الدهي باللبي

يختبر اللبن لمعرفة نسبة الدهن المتوية به اللاسباب التالية

ر ــ تقدير ثمن اللبن محسب ما به من الدهن ، فكلما زاد مقدار الدهن يدفع المشترى ثمنا أعلى للبن والعكس بالعكس ، ذلك اذا كانت القاعدة التى سيتبعما المعمل فى شراء لبنه على أساس مقدار ما به من الدهن


ب تقدير مقدار صلاحـــية اللبن لبيعه أو لصناعته إلى الناتج المطلوب.
 ٣ ــ أخذ فكرة تقريبية عما إذاكان اللبن قد غش بنزع جزء من دهنه أو باضافة الماء اليه.

ويعتبر اللبن مغشوشا (سواء بنزع جزء من دهمه أو باضافة الماءاليه) إذا قلت نسبة الدهن باللبن البقرى عن ٣ ٪ و باللبن الجاموسي عن ٥ ٪

طريقة عرير لتقدير نسبة الدهمه باللبق


فيها يلى خطوات إجراء الاختبار:

(١) ضع بوساطة ماصة ١٠ سم ٣. من حامض الكريتيك (الذي وزنه النوعي



1947 - 1947) في أنبوبة جربر لاختبار المادة الدهنية مع ملاحظة عدم لمس رقبة الأنبوبة .

(٢) قلب عينة اللبن المراد اختبارة جيدا ثم اتركما نحو دقيقتين حتى تتصاعد فقاقيع الهواء التي اختلطت باللهن .



شکار(۷) (۱) أنبو به جربر (ب) جهاز أو توما تیکی نتراس ۱۰ سم ۲ من الحامض (-) عامل خاص مَلاً ورج أنا بیب جربر جملة (د) آلة انةوة المركزية الطاردة مفطاة بفطائها (۵) حمام ماثبی توضع به أنابیب جربر بحیث تسکون سدادتها الاسفا

(٣) خذ بوساطة ماصة ١١ سم" من عينة اللبن وضعطرف الماصة السفلى داخل أصفل عنق أ فبوبة جربر مع إمالة الماصة قليلا ثم فرغ اللبن بسكل بط. حتى يكون طيقة فوق الحامض لا يمتزج به .

(٤) أضف إلى اللبن بآنبوبة جربر اسم من الكعول الاميلى الذى وزندالنوعى مربح. • ٠,٨٨٠ - ٠,٨١٦٠

(ه) اقفل أنبوبة جرير بوساطة سدادتها المطاطة باحكام بلف السدادة داخل رقبة الانبوبة لفا حازر نبا (٦) المسك الزجاجة من ساقها المدرج ومن سدادتها مع الضغط قلبلا على السدادة وبحيث تكون السدادة إلى أعلى . وتمزج المحتويات بالرج . وعند تلاشى قطع الحثرة عماما تقلب أنبوية جربر دأسا على عقب عدة مرات على مهل وحتى يمتزج الحامض تماما بباقى السائل .

عند وجود عدة عبنات للتحليل بحسن إجراء عملية الرج دفعة واحدة وذلك بوضع أغابيب جربر في حامل خاص ، شكل ٧ ج)

(٧) ضع أنبوبة جربر فى آلة الفوة المركزية الطاردة بحيث يكون ساقها الرفيع
 نحو مركز الدوران (أى نحو وسط الآلة)

(۸) یجب آن یقابل کل انهویة جربر بالآلة المرکزیة الطاردة أنهویة جربر أخرى
 (و لو مملومة ماه) حتى بحفظ توازن الآلة أثناء الدوران

(٩) بعد تغطیة الآلة (إن کانت معدة بغطاء) تدار (بسرعة حوالی . . . ، ، دررة في الدقیقة) لمدة به دقائق تقریبا شم توقف تدریجیا .

(۱۰) تؤخذ أنابيب جرير من الآلة و توضع دأسيا بحيث تكون السدادة المطاطية إلى أسفل في حمام ما في درجة حرارته ١٥٠ في لمدة دقيقتين ثم تقرأ نسبة الدهن بساق أنبوية جرير المدرجة وذلك بتحريك السدادة المصاحة باحتراس (سواء مخاوج الانبوية أم بداخلها) حتى يتفق أسفل عود الدهن بمستوى تدريج الصفر فيمكن جعله بالساق. وإن لم يسهل جعل أسفل عود الدهن بمستوى تدريج الصفر فيمكن جعله بمستوى تدريج الحر. مثال الله ، إذا ناقت القراءة باسفل عود الدهن في دلك اللهن بأسفل جزء من التقعير بأعل عمود الدهن هي ١٨٤٤ كانت نسبة الدهن في ذلك اللهن هي ١٨٤٤ كانت نسبة الدهن في ذلك الملهن هي ١٨٤٤ كانت نسبة الدهن في ذلك الملهن هي ١٨٤٤ كانت نسبة الدهن في ذلك الملهن هي ١٨٤٤ كانت نسبة الدهن في ذلك الملهن

لمريقة النبوسال لتقرير نسبة الدهه باللبق

تستعمل لهذا الاختيار أنابيب مثباجة لانابيب جربر إلا أنها تصغرها حجما .
ضع مقدار برسم من علول النبوسال (ويباع جاهزا) في الانبوجة مع ملاحظة
ألا يلس المحلول عنق الانبوجة المفتوح حتى لايجعل لها ملسالوجا لاتثبت معه سدادتها
المطاطة . ثم أصف ٩,٧ سم من عينة اللبن المراد اختبارها بوساطة ماصة خاصة

على شرط ألا بلس اللبن أيضاً عنق الآنبوبة المفتوح ، ثم اقفل الآنبوبة بوساطة سدادتها المطاطة باحكام كما في طريقة جربر . ثم رج الآنبوبة رجا جيدا لحلط محتوياتها وضعها في ماء ساخن على درجة ١٢٠٠ – ١٤٥ في لمدة ٣ – ٤ دقائق تم ضعها في الالة المركزية الطاردة وادارة الآلة كما في طريقة جربر وبعد خروجها من الآلة ضعها ، ان كانت باردة ، في ماء ساخن (١٢٠ – ١٤٥ في) لمدة ٣ دقائق محيث يكون ساقها الرفيع إلى أعلا ، وإقرأ نسبة الدهن المئوية كما في طريقة جربر .

اختبار نسبة الدهم باللبن المنختر (أو الحامض أو القاطع)

خذ بعضا من اللبن المتخرّ المراد اختباره في طبق خزف نظيف وقلبه تقليبا شديداً بوساطة ملعقة أو محرك زجاجي.

خذ ١٠٠ مم منها في بخيار مدرج ثم أضف اليها ٥ مم من محلول الامونيا المركزة واخلط محلول الامونيا باللين جيدا بالتقليب حتى تذوب قطع الحثرة تماما.

تابع الاختباركا فى طريقة جربر لتقدير نسبة الدهن المئوية فى اللبن بأخذ ، اسم " من حامض الكبريتيك فى أنبوية جربر واضافة ١١ سم" من مخلوط اللبن والامونيا ثم اضافة ١ سم" من الكحول الاميلى ومتابعة الاختبار كالمعتاد .

اقرأ نسبة الدهن بساق الانبوية ثم اضرب الناتج في بنه فيكون الناتج النهائي هو نسبة المدهن المنوية باللمن المتخبر

العيئة المجمعة

لماكانت اختبارات اللبن لمعرفة نسبة الدهن به فيها بعض الارهاق للقيام بها كل يوم ، زيادة عن استهلاك جانب كبير من المواد الكيمائية اللازمة للاختيارات فقد جرت العادة في كثير من الاحيان أن تحفظ عينات اللبن من يوم ليوم في زجاجة خاصة لكل مورد باضافة مادة حافظة للبن ، ثم اجراء الاختبار مرة واحدة لمجموع العينات في آخركل أسبوع .

ويمكن أن يستعمل لحفظ عينات اللبن لاختبار نسبة الدهن به مادة بيكرومات البوتاسيوم،وهي مادة سامة تلون اللبن باللون الاصفر فتميزة بهذا اللونعن باقى اللبن

المعدنلهيع أو للصناعة ، وتذاب في اللبن بنسبة نصف جرام منها لكل لتر من اللبن تقريباً . وعند اجراء اختبار العينة المذاب فيها هذه المادة بحسن أن توضع الرجاجة التي بها العينة في حمام مائي ارفع درجة حرارتها إلى درجة (١٠٠°ف (١٠٠°م) ، جم رحما فبل اجراء الاختبار حتى يتساوى توزيع الدهن بها .

الوزق التوعى للبن

الوزن النوعى لسائل (أو مادة) ماهو النسبة بين وزن حجم معين منه في درجة حرارة معينة إلى وزن حجم بمائل له من الماء في نفس درجة الحرارة

و يستنتج من ذلك ان الوزن النوعي للما هو وزن حجم معبن من الماء في درجه حرارة معينة ____________________________ وزن حجم ما تل من الماء في انس درجة الحرارة ______

وإذاكان سائل ما (او مادة ما) يطفو على سطح الماء فان وزنه النوعى يكون أقل من العدد ، كما أقل من العدد ، كما في حالة الزيت والدهن

واذا كان سائل ما (أو مادة ما) يطفو على سطحه الماء كالرثبق فإنوزنه النوعى مكون أكثر من الوزن النوعى الماء وبذلك يكون مقدار وزنه النوعى أكثر من العدد الموين الوزن النوعى للن بانه الفسة بين وزن حجم متير من اللين في دوجة حرارة منه في الماء في نفس درجة الحرارة

ولماكان اللبن يتكون من عدة مواد ، كما يتبين من تركيبه ، ونظرا لاختلاف وجود هذه المواد فى اللبن بالزيادة والنقص كما سبق الاشارة اليه ولاسيما فى حالة السحن ، لذلك فان الوزن النوعى للبن غير ثابت ، وهو يتراوح فى المعتباد بين السحن ، لذلك فان الوزن النوعى للبن الجاموسى إلى ٤٤٠،١، ولما كانت بروتينات اللبن وسكر اللبن والمواد المعدنية اثقل من الماء ، والدهن اخف من الماء فان الوزن النوعى للبن اجمالا أكثر من ا

لحرينة ايجاد الوزنه النوعى للين

بمكن تقدير الوزن النوعي للبن بوزن حجم معين منه في درجة ، ٣ ف وقسمة الناتج على وزن حجم ماثل من الماء في نفس درجة الحرارة باستعال قنيشة الوزن

(١) تخلط عينة اللبن جيدا


(٣) توضع عينة اللن المراد اختبارها في اناء زجاجي اسطواني الشكل طويل (كمخبار طويل الى ان يصل اللبن الى أعلى الاناء وعلى أن تكون درجة حرارة اللبن. ٦ ف (يمكن ان تكون درجة حرارة اللبن غير المذكورة مع استعمال جلول خاص لتعديل قراءة اللاكنومةر كما سيذكر بعد قليل على صفحتي ٢٩و٧٧)

(٣) يوضع اللاكتومتر باحتراس فى اللبن ــ يشترط عدم وجود (رغاوى) عنى سطح اللبن ــ وبترك لبضعة أوان دون أن يمس جوانب الانا.

(٤) من الندريج الذي على ساق اللاكتومتر اقرأ بدون لمس اللاكتومتر موضع اتصال اعلا نقطة من سطح اللبن بساق اللاكتومتر ثم أضف و. درجة،ويسمى هذا الموضع بعداضافة ال و. درجة باسم « قراءة اللاكتومتر»

فإذا كان موضع اتصال اللاكتومتر بسطح اللبن هو ۲۱ كانت قراءة اللاكتومتر هي ۳۱٫۵ وامكن بذلك ايجادالوزن النوعي للبن بقسمة وقراءة اللاكتومتر، على ١٠٠٠ وإضافة ١

أى أنالوزنالنوعي فيهذه الحالة = ١٫٠٣١٥



لاکتومتریبین « قراءة لاکتومتر » مقدارها هر ۳۱

جدول نصحيح قراءة اللاكتومنر على أساس درجة ١٠° ف

قراءة اللاكتومتركا شوهدت	3.5
ا ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۲۹ ۲۰ ۲۹ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۵ ۲۵ ۲۲ ۲۵ ۲۵ ۲۲ فرز	ا .رجة حرارة فهر
تصحیح قراءة اللاكتومتر على أساس درجة .٣° ف	
T,T T,T T,O T,O <td>1.</td>	1.
Y,1 Y,1 Y, 1,4 1, 1, 1, 1, 1, 0 1, 0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	17
1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7	[£ Y]
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	g 60
	1 1 1 C
12 0 2 0 2 5 2 5 2 5 2 5 2 7 7 2 2 3 3 3 3 3 6 1 3 9 1 5 9 1 7	ا ۸ و ا
1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1	2 14
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	3 01
1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	٥٢
1, · 1, · ·, · ·, · ·, · ·, · ·, · ·, ·	01
-,v -,v -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬ -,¬	00
+, \(\cdot \) -, \(07
·, r	٥٨
· , \ · ,	٥٩
T7 40 48 44 4 2 2 2 4. 44 44 44 44 40	۱۹۰

بقية الجدول على الصفحة التالية

- 77 --

تتمة الجدول من الصفحة السابقة

44	40	45	44	4.4	۳۱ لین فر ز	۳.	۲٠.	۲۸	77	77	70		٦.
٠,١	٠,١	٠,١	٠,١	• , }	٠,١	١٠,١	٠,١	١٠,١	٠,١	١,،	.,1		71
۲٫۳	-		. 1	, ,	Į.	l	ļ ·			Į i		i I	7.5
٠,٥		'		′ ;		٠,٤		!	i		'		77
٠,٦	-	1		′		1	· ·			1	'	1	٦٤
٠,٨					· ·	٧,٠	(·			ļ.	, ·	}	٦٥
1,0	٠,٩			٠,٩		۰,۸	l '		٠,٧		•	ġ.	77
1,1	1,1				١.	٠,٩			1		}		. 17
1,7	1,7	1,1	1,4	1,1	1,1	1,1) ;		'		,	=	٨٢
1,8	١,٤	1,4	1,5	١,٣	1,1	1,4			1,1	1,1	١,٠	راءة	74
1,3	١,٥	١,٥	1,0	+1,8	1,8	٦,٣	۰,۳	١,٢	١,٢	1,1	1,1	冥	٧٠
	١,٧	1,3	١,٦	1,7	۰,۰	1,0		١,٤	1,5	1,4	1,1		٧١
-	١,٨	1,4	1,7	1,0	٦,٦	١,٦	١,٥	1,0	1,8	۶,	1,2	٠٤,	٧٢
	۳,۰	۲,۰	1,9	1,4	1,8	۱,۸	1,0	1,7	1,7	1,0	1,0		٧٣
] -	۲,۲	7,7	۲,۱	۲,۱	۲,۰	1,4	٠,٩	1,^	1,7	1,7	١,٦		٧٤
-	۲,٤	۲,٤	7,7	۲,۳	۲,۲	۲,۱	۲,۰	1,4	1,9	١,٨	[۱٫۸		٧o
-	۲,٦	۲,٥	٧,٤	۲,٤	۲,۳	7,7	7,1	۲,۰	۲,۰	١,٩	1,9		77
-		۲,۷	۲,٦	۲,٥	۲,٤	۲,٤	7,4	۲,۲	۲,۱	۲,۰	۲,۰		77
-	-	۲,۹	۲,۸	۲,۷	۲,٦	۲,٥	۲,٤	7,7	1,1	۲,۲	7,7	. 7	٧٨
-	-	٣,٠	٣,٠	۲,۸	۲,۷	۲,٦	۲,٥	۲,٤	۲,٤	۲,۲	۲,۳		V4
-		٣,٢	٣,١	٣,٠	۲,۹	۲,۸	۲,۷	۲,٦	۲,٥	۲,٤	۲,٤		۸٠

ولتوضيح استعال هذا الجدول نأتى بالأمثلة التالية :

مثال (١) ماهي قراءة اللاكتومتر الصحيحة على درجة . ٣٠ ف إذا كانت قراءة اللاكتومتر في لبن درجة حرارته ٧٠٠ في هي ٣٢

نظر أولا فى قراءة اللاكتومتر ٣٧ عند درجة ٣٠ بصفحه ٢٧ ، ثم نقرأ رأسيا إلى أسفل الفرق مقابل درجة ٧٠ فنجده ١٫٤ ، وباضافة ١٫٤ إلى ٣٣ نحصل على قرامة اللاكتومتر الصحيحة فى درجة ٢٠ ف أى ١٫٤ + ٢٢==٤٣٣ (وبكون بذلك الوزن النوعى لابن هو ١٫٠٣٣٤)

مثال (۲)ماهي قراءة اللاكتومتر الصحيحة على درجة . ٣°ف إذا كانت قراءة اللاكتومتر في ان درجة حرارته ٧٠٠ ف هي ٣٠,٦

ننظر أولا في قرامة اللاكتومتر ٣٠ (دون العدد العشرى) عند درجة ٣٠ و بصفحة ٢٧، ثم نقرأ رأسياً إلى أسفل الفرق مقابل درجة ٧٠° ف فنجده ١٠٣ ، وباضافة ١٠٣ إلى ٢٠٠٦ نحصل على قرامة اللاكتومتر الصحيحة في درجة ٢٠° ف أى ١٠٣ + ٢٠٠٦ = ٢٠٩٩

(ويكون بذلك الوزن التوعى للبن هو ١٠٠٣١٩)

مثال (٣)ماهي قراءة اللاكتومترالصحيحة علىدرجة ٣٠° ف إذاكانت قراءة اللاكتومترفي لين درجة حرارته ٥٠٠ ف هي ٣٣

ننظر أولاً فى قراءة اللاكتومتر ٣٣ عند درجة حرارة ٣٠، ف بصفحة ٣٦ من منظر أولاً فى قراءة اللاكتومتر ٣٣ عند درجة ١٠١٠ و بطرح ١٠١ من منظراً رأسياً إلى أعلى الفرق مقا بلدرجة ٥٠، ف فنجده ١٠١ - ١٠١ = ٣٠٩ نحصل على قراءة اللاكتومتر الصحيحة فى درجة ٢٠أى ٣٣ – ٢٠١ = ١٠١ = ٣٠٠٩ من درجة ٢٠أى ٣٠٠ منظر المنظرة منظرة المنظرة المنظرة

(ويكون بذلك الوزن النوعى لابن هو ١,٠٣٠٩)

تقرير المواد الصلبة باللبق خلاف الدهق

اللبن البقرى: يمكن معرفة مجموع الممواد الصلبة باللبن خلاف الدهن باتباع معادلة ربتشموند كما يلي:

فسية المواد الصيلة باللين خلاف الدهن = قراءة اللاكتورتر بسية الدهن المنو به باللين الدهن = ١٤٠٠ و ٠ متال ٢٠٠٠ متال ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ متال ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ متال ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ متال ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ متال ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ متال ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و ١٤٠٠ و ١٤٠ و ١٤٠

 ⁽١) يلزم استعبال لا كنتو متر حيد النوع مثل لا كنو متر ١ سوكسلت و إلا كانت النتائجج غير مضبوطة .

على ألا تقل نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن باللبن البقرى عن ٨٥٥ ٪ اللبن الجاموسي : _ من المعادلة نتالية مكن تقدير نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن باللبن الجاموسي :

أسبة المواد الصلبة باللبن الجاموسي خلاف الدهن =

(<u>۱۳۷۰ × قراءةاللاكتومتر</u> + ۱۹۱۰ ب نسبة الدهن باللبن) ــ نسبة الدهن باللبن)

على ألا تقل نسبة المواد الصابة خلاف الدهن باللبن الجاموسي عن ٥٧٥٨ برز

مسطرة ماسبة حكذاك عناك مسطرة حاسبة معينة يمكن بوساطتها تصحيح قراءة اللاكتومتر إذاكانت درجة حرارة اللبن غير ٣٠٠ ف ، كما يمكن بوساطتها ايضا معرفة مجموع المواد الصلبة باللبن البقرى دون الالتجاء الى جداول أو معادلات ، ويوضح المثال التالىذلك:

كافت قراءة اللاكتومتر في عينة مامن لبز هي ٢ ر٣٠ في درجة حرارة . ٧°ف،ونسبة الدهن باللبن هي ٢ ٪ ، فاهي (١) ، قراءة اللاكتومتر، الصحيحة ،و (ب) نسبة مجموع المواد الصلبة في اللبن

الطريقة _ (1) يزلق لذلك الجزء المتحرك من المسطرة بحيث يكون العسدد ٢٠٠٦ من قراءة اللاكتومتر غدير الصحيحة يكون العسدد ٢٠٠٥ من قراءة اللاكتومتر غدير الصحيحة المعتمد الم

ويمكن تلخيص الشرح السابق بالقاعدة الآتية :

شکل (۹)

بمقابلة قراءة اللاكتومتر غير الصحيحة بدرجة الحرارة الصحيحة (أى ٥٠٠ ف) نحصل على قراءة اللاكتومتر الصحيحة مقابل درجة الحرارة غير الصحيحة (أى درجة حرارة اللين فى غير ٥٠٠ ف) .

وبذلك يكون الوزن النوعى لهذا اللبن فى درجة ٥٠ ف = ١٠٠٣٩ اقرأ نسبة (ب) وبالسهم عند (٣) مقابلا للعدد ٣ من نسبة الدهن Fat اقرأ نسبة بحموع المواد الصلبة Total Solids مقابل ١٠٠٩ فى الجزء الخاص بالورن النوعى Specific Granity عند (٤) فتجدها ١١٠٧ فى هذه الحالة .

فائدة تفدير نسبة المواد الصلبة باللبق

ذكرنا آنفا أن نسبة الدهن باللبن البقرى قد تتراوح بين ٣ - ٥٠٥٪ وفي اللبن الجاموسي بين ٥ - ٩ بر، فاذا كانت هناك مثلا جاموسة تعطى نسبة من الدهن في لبنها مقدارها ٩ بر فان نزع أى مقدار من دهن هذا اللبن أو إضافة الماء اليه (الذي سيخفض نسبة الدهن باللبن) يعنبر غشا ويعاقب عليه القانون متى ثبت ذلك حتى ولو كانت نسبة الدهن في اللبن المنزوع منه جزء من دهنه أو المضاف اليه الماء لا تقل عنها في النب المناون بألا تقل عنها في اللبن المجاموسي

يتبين من ذلك أن اللبن المغشوش بهذه الكيفية يتعذر كشف غشه إذا استعملت احدى طرق تقدير نسبة الدهن به فقط.

ولذلك فان معرفة الوزن النوعى للبن أو بالأحرى مقدار المواد الصلبة في اللبن خلاف الدهن يساعد على معرفة ما اذا كان اللبن أضيف اليه الماء أو نزع منه جزء من دهنه اذا قلت نسبة المواد الصلبة به خلاف الدهن عن ٥٠٨٪ للبن البقرى، و٥٧٠٨٪ للبن الجاموسي.

الكشف عن غيبه الليم

هناك بعض الطرق للكشف عن إضافة الماء للبن أهمها طريقة , درجةالتجمد، التي يتجمد عندها اللبن بالتبريد . فاللبن الطبيعي الذي لم يغش بالماء يتجمد على درجة

- ٥٥ر. م ، فاذا ما أضيف الماء على اللبن فان درجة التجمد ترتفع وتقرب من درجة الصفروهي درجة تجمد الماء . ومن المعادلة التالية يمكن تقدير كمية الماء المضافة الى اللبرز :

كمية الماء المضافة___ (– ٥٥ و. ــ درجة تجمد اللين المضاف اليه الماء) × ١٠٠ كمية الماء المضافة__

وهذه الطريقة في الكشف على اضافة الماء الى اللبن لاتقبل الشك وهي تستعمل عادة بمعامل وزارة الصحة للضرب على أيدى من يغشون اللبن بالماء

شراء اللبن على أساس مابه من دهن

هتاك عدة طرق نذكر منها ما يلى :

أو لا _ عند تسلم اللبن يوزن اللبن المورد أويعاير، ثم يختبر لتقدير نسبة الدهن المئوية به ومنها يحسب حساب الدهن الذى ينتج من كمية اللبن المسلمة فاذا كان ما ورد مثلا هو . و رطلا من اللبن ونسبة الدهن هي ٨ ره

.-. مقدار الزيد الذي يقتج من ٢٠٠ رطل من هذا اللين

(نسبة الدهن باللين ـ مقدار الفقد في الدهن) × ١٠٠٠ المناه عند الدهن بالزبد

(ملحوظة ـــ اصطلح على اعتبار أن مقدارما يفقدمن الدهن عند صناعة الزبد هو ٢ر. ./. ،وان نسبة الدهن في الزبد ٨٤ ./.)

أى $\frac{\Lambda^{CO} - \gamma^{C}}{\Lambda^{S}}$ رطل من اللبن أ $\gamma_{\gamma} = \frac{1 \cdot (-\gamma^{C} - \gamma^{C})}{\Lambda^{S}}$

. . ١ رطل من اللبن تنتج ٦ر٣ أرطال من الزبد

ه رطلا و $\frac{7^{C} + \frac{1 \times 7}{1 \times 1}}{1 \times 1}$ و رطلا من الزبد

فاذاكان سعر الرطل مرى الزبد هو ١٥ قرشا

فان ممن ، ٩ رطلا من اللبن = ثمن الزبد الذي ينتج من هذه الكيه من اللبن + نصف ثمن الزبد الناتج

=39co × 10 十 39co × リニのアレアリ قرشا

تانيا – (۱) يشترى اللبن على أساس ٧ مليات لكل ١ ٪ من الدهن للتر فاذا كان هناك مثلا لبن به نسبة من الدهن مقدارها ٥ ٪ فأن اللتر من هذا اللبن يشترى بسعر ٥ × ٧ = ٣٥ ملما

ولا يقبل اللن الذي بحوى نسبة من الدهزأقلمن، بز

(ب) يدفع ٢, قرشاً ممنا لصفيحة اللبن الذى به ١ ٪ من الدهن . فاذا كانت صفيحة من اللبن مثلا نسبة الدهن به ٥ ٪ ، فان ثمن هذه الصفيحة من اللبن يساوى ×١٢ × ٥ == ٦٠ قرشا

شان – بدفع ، 7 ملیا کنا لاقة اللبن عندما تکون نسبة الدهن به ما بین γ , γ یدفع γ ، ملیا ممنا لافة اللبن عندما تکون نسبة الدهن به ما بین γ ، γ ،

قياس الحرارة

جرت العادة فى صناعات الآلبان أن تفاس الحرارة بالترمومترالفهر نهيتى ، و به تعتبر درجة تجمد الماء هى ٣١٧ فى ، ودرج غليانه هى ٢١٢ فى تحت الضغط الجوى العادى (أى الضغط عنب مستوى سطح البحر) بخلاف الترمومتر المثوى (أو السنتيجرادى) الذى تعتبر درجة تجمد الماء به هى . م (أوس) ودرجة غليان الماء به هى . م (أوس) ودرجة غليان الماء به هى . م (. و . . . م تحت الضغط الجوى العادى .

ويحتاج الأمرق بعض الأحيان الى تحويل درجات الحرارة الفهرنهيتية الى مثوية وبالعكس .

و لتحويل درجات الحرارة الفهرنهيتية إلى مئوية يطرح ٣٧ من درجة الحرارة الفهرنهيتية ويضرب الناتج في ٩

مثال وا، ـ المطلوب تحويل درجة ١٩٤° ف الى درجات حرارة مئوية الطريقة : (١٩٤ – ٣٢) × ۽ = ٥٠° م

مثال (۲) – المطلوب تحویل درجة – ٤° ف إلی درجات حرارة مثویة العطریقة : (– ٤ – ۲۰) \times $\mathring{\tau}$ = -۰۰° م

ولتحويل درجات الحرارة المئوية الى فهرنهيتية تضرب درجة الحرارة المئوية ف ﴿ ويضاف إلى النانج ٣٣

مثال – المطلوب تحويل درجة ٩٠° م الى درجات حرارة فهرنهيتية الطريقة – (٢٠٠ ع ٢٠ = ١٤٠° ف

ويستعمل مع اللبن في المعتاد ترمومتر فهرنهيتي خاص يطفو عادة على سطح اللبن وأسيا تقريبا بحيث يكون جزؤه السفلي مغمورا في اللبن لحوالي منتصفه أو أكثو

تصفية اللبن

يصفى اللبن بعد تسلم مياشرة من المعمل ما قد يكون عالقاً به من تراب أو أوساخ أو شعر النخ ما قد يصل إليه في عملية الحليب أو في أثناء نقله من مكان الحليب ألى المعمل، والغرض من التصفية هو:

- (1) الحصول على لين خال من الاقذار كالشعر والاوساخ وخلافه
- (۲) الاقلال من عدد البكتريا الصارة التي تكون عالقة بالاوساخ،وقديسبب
 وجودها فساد اللين أو الناتج الذي يحول اليه .

وهناك عدة طرق منهمة فى تصفية اللبن ستأتى بذكر اثنتين منهما منا نعتقد فى صلاحيتهما بمعاملنا المصرية

أولاً وذلك بنصفية اللبن خلال قرص خاص من القطن مثبت بين قرصين أحدهما من المعدن المثقب و الآخر من شبكة سلكية ، والغرض من هذين القرصين الاخرين هو المحافظة على قرص القطن من التمزيق أثناء عملية النصفية . ومن الرسم

بری أجزا. أدوات التصفیـة وهی و و عادة عن:

ا ــ شبكة سلكة وتوضع أولا
 ف قع التصفية .

ب ــ قرص القطن الحاص



شكل (١٠٠)

ج ـ قرص معدنی مثقب و هو يوضع فوق قرص القطن د ـ ماسك ز امركى لـكى يثبت ا ، ب ، ج بقمع التصفية

ولا يستعمل قرصالقطن أكثر من مرة فىالتصفية ويستبدل بهغيره فى الجالات التالمة :

- (١) إذا اتسخ اتساخا شديدا وكانت الأوساخ به مما يعوق تصفية اللبن
 - (٢) إذ تمزق قرص القطن
- (٣) إذا أوقفت عملية التصفية ولم تتابع وإلا فقد يزدادعددالبكتريا بالقرص وقد يسبب أضرارا باللبن الخصني

وفيا يلى حوض لتسلم اللبن ركب عليه جهاز تصفية من الذى يستعمل به أقراص القطن الخاصة (١)، وكما يرى من الرسم أنه مجهز بمسند حديدى خاص (ب) يساعد على سكب اللبن من أقساط أو صفائح اللبن إلى الحوض خلال جهاز التصفية ، كما أن باقى الحوض مغطى بغطاء خاص (ج) حتى لا تصل الأوساخ أو الذباب إلى اللبن وعندما يراد تفريغ الحوض من اللبن يمكن ذلك عن طريق الحنفية (د) وتختلف سعة هذه الاحواض تبعا لكيات اللبن المنتظر وصولها إلى المعمل

مانها - وذلك بتصفية اللمن خلال قاش التصفية ويكون عادة من الشاش (الهرمر) أو أى قاش (الهرمر) أو أى قاش آخر ذى عيون ضيقة مناسبة و حيث يحجز أكبر كمية من الاوساخ وفي نفس الوقت يسمح بمرور اللبن خلالة على شيء من السبولة . و يمكن جعل القاش طبقتين أو أكثر إذا رؤى ذلك

و المكر إدا روى دلك التصفية إذا لم تكن التصفية الأولى مرضية، و بمكن أن تكون حينه خلال نفس قطعة القاش بعد غسلها و تنظيفها جيدا

طرق حفظ اللبن

اللبن من المواد الغذائية التي تفسد بسرعة ما لم تعامل معاملة خاصة . وقد شدد القانون في عدم استعبال المواد الحافظة مشل الفوار ما لين أو حامض البوريك أو البوراكس أو حامض السلسليك في اللبن أو في أحد منتجانه نظرا لتا ثيرها الصار بالصحة .

وتتلخص أمم طرق حفظ اللبن المشروعة فى .

١ ــ تىرىد اللىن

٢ ـــ بسترة اللبن ر أو تعقيمه تعقيما جزئيا)

٣ ـ غلى اللبن

ع ــ تعقيم اللبن

ه ــ عليح اللن


٦ ـ تجفيف اللمن الى مسحوق

٧ - تكشيف اللهن كاللين المكشف بالعلب.

تبريد اللبن

أى مادة دافئة أو ساخنة بمكن تبريدها بلصقها بمادة أخرى أبرد منها ، أو بوضعها فى جو أو بيئة باردة أبرد منها . وفى تبريد اللبن ، يتبع نفس الميدأ بتمرير اللبن على سبطح أبرد منه ، مع ملاحظة تبريده تبريدا سريعا أو فجائيا ، وذلك لا غراض خاصة ستأتى بذكرها بعد شرح بعض أجهزة التبريد المستعملة عادة فى الا لبان باختصار .

والطريقة المعتادة فى تبريد اللبن هى أن يسمح للبن بأن يمر على سطح بارد معرج، فنى شكل (١٢) يوضع اللبن المراد تبريده فى الوعاء (١)، وعند فتح الصنبور (ب) ينزل اللبن فى الحوض الصغير (ح)، وبالحوض تقوب فى أسفله ينزل منها اللبن على السطح الا ماى والخانى للبرد المعدنى (د) يوعند وصول اللبن للحوض




نکل (۱۲) نکل (۱۲)

الصغير (ه) تنخفض درجة حرارته إلى درجة الحرارة المطلوبة. ومن (ه) يمكن أن يستقبل اللين فى قسط عن طريق ماسورة خاصة كما هو موضح فى شكل (١٣) ويلاحظ أن سطح المبرد معرج كى تطول رحلة نزوله حتى يتم تهريده

أما المرد نفسه فيرد بوساطة الماء البارد (أو محلول من كلورور السكلسيوم) الذي يمر داخل المبرد المعدني فيدخل الماء البارد من الجزء السفل من المسبود عن طريق ماسورة حاصة (1) كما في شكل (17) ،ويخرج من أعلاه عند (ب) من نفس الشكل على أن يكون هناك تياز مستمر من الماء البارد داخل المبرد من أسفله لا علاه دائما.

وفى المزارع حبث يحلب اللبن ، يمكن أن يبرد بعد حليه وتصفيته مباشرة باستعال ماء بئر ادتوازى بارد،أو بتبريد الماء بوساطة الثلج باستعال الجهاز البسيط ألموضح فى شكل (١٣) وهو عبارة عن برميل خشي خاص بوضع فى داخله الماء



والثلج، ويدفع الماء المبرد بوساطة الطلبة (د)، وبعد مرور الماء فيه المبرد يرجع ثانية إلى البرميل ويبرد فيه وهكذا تستم دورة الماء أما في المعامل الصغيرة، فيمكن أن يستعمل نفس الجهاز، وفي فيمكن أن يستعمل نفس الجهاز، وفي المعامل الكبيرة (أو المزارع الكبيرة حيث يحلب عدد كبير من المواشي) فيبرد الماء بوساطة أجهزة ميكانيكية خاصة، باستعال غاز الامونيا أو غاز كلورور المائيل أو غيره من الغازات التي تستعمل في التبريد.


وشكل (١٢) يبين جهازا يبرد فيه المحلول المائل بوساطة جهاز ميكانيكي (و)، وملحق به دولاب خاص (أو ثلاجة) لحفظ اللبن به بعد تبريده تبريدا لجائيا عن طريق المبرد

ويلاحظ أن للم د قسمان منفصلان ، فيبرد الجزءالعلوى منه بوساطة ماء الصنهور الاعتيادى ، والجزء السفلى منه بوساطة المحلول المائى المبردميكانيكيا ، على أن تكون دورة الماء في الحالتين من أسفل إلى أعلى .

نظرية التسريد

لعلك لاحظت في أيام الصيف عند الشرب من قلة الماء (أو الزير) أن ما معا أبرد في العادة من ماء الصنبور أو الماء الموضوع في وعاء زجاجي مثلا، والسبب في ذلك يرجع الى رشح الماء من القلة (أو الزير) وظهوره على السطح الحارجي وبتبخر جزء منه يفعل الحرارة .

وقد استغل هذا المبدأ في مختلف أنواع أجهزة التبريد مع انتخاب أكثرالمو اد صلاحية لهذا الغرض. نظرية التبريد بالاُمونيا (أو أحد المواد المستعملة لهذا الغرض) ــ انظر شكل (١٤) للتوضيح - ·



يضغطغاز الأمونيا في (1) بوساطة ضاغط ميكاتيكي حاص، وعند ضغطه بتحول الى سائل آيَّ ويكون حيئذ في ملفات أو أغابيب خاصة تعرف باسم ملفات التكثيف، ويحيط بأغابيب التكثيف،

ماه بارد من الصنبوركا يوضحه المقطع في الا نبوبة (م) ، ذلك لا نه عنسد منعط الغاز يولد بعض الحرارة فيمنصها المهاء المحيط بأنابيب التكثيف هذه . وعند ثذ يفتح صهم خاص (د) فتتبخر الا مونيا فظرا لحالة الضغط التي كانت عليه و تتحول الى غاز ، و يمر غاز الا مونيا في أنابيب خاصة تعرف بالم ملفات التبخير (ه) . وملفات التبخير هذه تكون موضلوعة في المعتاد في حوض خاص به محلول من المهاء وكلورور الكلسيوم . فعندما تنبخر الا مونيا في ملفات التبخير منص الحرارة تاركة بذلك محلول المهاء وكلورور الكلسيوم في درجة حرارة أقل بكثير من درجة حرارة تجمد المهاء (الثلج) . وليلاحظ أن محلول المهاء وكلورور الكلسيوم لا يتجمد من تأثير البرودة كما يتجمد المهاء ، ذلك لا نوجود كلو وور الكلسيوم في المتجمد من تأثير البرودة كما يتجمد المهاء ، ذلك لا نوجود كلو وور الكلسيوم في الماء عنه هذا التجمد من تأثير البرودة كما يتجمد المهاء ، ذلك لا نوجود كلو وور الكلسيوم في المتجمد عن التجمد .

يمرد غاز الا مونيا ثانية الى الصاغط لضغطه ثانية. وهكذا تتابع الدورة باستمراد.

ويمردالمحلول الذي بالحوض (الماء وكلورور الكلسيوم) في أنابيب خاصة لاستعاله في تبريد مبردات اللبن أو لتبريد حجر الثلاجات النع .

ورجات الحرارة التى يبرد اليهأ اللبق

عندما يستعمل ماء الآيار الارتوازية فى التبريد عند عدم وجود إداة أحسن للمتبريد، ببرد اللبن فى المعتاد بحيث تكون درجة حرارتة ماثلة لدرجة حرارة ماثلة لدرجة مرادة ماثلة بالبتر، أو يحيث لا تزيد عن درجة ماثها بأكثر من ٥ °ف

أما إذا كان مناك استعداد القيام بعملية التبريد على وجهها الصحيح فيبرد اللبن إلى درجة حزارة حوالى ٣٨° - ٤٠° ف

الفرمعه من تبريد اللبمه

يبرد اللبن لغرض وقف عمل وتكاثر أنواع خاصة من البكبتريا تسبب فساده ، وعملية التبريد لاتقضى على البكريا فى المعتاد، ولكنها نوقف نشاطها وتمتع تكاثرها ولا سيا إذا كان التبريد فجاثيا . ويمكن حفظ اللبن في حالة جيدة بتبريده إلى الدرجات المناسبة لمدة أطول بكثير عما لو ترك دون تبريد

يسترة اللبن

بسترة اللبن (اوتعقيمه تعفيا جزئيا) تمنى تسخين اللبن الى درجة من الحرارة كافية لقتل معظم ما به من الأحياء الدقيقة التي لا ترى بالمعين المجسردة (ومنها الهكتريا) ، ولكن بشرط أن يكون تسخيته إلى درجة من الحرارة تقل عن تلك الدرجة التي تحدث فيه تغيرات كياوية وطبيعية محسوسة تقلل من قيمته الغذائية وعكن تلخيص الغرض من بسترة اللن وأهم فوائدها فما يلى:

(١) تقضى بسترة اللبن إذا أجريت على وجهها الصحيح على جميع الميكروبات التى تسبب الامراض، فثلا ميكروب السل البقرى الذى ينتقل إلى الانسان (ولا سيا الاطفال) من الماشية ، وميكروبات النهاب ضرع الماشية التى تسبب احتقان الزور ، وميكروب النيفود الذى ينتقل عادة من الماوث به أو من المرضى به أو من حاملي المرض ، والدوس تطاريا التي غالبا ما تنتقل عن طريق الماء الملوث بها ،

ومبكروب الديفتريا الذي غالباً ما يصيب الاطفال في الحلق ويقضى عليهم، تقتل جميعها ببسترة اللبن، ويصبح اللبن سلياً من أضرارها

- (٢) تقضى بسترة اللبن عل كسثير من أنواع الأحسياء الدقسيقة الأخرى وأمثلتها :
- ا _ الخيرة (وهي من الأحياء الدقيقة) التيقد تسبب الغازات باللبن والثقوب الجين .
- ب ـــ معظم بكتريا القولون التي تسبب الغازات باللبن والثقوب بالجبن، وتكسبهما أحيانا روائح غير مرغوب فيها فتفسدهما
- (٣) لايفقد اللبن خواصه الطبيعية والكياوية عند يسترته الا بمقداد صغير للمايه لايكاد يذكر
- (٤) تستعمل بسترة اللبن أحيانا عندما مايراد صناعة اللبن إلى جبن للحصول على نتائج جيدة منه وأقل احتمالا للفساد
- (o) إذا كان اللبن مكتسبا ليعض الروائح الكريمة تساعدالبسترة على التخلص منسها .
- (٣) اذا ترك اللبن بعد بسترته لمدة ما تظهر على سطحه طبقة من القشدة تقرب في سمكها من سمك القشدة باللبن الميء على عكس اللبن المعقم أو المغلى فان طبقة القشدة به تظهر أقل سمكا . وذلك له قيمته التجارية عند بيع اللبن في الزجاجات مثلا

وهناك عدة طرق لبسترة اللن سنلخص طريقتين منها فيما يلي :

. بسترة اللبع بالطرية: السريعة

و تتلخص فى تسخين اللبن تسخينا سريعا إلى درجة ١٦٠° ــ ١٨٠°ف لمدة للمنافق، وتعريده تعربداً فجائياً الى درجة حرارة ٢٥٠ــ٥٠ف، وحفظه على تلك الدرجة أو أقل لحين بيعه مباشرة.


وصف لأمد أجهزة تسنجن اللبعه لبسترتر

الجهاز عبـارة عن شكل اسطواني ذي جدارين بينهما يمر البخار (المتولد

(10) J Sai

من غلاية) أو الماء الساخن للسخين اللبن الذي بداخل الجهاز كا يظهر من شكل (١٥) . فتبين (١) مدخل اللبن الى الجهاز حيث يسخر ، و (ب) تبين موضع خروجه من الجهاز الرتفع اللبن الى أعلا الجهاز نظراً لارتفاع حوض اللبن من أعلى مستوى الجهاز كما يتبين من شكل ١٦) ،

وفى وسط الجهاز محرك خاص لتقليب اللبن وعندالفتحة (ب) وضع مقياس للحرارة (ترمومتر) للتثبت من أن اللبن يخرج من الجهاز وهو على درجة الحرارة المطلوبة باستمرار ، و (ج) عيارة عن صمام للأمان عند ما يزيد ضفط البخار بين بجدارى الجهاز



رسم شكل (١٦) جهاز صغير لبسترة اللبن بالطريقة السريعة وتبريده، سعة حوالي ١٠٠٠ رطل لبن في الساعة

بسترة اللبعه بالطريق البطية

وهى عبارة عن تسخين اللبن الى درجة حرارة من ١٤٥ - ١٥٠ ° ف، وحفظه على تلك الدرجة لمدة . ٣ دقيقة ، ثم تبريده تبريداً فجائيا الى درجة حرارة . ٤٠ - ٥٠ ف وحفظه على تلك الدرجة من الحرارة أو أقل لحين بيعه

وصف لأحد الاجهزة

يمكن أن يستعمل نفس الجمهاز السابق ، ولكن بتسخين اللبن الدرجة و١٤٥ -- ١٥٠°ف فقط ، على شرط أن يحفظ اللبن بعد خروجه من الجهاز في أحواض خاصة يمر حولها البخار



من الجهاز في احواض خاصه يمو حولها البخار (شكار ۱۷)

أو المآء الساخن تحفظه على درجة ١٤٥٥ حباز لتعبئه زجاجات اللبن يثبت تحت العره (۱) صمام بفتح عند رضوز جاجاللبن مورجة ١٠٥٠ في لمدة ٣٠٠٠ في تقليبه و يبرد بعدها بالبد (ب) فتمتليء باللبن و تبريدا لجا ثيا الى درجة ٢٠٠٠ سـ ٥٠٠ في ثم حفظه بالزجاجات أو الاقساط على درجة ٢٠٠٠ في توزيعة للبيع

 وفى اللبن المبستر درجة أولى ألا يزيد عدد البكتريا العادية فى السفتيمتر المكمب عن عند. وألا توجد . بكتريا القولون ، فى به السنتمتر المسلمب من اللبن عند تسليمه للستهلك

وذلك بإجراء اختبارات بكتربولوجية معينة تقوم بها الجهات المختصة

بعضمه أوم. المقارنه ببن لهرية في البستره السريعة (١) ، والمبطيئة (ب)
١ -- (١) عند تسخين اللبن تسخينا سريعا يخثى أن يفلت أحد الميكروبات المرضية دون أن يقتل

(ب) تسخين اللبن الى درجة ١٤٥° ــ ١٥٠° فى وحفظه على تلك الدرجة لمدة نصف ساعة ، يضمن أن ميكروبا مرضيا واحدا لم يفلت دون قتله إذا أجريت العملية على وجهها الصحيح

٢ ـــ (١)تحتاج البسترة السريعة إلى أجهزة قليلة لإجرائها

- (ب) . . البطيئة . . أكثر .
- ٣ ــ (ا) . . و السريعة . وقت قليل .
- (ب) د د البطيئة ، د أطول د
- ٤ (١) لاتحتاج من العال مثل ماتحتاجه طريقة البسترة البطيئة .
 - (ب) تحتاج إلى عدد أكبر من العال
 - ه ــ (١) سهلة في تفاصيل اجرائها

ب - تحتاج إلى دقة كبيرة وملاحظة دائمة فى اجرائها ، من حيث ملاحظة درجة الحرارة ، وحفظ اللبن المدة اللازمة فى درجات الحرارة المطلوبة ، ذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة عن اللازم يقلل من خواص اللبن الغذائية ، وانخفاضها يعرض اللبن لخطر افلات الميكروبات المرضية من الفتل

٦ ــ (١) لاتنكون رغوة في اللبن في المعتاد

(ب) تتكون رغوة على اللبن فى أثناء حفظه لمدة نصف ساعة ، والرغوة تمكون درجة حرارتها أقل فى المعتاد من باقى اللبن ، ويحتمل ألاتقتل الميكرو بات المرضية التى فيها مالم تقلب جيداً فى اللبن .

واللبن المنيم، ذلك لأن هذا الآخير يحتوى على أنواع مختلفة من البكتريا ومن بينها من اللبن الني ، ذلك لأن هذا الآخير يحتوى على أنواع مختلفة من البكتريا ومن بينها ما يعرف باسم بكتريا حامض اللبنيك التي يقل نشاطها في وجود الآنواع الآخرى. وعند بسترة اللبن يقتل كثيراً من البكتريا وتبقى معظم بكتريا حامض اللبنيك فتنشط وتحول سكر اللبن إلى حامض لبنيك وهو الذي يسبب تخمير اللبن . و بكتريا حامض اللبنيك لاضرر منها وهي من أنواع البكتريا المفيدة .

غلى اللبن

على اللهن يقتل جميع الميكروبات المرضية فيه ومعظم الأحياء الدقيقة الاخرى. الا ان على اللهن يفقده بعضاً من خواصه الغذائية مثل الفيتامينات، وكذلك يصبح اللهن يعد الغلى غير صالح لعمل الجبن لان تأثير المنفحة عليه عنداذ يكون ضعيفا جدا يكاد ينعدم. وغلى اللهن عملية سهلة اذا أجريت اجراء صحيحا، ويمكن استمالها في المنازل أو محلات اللهن الصغيرة. وغلى اللهن يحفظه مدة أطول بكثير عما اذا لم يغل.

الطريقة الصحيحة لغلى اللبن


يوضع اللبن فى انا. نظيف ثم يسخن على النار وكلما تكون غشاء على سطحه يقلب بوساطة ملعقة أوكبشة إلى أن يغلى كا يغلى الماء، ويستمر فى غليه مدة ٣ دقائق يرفع بعدها من على المثار .

واللبن المغلى اذا لم يمس، وكان عليه غطاء نظيف فانه يمكث مدة طويلة دون أن يفسد.

تعقيم اللبن

تعقيم اللبن يعنى تسخينه إلى درجة ٢١٢°ف (أى درجة غليان الماء) وحفظه على تلك الدرجة من الحرارة لمدة . سهدة يقة شم تبريده (١) .

يصنى اللبن عند وصوله إلى المعمل، ثم بحنس، وتتلخص عملية التجنيس في امراد اللبن بعد تسخينه إلى حوالى درجة حرارة ١٥٠٠ فى آلة خاصة تدفعه ميكانيكيا خلال فتحة صغيرة تحت صغط كبير بصل إلى ٠٠٠ وطل للبوصة المربعة، والغرض من عملية التجنيس هو تفتيت حبيبات الدهن التى باللبن وتوزيع هذه الحبيبات توزيعاً متجانسا أر متساوياً به، فتصبح موزعة في اللبن على الدوام. وعلى ذلك فان اللبن الذي بحنس لا تظهر القشدة على سطحه. ولا تقتصر عملية التجنيس على تفتيت حبيبات الدهن فقط بل تنتشر كذلك روتينات اللبن فيه بعد تعنيسه بحالة غروية أو شبه غروية مما يساعد على تعملها حرادة التعقم العالية.



مثل (۱۸) آلة تجنيس يعبأ اللبن بعد تجنيسه في زجاجات لها اغطية خاصة، وتوضع في أحواض

⁽۱) هناك طرق أخرى لتعقيم اللبن، فهناك طريقة تعقيمه برفع حرارته الى ۲۱۲°فلدة أطول من المذكورة تصل الى يوم أو يومين، وكذلك طريقة تعقيمه برفع حرارته الى ۲۲۰ف تحت صفط ومدة معينين

الما. ولا تقفل عليها الخطيتها باحكام، وترفع درجة الحرارة بالندريج حتى تصل إلى ٢٠١٣ ف ، على أن تظل زجاجات اللبن على تلك الحرارة لمدة فصف ساعة تقفل بعدها الخطيتها بإحكام ، ثم تبرد الى حوالى ٢٥٥ ف بوساطة تيار من الحواء البارد يمرد عليها .

الائبهزة اللازمة لتعفيم اللبن

(۱) جهاز للتصفية (۲) جهاز لتسخين اللبن قبل تجنيسه (۳) آلة تجنيس (٤) جهاز لنعبثة الزجاجات باللبن (٥) أحواض لتعقيم اللبن بالزجاجات (٦) جهاز لنسيل لتبريد اللبن بالزجاجات (٧) حجرة ثلاجة لحفظ اللبن لحين توزيعه (٨) جهاز لنسيل زجاجات اللبن.

فيمة اللبن المعقم

يكاديخلو اللبن المعقم من البكتريا (يمافيها بكتريا الأمراض) إلاا نه لا يخلو من جراثيم بعضها . و اللبن المعقم يمكث مدة طويلة دون أن يتطرق اليه الفساد ما دامت زجاجا تسمنلقة غلقا محكما ولم تغتم .

واللبن المعقم يفقد بعضا من خواصه الغذائية مثل الفيتامينات في إعملية التعقيم على عكس اللبن المبستر ، وهو لا يصلح عادة لعمل الجبن لسببين ، أولها انتجنيس اللبن في حدذانه يضعف تأثير المنفحة فيه ، و الثانى ان درجات الحرارة العالية تضعف تأثير المنفجة فيه أيضاً .

تمليح اللبن

يمكن أن يملح اللبن لحفظه، عند صناعته إلى جبن دمياطي مثلا، بنسبة من الملح تتراوح بين ٢--٢٠٪ متوقفة على حرارة الجو (فتزاد كمية الملح كلما ارتفعت الحوارة) وعلى ندية الدهن باللبن المراد حفظه (فتزاد فسبة الملح كلما قلت فسبة المدهن باللبن)

وتأثير الملح هو لوقف عمل البكتريا التي تسبب نساد الله . وتمليح الله يضعف تأثير المنعجة فيه ويطيل المدة التي بتجهن بعدها من وقت اضافة المنفحة اليه ، ولذلك لايصلح تمليح اللهن إلاعند عمل الجبن الاييض الدمياطي أو أنواع الجبن المشاجة له .

تجفيف اللبن

يحتوى اللبن على نسبة كبيرة من الماء نزيد على في وزنه . وعند تجفيف اللبن يعمل على سحب كمية الماء التي به بحيث لاتزيد نسبة الماء بعد تجفيفه على حوالى ٣ ٪ من اللبن المجفف، ويظهر له حينتذ مظهر جاف على هيئة مسحوق (بودرة)

و مكن تلخيص بعض أغراض تجفيف اللن في التالى:

- (١) لا يفسد اللبن المجفف بسرعة لانخفاض نسبة الماء به حيث ان وجود الماء يساعد على تموالبكتريا وعلى عمل الانزيمات التى تفسده . وقد يمكث اللبن المجفف دون فساد لمدة سنة .
- (۲) سهولة نقله الى مسافات بعيدة فتقل نفقات النقل (لو جود جزء كبير من الماء فى اللبن الاعتبادى)
- (r) فى البلاد التى يزيد فيها انتاج اللبن فى أحد المواسم يمكن حفظ اللبن بتجفيفه الاستماله فى موسم شح اللبن . وكذلك فى البلاد التى يكثر فيها انتاج اللبن ويزيد عن حاجتها يجفف لتصديره الى البلاد التى هى فى حاجة البه .

وهناك عدة طرق لتجفيف اللبن تنقسم إلى طريقتين رئيسيتين :


١ -- طريقة التجفيف بوساطة اسطوانات وتكوين طبقة رقيقة من
 اللبن المجفف .

۲ _ طريقة الرشاش

المرية: النجفيف بالاسطوانات

مثاك بعض الانواع لهذه الطريقة سنكتنى بشرح واحد منها ويسمى -بطريقة هاتمكر

يتكون الجهاز من اسطوانتين موضوعتين وضعاً افقيا (انظر شكل ١٩)



شكل (۱۹)

تصنعان عادة من الحديد الظهر ولها سطوح ملساء. يسمح للبخار الذى تصل درجة حرارته الى ٢٨٦٠ ــ ٣٠٠٣٠ ف (الوصول الى هذه الحرارة يكون البخار "حت صغط يصل من ٤٠ ــ ٧٠٠ رطلا للبوصة المربعة) بالدخول الى كل من الاسطوانتين عن ملريق (ا) و خروجه بعد تكثفه عن طريق (ب). و تدار الاسطوانتان في انجاهين عكسيين ميكانيكيا.

وتقترب الاسطوانتان بعضهما من بعض حتى لا تتجاوز المسافة بينهما ٧٠,٠ من البوصة وذلك لتكوين ما يشبه الحوص لتلقى اللبن الساقطمن أعلى عن طريق ماسورة. وعند ما تدور الاسطوانتان تصف دورة فان اللبن الذى يسحب من وج، على الاسطوانتين يكون قد تبخر ماؤه مكونا طبقة رقيقة منه وغشاه، على سطح كل من الاسطوانتين فيكشط بوساطة كل من السكينتين و د ٥٠ د ، ويكون اللبن المجفف حيننذ له شكل مجعد يشبه قاش و الكريشة ، ويتجمع في وعاء خاص و ه ٥٠ ه ، ويحمع اللبن المجفف ويطحن في طواحين معينة ثم يغربل في غرابيل و ميكانيكية ويعبأ المسحوق في براميل مبطنة بالورق أو في جوالات أو في أوعية خاصة

سى كمريعة الرشاسمة لنجة فف اللبن

هناك عدة أنواع لها ، وتتلخص معظمها فى تكثيف اللبن (كاسيأتى الاشارة اليه) ثم دفع اللبن المكثف ونشره على هيئة رذاذ فى حجرة خاصة مسخن هو اؤها إلى درجة حرارة . ٢٥٠ فى عادة ، فعندما يقابل رذاذ اللبن (الذى يسقط من أعلى) الهواء الساخن بالحجرة يتبخر ماؤه فى الحال ويسقط اللبن المجفف على هيئة حبيات دقيقة تتجمع فى أسفل الحجرة . وهذه الطريقة لتجفيف اللبن أفضل من سابقتها إلا أنها تحتاج الى أجهزة مرتفعة الثمن . (انظر شكل ٢٠)

مقارنة بين طريقتى التجفيف بالاسطوانات وبالرشاش تجفيف اللبن بطريقة الرشاش تجفيف اللبن بطريقة الرشاش

يذوب بتسبة تصل الى ٩٩ برز منه فى الماء عندما يراد اعادة تكوين اللبن يحتوى على نسبة أقل من الرطوبة عادة ولذلك يفسد بعد مدة أطول

تحتاج الى درايةفي عملها

أجهزتها مرتفعة الثمن

۱ ــ بذوب بنسبة حوالی ۸۵٪ منه فی الماء عندمایراد اعادة تکوین اللبن ۲ ــ یحتوی علی نسبة أعلی من الرطوبة (الماء) عادة

س لاتحتاج الى كـــثـير من الدراية
 فى عملها
 علما أرخص نسبيا

بيالد بتركيب الاكيال المجففة

قثدة بحففة	لن كامل مجفف	لبن فرز مجفف	المركبات
,4,01	7,89- 1,80	٧,٤٠-١,٠٠	ماء
V1,10-00,80	79,17-70,00	7,00-1,	د من
14,14-11,14	TY, • 7 YE, 09	*v,v**,**	بروتينات
Y0, 80- 18, VE		07,78 - 10,70	سکر لین
1 8,37- 7,88	7,78 - 37,7	۸,۲٤ - ۸,۸۷	أملاح معدنية

استعمالات اللبن المجفف


يستعمل اللبن المجفف في صناعة لبن الأطفال ، ويدخل في بعض الأدوية ،وفي حناعة الفطائر ، وفي صناعة المثلوجات اللبنية والشيكولاته ، ويستعمل على ظهر البواخر ،كما يستعمل اللبن الفرز (اللبن الذي نزعت منه قشدته) المجفف لتغذية الدواجن وغير ذلك

تكثيف اللبن

حناك أنواع مختلفة من الأجهزة لتكشيف اللبن، وتتلخص عملية تكشيف اللبن في تبخير جزء كبير من مائه (حتى يصل الى حوالي لم حجمه الأصلى) بغليه على درجة من الحرارة تتراوح بين ١٢٥٥ – ١٤٥٥ ف (تحت ضغط مخلخل، أى أقل من الصنغط الجوى الاعتيادى ويتوصل لذلك عادة باستعال طلبة خاصة) واللبن المنف يحلى غالبا بالسكر وله قوام ثخين، ويعبأ في علب مغلقة غلقا محكا، ويعبأ اللبن الفرز المكثف في براميل خاصة. (أنظر شكل ٢٠)

بياده بتركيب اللبن المنكثف

لین فرز/مکثف محلی	لبن كامل مكثف محلى	المركبات
۲۸,۰	71,1	ماء
٠,٤	٩,١	دهن
1.,.	۸,٤	مرو تينات
16,6	17,7	شکر ان
٤٥,٠	٤٤,٠	سكر قصب
۲,۲	3,5	رماد
1,-	1 , .	الجموع



استعمالات اللبن المسكثف

كثيرا مابستعمل لاصطائه للاطفال بعد تخفيفه بالماء ، ويستعمل كذلك في الجهات التي لا يسهل فيها الحصول على اللبن أو خوفا من عدم نظافة اللبن ، ويستعمل احيانا في صناعه المثلوجات اللينية . أما اللبن المكثف المنزوع منه دهنه فكثيرا ما يستعمل في صناعة الفطائر و بعض أنواع الحلوى

المواد المستعملة في أوعية وأجهزة اللبن

يلزم ان تكونالاوانى والاجهزة التي يتداول أو يتصل بها اللبن من موادخاصة وسنذكر فيما يلي أهم المواد التي تستعمل فحذا الغرض ومايجب تجنبه منها:

النماس ـ يستعمل بعد طلاته جيدا بالقصدير في جرادل الحليب وحلل التسخين والمبردات وفي أجهزة البسترة وغيرها . واذا لم يطل النحاس جيدا بالقصدير فقد يكسب اللبن مواد تسبب التسمم به أو منتجاته

الاكلونيوم — من أنسب المعادن لاستخدامه مع اللبن. وأهميزة للالمونيوم هى دخصه ومنظره النظيف وعدم تآكله بتأثير اللبن. ولايعيب الالمونيوم إلا تآكله عنداستمال بعض المواد الكياوية التي ينظف بها أحيانا. وهذه الحالة لها علاج كاسياتي ذكره

الصلب المطلى بالقصرير -- يستعمل عادة فى أقساط اللبن وفى احواض اللبن الخاصة بصناعة الجبن وفى الجرادل وغيرها

الصفيح - يستعمل احيانا في بعض الأغراض التي يستعمل من أجلها الصلب المطلى بالقصدير

الصلب غير الذابل للصرأ — Stainless Steel - وهو نوع من الصلب الذي لا يصدأ وله سطح ناعم براق، ويستعمل في أنابيب اللبن وفي أحواض تسلم وحفظ اللبن والمبردات وأجهزة البسترة وفي أجزاء من آلات فرز اللبن وفي أحواض التجبين، ولا يعيبه إلا غلو تمنه.

الزجاج والاُوانى الخزفية - يستعمل الزجاج أحيانا في تبطين بعض أواتى اللهن وأجهزته وفي زجاجات اللبن . أما الآواني الحزفية فيجب ألا يستعمل منها إلا

ماكان سطحها مطليا بمادة ملساء (كالقدر الاسكندراني وبعض أنواع الصيني)حتى يسهل تنظيفها وتعقيمها ، ولا يعيبها إلا سهولة الكسر .

الزند سامة فضلا عن الزنك أحيانا مع اللبن أو منتجاته مركبات سامة فضلا عن سهولة تآكله ولذا بحب تجنبه . ولا ستعمل الزنك عادة في معامل الالبان إلا في أحواض غسيل أو انى اللبن. ويستعمل أحيانا في احواض حفظ الشرش اللازم لبعض الحيوانات

غسيل وتعقيم أوانى وأجهزة اللبن

سبق أن كررنا الإشارة إلى ضرورة العثاية الثامة بالنظافة في أعمال الآلبان وجميع مايتصل به اللين ومنتجاته

والآن نذكر كيفية تنظيف وتعقيم أوانى وأجهزة الألبان حتى نضمن نجاح العمل الذى نقوم به حيث قد يؤدى الاهمال في ذلك إلى فساد اللبن أو المنتجات التى نقوم بصناعتها فيسعب لنا ذلك الحسائر المادية فضلا عما قد يسببه الاهمال في النظافة من انتشار المرض


النظيف. يكون ذلك بغسيل أوانى وأجهزة اللبنبالماء البارد والفرشة ثم بالماء الساخن والفرشة مع استعال الصابون أو بعض المواد الكياوية ثم شطفها بالماء حتى لا يبقى أثر للصابون أو للمادة الكيائية . والغرض من استعال المواد الكياوية هو اذابة المواد اللبنية التي قد تلصق بأوعية اللبن ولا يسهل إزالتها إلا بها . وفيايلي بعض المنظفات الكياوية التي تستعمل لهذا الغرض :

التركيب الاول	التركيبالثاني		
كربونات الصوديوم	٧.٩٠	كربونات الصوديوم	%. 10
صوداكاوية	% &	متاسليكات الصوديوم	% •
متاسليكات الصوديوم	٧. ٤	(أو ثالث فوسفاتُ الع	صوديوم)
ثالث فوسفات الصوديوم	% Y		•

ويستعمل النركيب الثانى فى غسيل الاوعية والادوات الرجاجية . وعند استعال هذه المركبات فى غسيل الالمونيوم يضاف عليها ١٠ ٪ من سليكات الصوديوم ومع الاوعية المطلية بالقصدير يضاف عليها ١ ٪ من كربتات الصوديوم حتى لا تتآكل . وبذاب المركب فى الماء بنسبة ٢ ـــ ٣ ٪ عند استعاله

المعقم على المعقم أرعية اللبن بعد غسيلها وتنظيفها بوساطة البخار الذى لاتقل درجة حرارته عن ٢١٣° ف وذلك للقضاء على البكتريا التي قد تكون عالمقة بها وعند عدم وجود البخار بالمعمل يلزم غسل الاوعية بالصابون الجيرى ثم غسلها بعد ذلك عاء في درجة حرارة الغليان.

وشكل (٢١) يبين أجهزة الغسيل والتعقيم في المعد بها . فتبين (ا) غلاية لتوليد البخار و (ب) حوض خاص لامداد الغلاية بالماء اللازم لها و (ج) جهاز لغسيل وتعقيم أفساط اللبن (أو الصفائح) بالماء الساخن أو البخار بوضعها مقلوبة فوق الفتحة التي في منتصفه (١ — مدخل البخار و ٢ — مدخل المساء اليارد) و (د) حوض لغسيل أوعية اللبن وزجاجاته و (ه) صندوق لتعقيم بالبخار و توضع به الآوعية و الا دوات المطلوب تعقيمها (بحيث تمكون فتحاتها إلى أسفل حتى يدخلها به الإخار) و بغلق عليها غلقا نحكما بوساطة باب خاص، يرى في الرسم منزلقا إلى أسفل السخار) و بغلق عليها غلقا نحكما بوساطة باب خاص، يرى في الرسم منزلقا إلى أسفل السخار) و بغلق عليها غلقا نحكما بوساطة باب خاص، يرى في الرسم منزلقا إلى أسفل السخار) و بغلق عليها غلقا نحكما بوساطة باب خاص، يرى في الرسم منزلقا إلى أسفل السخار) و بغلق عليها غلقا نحكما بوساطة باب خاص، يرى في الرسم منزلقا إلى أسفل ولا يغترح الصندوق إلا عند الرغبة في استعال الإدوات .



(ثانياً) القشدة

يمكن تعريف القشدة بآنها ذلك الجزء من الابن الذي يرتفع على سطحه عندما يترك أو يرقد في وعاء لمدة من الزمن ، أو بأنها ذلك الجزء الدهني الذي يمكن استخلاصة من اللبن بقوة الطرد المركزي.

وتفضل طريقة المطرد المركزىالحصول على القشدة كما سيأتى ذكره

استخلاص القشدة بالترقيد

عند ما يترك اللبن ساكنا فإن قوة الجاذبية الأرضية تجذب نحوها (أى نحو الأرض) فتصعد كريات الدهن وهي الأخف إلى السطح حاملة ممها بعض مكونات عناصر اللبن الاخرى مكونة طبقة من القشدة على السطح.

وهناك عدة أنواع من الأوانى يرقد فيها اللبنالحصول على القشدة تذكر بعضا منها فها يلى :

الشوالى والمثارو _ عبارة عن أوعية فحارية يترك فيها اللبن حتى تصعد القشدة على سطحه من يوم إلى ثلاثة تكشط بعدها . ولما كانت الشوالى أو المتارد مسامية التركيب فينه يصعب تنظيفها وتعقيمها لاحتمال تغلغل البكتريا في هذه المسام وتوالدها ، ممايصبح اللبن معها عرضة للفساد بتأثيرها .

الا والى قليو القور عبارة عناوان معدنية تسع من ٢٠ ـ ٣٥ رطلا من اللبن (يبلغ قطرها العلوى حوالى ١٦٫٥ بوصة وعقها ٧ بوصات) ـ شكل (٢٦) ويرى به آنيتين منها ـ يترك فيها اللبن بعد حلبه مباشرة فى مكان بارد (حوالى حرارة ٥٠٠ ف) مدة ١٢ ـ ٣٦ ساعة ، تر تفع فى نها يتها القشدة على السطح . وتكشط القشدة بوساطة مقارف خاصة أو باستعال والمقصوصة .

مقاشط مبرسى _ يتكون مقسط جرسى من وعاء مستطيل ذى جدارين _ يم بينهما الماء _ يسع حوالى . ٧ _ . ٣ رطلا من اللبن ، ويوضع به اللبن بعد حليه مباشرة حيث تقرب حرارة اللبن حينئذ من درجة حرارة الماشية أى ٢ - ١ ° ف ثم يمرر به ماء بارد على درجة حوالى . ٥ ° ف بين جدارى الوعاء فتهبط درجة حرارة اللبن سريعا وتسرع تبعا لذلك كريات الدهن فى صعودها على السطح . وفى نهاية بهد ماء بحرارة يسمح للبن بعد صعود قشدته على السطح بالخروج من صغيور في أسفل المقشط فى وعاء خاص ، ثم تستقبل القشدة بعد ذلك فى وعاء آخر من نفس الصغيور .

الا والى الفائرة أو العمية _ ومنها ما يعرف باسم علب كولى ، والعلبة عبارة عن اسطوانة معدنية تسع حوالى . ٥ رطلا ، ويبلغ قطرها حوالى . ٧ سم وارتفاعها حوالى . ٥ سم ، يصنى اليها اللبن بعد حلبه وتفطى ، ثم تغمر فى ما درجة حرارته حوالى ، ٤ ف (بإضافة الثلج اليه مثلا) ويحفظ على هذه الدرجة نحو ١٢ ساعة تصعد فى أثنائها جميع القشدة التى يمكن أن تصعد إلى السطح مع هذه الأوانى . وشرط النجاح هو المحافظة على درجة ، ٤ ف . وفي نهاية المدة يسحب اللبن بعد صعود قشدته على السطح من صغبور فى أسفل الاسطوانة ، وتترك القشدة بالوعاء أو تسنقبل فى وعاء آخر عن طريق نفس الصنبور

وتفوق هذه الطريقة جميع طرق الترقيد الاخرى منحيث السرعة و من حيث ان ما يفقد من الدهن مع لبن الفرز، فإنه يكون أقل عا في الطرق الاخرى، ويقدر المفقود بنحو ٢ /

التخفيف بالماء – يرقد اللبن بعد تخفيفه بالماء بمقدار مساو منه أو بربع مقدار اللبن من الماء ، ويترك في مكان بارد مدة ١٢ ساعة تصعد القشدة في نهايتها على السطح . وعبب هذه الطريقة أن اللبن المنزوعة منه قشدته يصبح قليل القيمة نظر الاحتوائه على فسبة كبيرة من الماء، وميزتها صعود القشدة على السطح في وقت قصير نسيا .

استخلاص القشدة بقوة الطرد المركزى


إذا وضعت بعض اللبن فى زجاجة وأحكمت غلقها ، ثم ربطتها من عنقها بخيط ثم أدرتها فوق وأسك من الجيط وقتا كافيا ، فإنك لا تلبث أن تجد أن التشدة قد تجمعت عند عنق الزجاجة بينها يكون اللبن الغرز (أى الذى فرزت قشد تهمنه) فى الجوء البعيد من عنقها . وتعليل ذاك انه عند دوران الزجاجة وهى أفقية الوضع تتولد قوة خاصة تعرف باسم قوة الطرد المركزى تطرد الاجسام الثقيلة بعيدا عن مركز الدوران وهو اليد الممسكة بالخيط فى هذه الحالة) كما تطرد الاجسام الحقيفة أيضا ولكن بقوة أقل من طرد الاجسام الثقيلة . ولما كانت القشدة أخف من باقى أجزاء اللبن فأنها تطرد بقوفاً قل من باقى أجزاء اللبن الفرز بعيدا عن مركز الدوران أى غو الدوران أى عند عنق الزجاجة ، ويطرد اللبن الفرز بعيدا عن مركز الدوران أى نحو قاع الزجاجة (حيث بكون وضعها أفقيا عند الدوران) .

الفراز

استخدم مبدأ قوة الطرد المركزى الآنف الاشارة إليه فى الآلات المعروفة بالفرازات لاستخلاص أو فرز القشدة من اللبن .

وأهم أجزاء الفراز هو ما يعرف باسم المخروط أو القلب، وفيه تجرى عملية استخلاص القشدة من اللبن. وشكل (٢١) ا عبارة عن قطاع تخطيطى يبين تركيب المخروط وكيفية استخلاص القشدة من اللبن.

فعندما يدور المخروط حول المحور الموضح على الرسم (ويدار إما باليد وإما ميكانيكياكا سيأتى ذكره بعد قلبل) فإن اللبن الذي يدخل إليه كما هوموضح بالاسهم يتعرض لقوة الطرد المركزي، وقد جعل للخروط أقاع أو أطباق تدور هي الاخرى مع باقى المخروط فتجعل اللبن في طبقات رقيقة بما يجعل لقوة الطرد المركزي



تأثيرا أكبر عليه فيندفع اللبن الفرز إلى أطراف المخروط، أما القشدة وهي الآخف فتبتى في الوسط. وقد جعل المخروط قمع أو طبق علوى خاص وظيفته فصل القشدة من اللبن الفرز عند خروجهما فعند توالى دخول اللبن إلى المخروط فان كلا من اللبن الفرز والقشدة تدفع إلى الحروج من فتحتى خروج اللبن الفرز والقشدة كما هو موضح على الرسم. كذا تدفع بعض الاوساخ التى باللبن إلى جوانب المخروط الداخلية مكونة عليها ما يعرف بأسم وحل الفراز.

وشكل (٢٣) يوضح أجزاء المخروط وهي مفككة .

مامولة القشرة ما أعدت فنحة خروج القشدة بصامولة المقوبة في منتصفها إذا أديرت إلى الداخل فانها تقرب من مركز المخروط وبذلك يحصل على قشدة أكثف قواما (ولكنها أقل القدارا) محتوية على ندبة أكبر من الدهن اوإذا اديرت إلى الخارج فينها تبعد عن مركز المخروط وبذلك يحصل على قشدة أخف قواما (ولكنها أكثر مقدارا) محتوية على نسبة أقل من الدهن (شكل ١٢٣)

ادارة القراز -- تختلف سرعة دوران مخروط الفراز من ۲۰۰۰ -٧٠٠٠ دورة في الدقيقة ، وفي بعض عطاء المحروط أنواعالفرازات تصلالسرعة إلى. ١٣٠٠ دورة في الدقيقة . ويتوصل إلى هذه النم العلوى السرعة عن طريق بجوعة من التروس تدار إما باليد وإماميكانيكيا ، فني(شكل ٢٤) تديراليد المحركة (١) الترسالكبير القمرالمفني · (۲) وهذا يُدير بدوره ترسا أصغر منه(٣) . وقد جعلقط الترس(٢) بحيث إذا داردورة واحدةدار الترس(٣)عشر طلة منالطاط دورات عادة .ويديه الترس (٣) النرس (٤) بنفس عدد الدورات التي يدورها لأنهما قاعدة للخروط 🕻 مركبان على محورواحد .ويديرالترس(ع) المحود (٥) المركب عليه المخروط (٦) . وقد جعل قطر الترس (٤) بحبث إذا داردورة واحدة دار المحور (٥) عشرة دورات عادة .

الاقاع المدنية 🗝 👪


الموزع

قندة أكنف قشدة أخف (1)

شکل (۲۳)

فإذا مادارت اليد (١) ٦٠ دورة في الدقيقة دار الترس (٣) ٢٠٠ دورُهُ في الدقيقة ، و في نفس الوقت يدور المحور (٥) ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة .

فرز اللمم - شكل (٢٥) يبين فرازا كاملا، وعنا فرز اللبن يوضع اللبن الكامل في الوعاء (١) بعد تصفيته وتسخينه لدرجة حرارة ٨٥٠ ــ ١١٠٠ ف




شکل (۲٤)

وهى أنسب درجات الحرارة لفرز اللبن . شميدار الفراز وتزاد سرعته تدريجا حتى تصل سرعته الملائمة للفرز التي يدار عليم الفراز، ويعرف ذلك عندوقوف صوت دق الجرس المعدة به آلة الفرز — يفتح بعدها الصنبور نيسيل اللبن الكامل في طريقه الى انخروط عوامة معدنية تقفل فتحة الصنبور من تلقاء نفسها عند زيادة دخول اللبن الى من تلقاء نفسها عند زيادة دخول اللبن الى

المخروط ، وتفتحه بهبوطها عند ما يقل دخول اللبن الى المخروط . وتخرج القشدة من الفتحة العلوية (ح) واللبن الفرز من الفتحة السفلية (د) حيث يستقبلان في الاوعية الملائمة

> وعند الانتهاء منفرز اللبن يوضع بعض من اللبن الفرز (أو الماء الدافىء عند عدم بيع اللبن الفرز أوالقشدة حتى لاتزداد نسبة الماء مهما) في الحوض(ا) ويعاد فرزه حتى يساعد ذاك على مشطف، ما بالمخروط من قشدة

> وعند الانتها. من عملية الفرزيجب عدم فك أجزاء الفرازقبلوقوفدوران المخروط تماما من تلقاء نفسه (يعرف ذلك بوقوف



صوت دورانه)، ذلك لأن تكرار ايقاف المخروط باليد يؤثر على المحور الذى يدور عليه ويسبب فيهارتجاجا، وأقل ارتجاج في هذا المحوريسبب ارتجاج المخروط نفسه عند دورانه وهذا ما يفسد الفراز.

وتفك أجزاء المخروط بعدكل عملية فرز وتغسل مع ميزابي القشدة واللبن

الفرز وغطاء تنظيم دخول اللبن الى المخروط ووعاء اللبن بالمساء الفاتر والصابون بالمغرشة ثم يالماء الساخن بالفرشة أيضا ،ثم تعقم بالبخار أو بغمرها في ماء يغلى مدة . ١ دقائتي ، ثم نترك الاجزاء منفصل بعضها عن بعض حتى تجف من نفسها . وبعاد تركيب أجزاء الفراز قبل اجراء عملية الفرز النالية مباشرة .

العوامل التي تؤكر في عملية الفرز

ورمة الحرارة _ تؤثر درجة الحرارة في علية الفرز، وكما ذكرترى أنأ فسب درجات الحرارة لعملية الفرز هي ما بين ٥٨٥ _ ١١٠ ° في حيث تكون بين ها تين الدرجتين كريات الدهن في حالة شبه سائلة تسيل معها بسهولة من فتحة خروج القشدة وكذلك تقل قسبة الدهن المفقودة في اللبن الفرز.

وعندما يفرز اللبن في المزارع بحسن أن بفرز بعد حلمه مباشرة حيث تكون درجة حرارة الحيوان أي حوالي ١٠٠ ° في

مالة اللمين ــ إذا ارتفعت حموصة اللبن يتختر جوثيا أو كليا ويصبح غير صالح لعملية الفرز ،كذا وجود نسبة كبيرة من اللبأ في اللبن يجعله غير صالح لعملية الفرز ، إذ يحتمل أن يسد الفراز حينتذ . وإذا كان من اللازم فرز مثل هذا اللبن فيجب تصفيته مع عدم تسخينه لاكثر من ٧٠ ° في .

وعند ما يحتوى اللبن على جزء كبير من الاوساخ تشكون طبقة كبيرة من وحل الفراز تسد الفراز . وعند ما يسد الفراز يلزم تركه حتى يقف ثم يفيك وتنظف أجزاؤه ثم يعاد تركيبه و تتابع عملية الفرز.

سرعة الفراز - إذا كانت سرعة إدارة الفراز أقل من السرعة التي يوصى بها صانعوه فقد بنشأ عنها فقد جزء من الدهن في اللبن الفرز، وإذا زادت سرعة الفراز فان قوة الطرد المركزي تزداد فيحصل على قشدة أكثف قواما وبها فسية أعلى من الدهن.

سرعة تدفق اللبن الى تحروط الفراز - كلنا قلت سرعة تدفق اللبن الى مخروط الغراد فان الفرذ يكون أنم ، ويحصل على قشدة أكثف قوامار بهانسبة أعلى من الدهن .

صامو لهُ الفشرة - سبق الكلام عنها على صفحة ٥٨ .

ما يجب ملاحظة عند ادارة الفراز

- (١) أن تـكون أجزاؤه مركبة تركيبا صحيحا .
- (٢) أن يكون مثبتا تثبيتا متينا حتى تمننع الاهتزازات،وعلى أرض أفقية حتى لا يكون مائلا.
- (٣) أن تزيت الاجزاء التي تحتاج إلى الزيت من الفتحات المخصصة لذلك باستعمال الزيت الخاص بالفرازات .
 - (٤) عند بدء الفرز تزاد سرعة إدارة الفراز تدريجيا .
- (ه) يحسن في الجو البارد أن يملاً حوض اللبن قبل الفرز مباشرة بالماءالساخن وإمراره في الآلة بعد إدارتها .
- (٦) يجب الوصول إلى السرعة التي يوصى بها صانعو الفراز قبل ابتداء عملية فرز اللبن.
- (٧) بعد عملية الفرز، بازم أن يشطف المخروط بمقدار من اللبن الفرز أو الماء الداف، ليساعد على خروج متبقيات القشدة بالمخروط وكذلك لتسهيل عملية غسيل المخروط.
 - (A) عدم فك أجزاء الآلة قبل وقوفها عن الدوران
- (٩) فك أجزاء الفراز بعد وقوفه مباشرة وتنظيفه بالكيفية التي سبق ذكرها
 - (١٠) أى مداولة سيئة لأجزاء الفراز قد تتلفه .

مميزات استخلاص الفشدة بالفراز

- (١) يشغل الفراز حيزا صغيرا على خلاف طرق الترقيد .
 - (٣) تتوفر الآيدى العاملة باستعمال الفراز .
- (٣) يمكن الحصول على القشدة فى وقت قصير جدا إذا ما ووزن بالطرق الآخرى .

- (٤) يتعرض اللبن فى طريقة الترقيد لتكاثر البكتريا به نظرا لطول الوقت اللازم الاستخلاص القشدة بهذه الطريقة فتزداد حموضته مع احتمال تخثره وفساده ، على عكس طريقة الفراز فإنهاه تتم فى وقت قصير فلا يتعرض اللبن للقساد .
- (ه) يمكن الحصول على قشدة بطريقة الفراز فيأى قوام أو أى نسبة من الدهن لاستعالها في الآغراض المختلفة .
- (٦) باستعمال طريقة الفراز في استخلاص القشدة يستخلص من اللبن جميع دهنه تقريباً ، ولا يتبقى باللبن الفرز إلا جزء ضئيل من الدهن لايزيد على ٥٠, ٪ بخلاف الطرق الآخرى التى يفقد باستعالها نسبة أكبر من الدهن قدتصل إلى ١ ٪ في اللبن بعد استخلاص القشدة منه .

وفيها يلى مقارتة بين تركبي اللبن الفرز المستخلص بطريقة الفراز وبين اللبن بعد استخلاص القشدة منه باحدى طرق الترقيد :

لبن منزوع قشدته بالترقيد	المركبات لبن فرز
×. ٩٠,··	ماه ماه
/ ,vr	دهن ۲۰۰۰ ٪
/ r,r·	کاذین ۲٫۳۰ ٪
% , 5.	البومينوجلوبيولين ٣,٤٢ ٪
% ξ,Λ•	سکر لبن مار، بر
% ,٧٧	رماد ۸۷٫ ٪

ومما تجدر الاشارة اليه أن نسبة الدهن فى اللبن الفرز الناتج من الفراز تمكون ثابتة دائما (مادام الفراز يقوم بالعمل كما يجب) ولا تتغير بتغير كمية القشدة أو مقدارها أو فسبة الدهن بها ولا تزيد عن ٥٠٠ ٪ . وسنعمالات اللبن الكامل العمل بعض أنواع الجبن . كذا يستعمل فى تغذية بعض الحيوانات كالدواجن، وفي الفطائر والبكويت بعض أثواع الحلوى، وفي صناعة الكازين لعمل تقليدالعاج كافي أبدى العصى والمظلات والمطاوى والزرائر، ولتزجيج بعض أصناف الورق وفي سوائل رش النبائلت وبعض أنواع الحايون وغيرها . كذلك بجنف اللبن الفرز فيستعمل في مختف الاغراض بعخوله في صناعة وغيرها . كذلك بجنف اللبن الفرز فيستعمل في مختف الاغراض بعخوله في صناعة المشرعة والقشدة الصناعة وغير ذلك .

و ليلاحظ أن اللبن الذي يحصل عليه بعد استخلاص القشدة منه بطريقة الترقيد در قيمة أعلى من اللبن الفرز الذي يحصل عليه بطريقة الفراز لاحتوائه على نسبة أعلى من الدهن

وفيا بني بيان مستخلص من اقراحات الباحثين التحديد نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن في اللبن الفرز واللبن الكامل :

لئ طب	لبن منزدع قشدته	نوع اللبن
بحب ألا تفل المواد الصلبة غير	بجب ألا نقل الموادالدهنية غير	بقرى
الدسمة فيه عن ٨,٥ ٪ بجب ألا تقل المواد الصلبة غير الدسمة فيه عن ٨,٧٥ ٪	الدسمة فيه عن ٨٫٧ ٪ بحب ألا نقل المواداللتعشية غير الدسمة فيه عن ٩٫٢ ٪	سجاموسی

أنواع الفرازات

تصنع الفرازات الآن على ٣ أنواع رئيسية:

(۱) النوع ذات المخروط المرتكزعلى محور يدور حوله ، وهو أكثرها انتشارا
 وقد سبق شرحه ، وأمثلته فراز ديا بلو ، والفالافال

(٣) التوع ذو المخروط المعلق، ويكون فيه المخروط معلقا، ويكون وضع الأقاع به بعكس وضعها في النوع السابق، ويدخله اللبن مناعلي، وتخرج القشدة واللبن الفرز من أسفل المخروط (انظر شكل ٢٢ ب)، ومثاله فراز ميلوت Melotte

(٣) النوع ذو المخروط المجوف ، ويدخله اللبن من أسفل ولا يجنوى على أقماع سوى القمح العلوى ، والمخروط أكثر طولا من الآنواع الآخرى _ وعدد دوراته أكثر فى المعتاد من الآنواع الآخرى ، وتصل الى . . . ١٣٠ دورة فى الدقيقة ، وفى أعلى المحتاد من الآنواع الآخرى ، وتصل الى . . . ١٣٠ دورة فى الدقيقة ، وفى أعلى المحتاد من الآنواع الآخر من المحتوية فنخرج القشدة واللبن الفرز من قصم الحراد من المحتوية فنخرج القشدة واللبن الفرز من فتحتيمها ، ومثاله فراز شار بل Sharple (شكل ٢٢ ج) .

اختبار الحموضة بالقثدة

زن خمسة جرامات بالضبط من عينة القشدة المراد اختبارها فى جفنة ، وتابع الاختباركما فى اختبار حموضة اللين على صفحة .٠٠ .

اختبار نسبة الدهن بالقشدة

زن خسة جرامات بالضبط من عينة القشدة المراد اختبارها في كاأس زجاجي جاف .

أضف وع جراما من الماء (أو اللبن الفوز المستخلص من فراز وبحيث لاتزيد نسبة الدهن به عن ه . . , برز) .

اخلط الماء بالنشدة جيدا بالتقليب بنقلهما منكاس لآخر بضعة مرات.

خذ ١١ سم من هذا المخلوط ، وتابع الاختبار كافي طريقة جربر لتقدير نسبة الدهن باللبن (صفحة ٢٠) .

اقرأ نسبة الدهن بساق أنبوبة جربر، واضرب الناتج في ١٠، فيكون الناتج هو نسبة الدهن المئوية بالقشدة .

تصافى القشدة من مقدار من اللبن

لمعرفة مقدار ما ينتج من قشدة بها نسبة معينة من الدهن من قدار معين من اللهن معروفة نسبة الدهن به ، تستعمل المعادلة التالية :

مقدار مايثتج من القشدة بالرطل (١) من ١٠٠ وطل لبن

(نسبة الدهن المتوية في اللبن _ نسبة الفاقد من الدهن) × • • فسبة الدهن بالقشدة

(اصطلح على اعتبار أن نسبة المفقود من الدهن عند عمل القشدة هو ١٠,١٠)

مثال (۱) ــ مامقدار القشدة التي تنتج من ١٠٠٠ رطلمن اللبن نسبة الدهن به بخرير إذا كان الفراز قد ضبطكي يعطى قشدة بها نسبة من الدهن مقدارها ١٤٠٠ الحل ــ مقدار القشدة التي تنتج من ١٠٠٠ ط

ارطال $\frac{1 \cdot \cdot (1 - \xi, 1)}{\xi \cdot } = \frac{1 \cdot \cdot (1 - \xi, 1)}{\xi \cdot }$

مثال (۲) — ما مقدار القشدة التي تنتجمن ٣٦٠ رطلامن اللبن نسبة الدهن به ٧٠٠ ٪ إذا كانت نسبة الدهن بالقشدة هي ٤٨ ٪ .

الحل _ مقدار القشدة التي تنتج من ١٠٠٠ رطل لبن

 $= \frac{1 \cdot \cdot \times (, 1 - v, r)}{\epsilon_{\Lambda}} = 01 \, \text{celk}$

ومقدار القشدة الناتجة من ٣٦٠ رطلا <u>٣٦٠ × ٢٦٠ مؤ</u> رطلا

⁽١) يمكن أن تستعمل أي وحدة أخرى مثل السكيلو جرام أو الاؤة

تعديل نسبة الدهن بالقشدة أو اللبن


يلجأ أحيانا إلى تعديل نسبة الدهن باللبن أو القشدة لعدة أسباب منها صناعة أحد المنتجات من القشدة يحتوى دائما على نسبة معينة من الدهن أو بيع ناتج من القشدة يحتوى دائما على نسبة معينة من الدهن .

ولتعديل نسية الدهن باللبن أو القشدة تتبع لذلك عادة طريقة مربع بيرسون و توضحها الامثلة الآتية :

مثال (١) ــ كم رطلا من القشدة التي نسبة الدهن بها ٥٠ ٪ تضاف إلى ٢٤٠ دطلا من لبن يحتوى على ٣٠٪ من الدهن للحصول على لبن يحتوى على ٤٪ من الدهن.


المطارعة المطارعة المعارضة الطريقة — ارسم مربعاً كالمبين بأحدىالمواد بالشكل وضع فى منتصفه نسبة الدهن المطلوبة ، وفى ركنى المربع جهة اليمين نسبة الدهن بالمادة الاخرى

ضع نسبتي الدَّهن للواد المراد خلطها مع جعل النسبة الأكبر في الركن العلوى والنسبة الاصغر في الركن السفلي كما يلي:



ثم اطرح العدد الاصغر بالركن الايمن السفلي من العدد الذي في منتصف المربع، وكتابة النتيجة في الركن العلوى الايسر من المربع في الجاء القطر، وحاصل الطرح في

هذه الحالة هو ١. ثم اطرح العدد الذي في منتصف المربع من العدد الذي بالركن العلوى الآيمن وكتابة النتيجة مقابل القطر في الركن الايسرالسفلي ، وحاصل الطرح في هذه الحالة هو ٢٤ ، كما هو موضح في الشكل التالي :



ومعنى ذلك أننا نحتساج الى 1 رطل من قسدة تحتويل على ٥٠ ٪ من الدهن لكل ٤٦ وطلا من لمن بحتسوى على ٣ ٪ من الدهن لرفع نسبة الدهن الى ٤ ٪ وهى نسبة الدهن المطلوب الحصول عليها باللبن ، ونصل بذلك الى نسب القشسدة واللبن التي تخلط لاعطاء النسبة المطلوبة من الدهن وهى ٤ ٪ ،

يبقى بعد ذلك أن نحسب مقدار ما يضاف من تلك القشدة الى أل . ٢٤ رطلا من اللمن حتى تصل نسبة الدهن به الى ٤ ٪ فيكون :

$$\gamma_{3}$$
 رطلا من اللبن تحتاج الى γ_{3} ط من القشدة γ_{3} γ_{4} γ_{5} γ_{7} γ_{7}

أى أن ٢٢,٥ رطلا من القشدة التي تحتوى على ٥٠ ٪ دهن تضاف على ١٤٠ رطلا من اللبن الدهن كى تصل نسبة الدهن باللبن الى وطلا من اللبن الذى يحتوى على ٣ ٪ من الدهن كى تصل نسبة الدهن باللبن الى ٤ ٪ ٠٠٠

مثال (٣) ــ المطلوب تعديل نسبة الدهن بقشدة تحتوى على ٢٤٪ من الدهن الدهن بقشدة تحتوى على ٢٤٪ من الدهن الله ٢٠ ٪ من الدهن باضافة اللين الفرز الناتج من فراز .

الطربقة -- (ملحوظة : بعتبر اللبن الفرز في هذه الحالات على أنه يحتوى على صغرا في المائة من الدهن)

با تباع طريقة مربع بيرسون كما فى الشكل تكون النسب التى تخلط من القشدة واللبن الفرز كالتالى .

۲۰ جزء ۲۰ من ابن فر ز

یضاف ۲۲ جزء من اللین الفرز إلی ۲۰ جزء من القشدة التی تحتوی علی ۶۲٪ دهنا کی تحصل علی قشدة تحتوی علی ۲۰ ٪ دهنا .

بعض طرق حفظ القشدة

تتلخص بعض طرق حفظ القشدة في التالى :

(١) تبريدها (٢) بسترتها (٣) إضافة الملح إليها

ومما تلزم ملاحظته عند حفظ القشدة أن تكون طازجة أصلاو مستخلصة بطريقة الفراز من لبن نظيف طازج .

بسترة القشدة وتبريدها

تقضى عملية بسترة القشدة على كثير من أنواع البكتريامها وعلى جميع بكتريا الأمراض التي قد تكون بها ، بما يجعلها أقل عرضة للفساد عند حفظها بسبب الاقلال من عدد البكتريا إجمالا ، وبما يجعلها مأمونة الجانب عند تناولها لحلوها من مكتريا الامراض كذلك .

وتبستر القشدة إما بالطريقة السريعة بتسخينها الى درجة ١٨٠ ف كما سبق ذكره مع اللبن، وإما بالطريقة البطيئة إلى درجة ١٥٠ ف مع حفظهالمدة إساعة على تلك الدرجة من الحرارة كما سبق ذكره مع اللبنايضا، ثم تريدها تبريدا لجائيا في أى من الطريقة بين إلى درجة ٤٠٠ ف أو أقل

وعند ما يراد حفظ القشدة لمدة قصيرة يكتفى بتبريدها إلى درجة . ع° ف أو أقل سواء ببسترتها أولا أم بعدم بسترتها ، وحفظها على تلك الدرجة من الحرارة لحين استمالها . أما إذا كان المقصود هو حفظ القشدة لمدة طويلة بطريقة التبريد فتبستر أولا بالطريقة البطيئة الآنف ذكرها ، ثم تبرد تبريدا فجائيا لدرجة ، ٤°ف أو أقل ثم تعبأ فى أو عية خاصة تحفظ بعدها فى حجرة تبريد شديدة البرودة تصل حرارتها لدرجة ، ° ف

علمة الفكرة

عكن استمال ملح الطعام لحفظ القشدة خصوصا فى حالة ما إذا تعذر على المنتج تصريف ناتجه يوميا لقلة ما ينتجه يوميا مثلا بما لا يستحق معه تصديرها لاحد المعامل أو حملها مسافة كبيرة لبيعها بأحد المعامل. وعند ما يرادصناعة القشدة زبدا يمكن أن يضاف الملح بنسبة تتراوح بين ٧ – ١٥ ٪. و تتوقف نسبة الملح التي تضاف على:

- (أ) درجة حرارة الجو ، فتزاد بازدياد درجة الحرارة .
- (ب) مدة حفظها ، فتزاد نسبة الملح بازدياد مدة حفظها .
- (ح) نسبة الدهر في بالقشدة ، فتقلل نسبة الملح كليا زادت نسبة الدهن المقشدة

ويمكن إجمالا إضافة ٧ ٪ من الملح شتاء و ١٥ ٪ منه صيفا إلى قشدة تحتوى على حوالى ٤٠ ٪ من الدهن

وعلى الرغم من أن تمليح القشدة يتسبب فى فقد نسبة من الدهن فى المخيض عند عملها زبدا قد تصل الى حوالى ٢ ٪ من الدهن الذى بالقشدة ، فان فائدة تمليحها تفوق مقدار الفاقد من الدهن لأن الملح يحفظها من الفساد ـــ زيادة على أنه يمكن الاستفادة بهدا المخيض بعمل أحد أنواع الجبن منه ، كما سيأتى ذكره عند الكلام عن الزبد .

القشدة البلدية

هذا نوع محبوب من القشدة ، وطريقة عمله كما يأتى :

تضاف القشدة الطازجة إلى اللبن الطازج بحيث تكون نسبة الدهن بالمخلوط حوالى ١٠ ٪

يوضع المخلوط فى حلة نحاسية (مطلية جيدا بالقصدير) نظيفة بدون غطاه، ويسخن على نار هادئة (يمكن استمال موقد الغاز وفوقه قاع صفيحة) حتى تصل درجة الحرارة إلى حوالى . ١٩ _ _ . ٢٠٠ ف ويستمر فى التسخين على تلك الدرجة من الحرارة لمدة حوالى . ١٩ _ _ . ٢٠٠ فرب نهاية مدة التسخين تعمل به رغاوى برفع اللبن من الحلة بوساطة «كبشه» ثم تركه يسقط على باقى اللبن من ارتفاع مناسب.

والغرض من عملية التسخين المتقدمة هو :

(١) تبخير جزء كبير من ماه مخلوط اللبن والقشدة يكشف قوامه مما بساعد على تكوين طبقة متماسكة من القشدة .

(٢) اكساب القشدة الناتجة طعما مطبوخا يرغبه مستهلكيها

تقرك الحلة (أو تنقل برقة واحتراس) على نار هادئة لمدة حوالى ٣ ساعات بصعد في أثنائها الدهن على السطح وتتكون طبقة القشدة. ثم ترفع من على النار وتترك في الجو الاعتيادي حوالي ٣ ساعات أخرى ، تبرد بعدها بوضعها في وعاء أو , طشت ، مع احاطتها بالثلج حتى تهبط درجة حرارة محتوياتها إلى حوالى . ٤° من في وتترك هكذا على تلك الدرجة من الحرارة من ٣ س ع ساعات . والغرض من التبريدأن بتصلب دهن القشدة ، ولا سيا الطبقة التي في أسفل القشدة ، كي بسهل نوعه مع باقي القشدة وكي يسهل تشكيل القشدة .

تخلص بعد ذلك القشدة من جدران الحلة بادارة سكين حوالى القشدة بملاصقة جدران الحلة ، ثم ترفع القشدة بامالة الحلة والضغط على منتصفها بالبد، ووضعطبق تحتها فى نفس الوقت ، ثم رفعها على الطبق .

وفى حالة الرغبة فى تشكيل القشدة البلدية تقطع وهى فى الحلة على هيئة مربعات ثم تخلص جوانبها من جدران الحلة ثم ترفع على طبق كما سبق ثم تشكل المربعات على هيئة أصابع .

ولماكانت القشدة البلدية تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة أثناء صناعتها ، لذلك فان كثيرا من البكتريا التي بها تقتل وتحتفظ لذلك ، بطزاجتها ، لمدة طويلة نسبيا

ولاسما إذا مأندوولت بعثاية ونظافة .

وَ مَكَن حَفظ القَشدة البلدية في ثلاجة على درجة . ٤٠ ــ ٥٠ ف لبضعة أيام.

قشدة ديفون (أو القشدة السمطة)

يشتق هذا الصنف اسمه من مقاطعة ديفون حيث يصنع بكثرة بمقاطعتي ديفون وكورنوول من أعمال انجلترا . ونظرا لدرجة الحرارة العالية التي تتعرض لها هذه القشدة فان كثيرا من البكتريا بها يقتل ، وتحتفظ لذلك , بطزاجتها ، لمدة أطول فسبيا .


لمرق عمل الفشدة المسمطة

تختلف طرق عمل هذه القشدة ، فتختلف لذلك في القوام والطعم والرائحة والمظهر يحسب الطريقة المستعملة . وتتشابه جميع الطرق في جوهرها ولكنها تختلف في كيفية الحصول على القشدة . وفيما يلى بعض الطرق المتبعة :

طريقة الاوانى قلبو الغور ـ يصقى حوالى ١٥ ـ ٢٠ وطلا من اللبن بعد حلبه مباشرة إلى آنية خاصة (شكل ٢٠ يحتوى على اثفتين منها) و تترك في مكان بار دحوالى ٢٠ ساعة إلى أن ترتفع القشدة على السطح . توضع بعدها الآنية على نار هادئة كا يمكن أن تسخن بأن توضع في وعاء به ماء ساخن في درجه الغليان ويستعمل لذلك عادة الجهاز الموضح في شكل (٢٦) وهو عبارة عن حوض مهدني به ماء و به فتحات لوضع آنية الترقيد ويسخن الماء عادة بوساطة البخار المتولد من غلاية ، و باستعمال الحام لا يتعرض اللبن للشياط كما يحدث في كثير من الآحيان في حالة التسخين على التار مباشرة

ترفع درجة الحرارة تدريجا إلى ١٨٠ – ١٩٠° ف شتا. وإلى١٨٥ – ١٩٥°ف صيغا فى بحر ٢٥ – ٥٠ دقيقة (مدة أقل شتا. وأطول صيفا) .

تنرك الآنية على النار أو في الحمام المائي على تلك الدرجات من الحرارة مدة الله الآنية على النار أو في الحمام القصدة شكلا مجعداً ، ثم تبرد باحاطتها ٢٠ – ٢٠ دقيقة يأخذ في نهايتها سطح القصدة شكلا مجعداً ، ثم تبرد باحاطتها



(دکل ۲۹)

بالمأء البارد إلى أن تصل محتويات الآنية إلى حوالى. ه°ف فتصبح القشدة نخينة القوام ومتماسكة ترفع بعدها بوساطة ومقصوصة ، وتعبأ فى علب صغير معيدة أو فى علب كرتون مبطئة بمادة شمعية لبيمها مباشرة

طريقة فرز القشرة _يلاحظ في الطريقة السابقة لعمل القشدة المسمطة أن هناك حوالي ١٢ ساعة يترك عليها اللبن لمجرد ارتفاع القشدة على السطح ، وهذه المدة ولا سيا في أشهر الصيف ، أو إذا لم يكن اللبن منتجا انتاجا اظيفا تماما ، قد تكون سببا في فساد أو حوضة اللبن أو القشدة عند بدء عملية السمط ، ومن أجل هذا تفرز القشدة من اللبن بمجرد وصوله إلى المعمل ثم تعامل باحدى الطريقتين التاليتين .

أولا _ سمط القشدة فوق اللبن الفرز: وهذه الطريقة أكثر انتشارا ولاسيا بالمعامل حيث لاتحتاج إلى مثل ماتحتاجه الطريقة الاولى من العمل ثم أن تصافيها أحكثر.

يفرز اللبن ويحصل منه على قشدة تحتوى على حوالى. ٥ – ٦٠ برز من الدهن بضبط الفرازكي بعطي هذه النسبة من الدهن في الفشدة .

يوضع حوالى ٢٫٥ رطلا من اللبن الفرز فى الآنية وتوضع حوالى ٥ أرطال من القشدة باحتراس على سطح اللبن الفرز وحتى لا تختلط القشدة مع اللبن الفرز بقدر الامكان.

ثم تحرى عملية السمط (كما في الطريقة الأولى) بتسخين محتويات الآنية الى ١٩٥° في ، وحفظها على تلك الدرجة حوالى ٥٠ دقيقة إلى أن بصبح الطعم المطبوخ في القشدة واضحا ، تبرد بعدها المحتويات ولا تعبأ القشدة قبل ٨ ــ ١٢ ساعة عادة .

وهذه الطريقة تنتج ناتجا جيدا من القشدة ذا نكهة حسنة مع احتفاظ القشدة « بطزاجتها ، لمدة طويلة .

ثانيا _ سمط القشدة المباشر : وهذه الطريقة تنتج تاتجا من القشدة ذا مظهر عدد واضح و نكبة جبدة جدا مع احتفاظها , بطزاجتها ، لاكثر من أسبوع فى كثير من الاحيان .

يحصل أولا على قشدة بها حوالى ٥٥٪ من الدهن صيفاو حوالى ٥٠ ـ ٥٥٪ منه شتاه ، ثم تخلط جيدا بالسكر , السنترفيش ، بنسبة إ ملعقة شاى لكل ١٠ أرطال قشدة تفريبا حيث يكسبها السكر نكهة حسنة ويساعد في إطالة مدة , طزاجتها ، .

توضع القشدة فى الآنية بحيث لايزيد ارتفاعها بها عن ٣ __ } بوصات فقط، ثم تسمط مباشرة (كما فى الطريقة الأولى) بتسخينها لدرجة ١٩٥ فوحفظها على تلك الدرجة حوالى ٥٠ دقيقة . وفى الربع ساعة الأولى من هذه المدة تقلب القشدة جيدا ثلاثة مرات بوساطة مغرفة ,كبشة ، لتهويتها ولانتاج نكهة حسئة ، ثم تترك باقى المدة دون تقليب اطلاقا .

تبرد بعدها القشدة بالطريقة المعتادة توطئة لتعبثنها .

تركيب القشرة المسمطة

تختلف قشدة ديفون فى تركيبها تبعا لعدة عوامل، وفيها يلى أحد التحاليل لها:

مأه دهن بروتينات سكر لبن رماد
٢٣,٧٦ ٪ ٥٩,٧٩ ٪ ١,٠١ ٪ ٠,٤٧ ٪ ٢٣,٧٦


(وتسمى بالانجليزية Whipped cream وبالفرنسية Crème chantilly) وهي عبارة عن قشدة أديجت بالهواء إما بضربها (أو خفقها) وإما بامرار الهواء المضغوط خلالها فتتكون بها فقاقيع هوائية دقيقة تتجمع حولها مجموعات من كريات الدهن.

وقد وجد بالتجارب ما يأتى:

- (۲) ان لدرجات الحرارة تأثيراكبيرا على عملية الخفق. وقد وجد أن أحسن درجة حرارة لحفق القشدة هى درجة ٥٠٠ ف. أما على درجات الحرارة مابين ٦٠ ـــ ٧٠٠ ف فقد وجد أنه يكاد يستحبل خفق القشدة بنجاح
- (٣) أن القشدة النيئة أحسن اجابة لعملية الحفق من القشدةالتي عوملت بالحرارة كما في حالة بسترتها
- (٤) تزداد صفات الحفق إذاكان قد مضى على القشدة من ١٢ ــ ٢٤ ساعة من وقت فرزها .
 - (ه) أن بزيادة الحفق تصبح القشدة زبدية الصفات ، وهذا غير مرغوب فيه الادوات المستعمور في عملية الحقق

الخفق بالضرب - يمكن أن تخفق القشدة بوضعها في إناء يُحاط بالثلج





شکل(۲۷)

كما يمكن استعال أجهزة أخرى أكثر اتقانا ومهيئة بحيث تنكون عملية الحفق على أتمها .

الخفس بالهواد المضغوط و جدبالتجاربأن غازتحت كسيد الازوت أنسب للحصول على قشدة من الهواء الاعتبادى

وتتلخص عملية الحصول على القشدة المخفوقة بوساطة الغاز المصنخوط في إذا بة الغاز في القشدة عن طريق الضغط، ثم بتقليل الضغط بعد ذلك تنتشر في القشدة فقاقيع عازية دقيقة تجمع حولها بحوعات

شکل (۲۸)

من كريات الدهن . ويطبق ذلك عمليا باستعال أوان خاصة كما في شكل (٢٨) توضع فيها الفشدة المطلوب خفقها ويذاب فيها الغاز تحت ضغط معين . ويزداد حجم القشدة في طريقة الحفق بالهواء إلى حوالى ٢٠٠ بر كذا يمكن خفقها يسهولة سواء كانت طارجة . أم مبسترة أم مجنسة

بعضه مايفاف للتشدة المخفوفة

مسموق اللبن الفرز - يضاف أحيانا مسحوق اللن الفرز الجفف للقشدة

المراد خفقها متسية ع به برز بعمل عجينة متجانسة منهما بمزجهما جيدا ومنع وجودكتل من المسحوق،مع النصفية إذا لزم الأمر ، ويترك مخلوط القشدة واللبن الفرز مدة ٢٤ ساعة على درجة ٤٠٠ في قبل خفقه .

وإذا أريد تحلية القشدة المخفوقة يضأف إليها بعد الحفق مسحوق سكر ناعم بنسبة ٢٠ – ٢٥ ٪ منه

الجيمونين ساعد إضافة الجيلاتين إلى القشدة المخفوقة على تحسين قوامها وصفاتها ،ويضاف إلى القشدة المخفوقة بنسبة ٢ ٪ منه ، وقبل اضافته بجهزالجيلاتين بعمل محلول منه فى ماء درجة حرادته ١٤٠ – ١٤٥° فى بنسبة ١:٦ بالوزن من الجيلاتين والماء على الترتيب ، ثم تجميد المحلول نوعا بالتبريد ثم خققه جيدا ثم اضافته للقشدة التي سبق خفقها وتقليبه بها باحتراس.

وإذا أريد تحلية القشدة المخفوقة المستعمل معها الجيلاتين فيذاب السكر في محلول الجيلاتين والماء (بعد اذابة الجيلاتين في الماء) بنسبة ٢٠٩ من السكر ومحلول الجيلاتين في الماء على الترتيب.

القشدة الصيناعية

Reconstituted Cream

القشدة الصناعية عبارة عن مركبات من اللبن (مثل الربدغير المملح و اللبن الكامل أو الفرز سواء السائل أم المجفف) تخلط وتعامل معاملة خاصة للحصول على ناتج يشبه القشدة الطبيعية .

(عكن استمال الربد الفلاحي النظيف الملح بعد تخليصه من الملح بوضعه في وعاء له صنبور في قاعه يوضح في وعاء أكبريه ماء ساخن ثم اضافة ماء إلى الزبد ورفع درجة حرارة عتويات الوعاء الصغير الذي به الزبد الى ٥ ٩ ٩ أف ، ثم تقليب الزبد والماء ثم تركها لبضم دقائق حتى يرسب ما بالزبد من شوائب وملح والى أن يطفو الزبد على سطح الماء ثم تسعب تلك الشوائب عن طريق الصنبور مع الاحتفاظ بالزبد في الوعاء ، يعاد اضافة ماء ساخن لا تزيد حرارته على ٤٠٠ ف إلى الزبد بالوعاء ويقلب ، ويترك لبضعة دقائق حتى يطفو الزبد على سطح الماء ثم يسحب الماء من أسفل الوعاء عن طريق الصنبور مع الاحتفاظ بالزبد بالوعاء، والعصل يقائك على زبد خال من الملح والشوائب بقدر الامكان)

وتستعمل القشدة الصناعية في صناعة الدندرمة على نطاق كبير وفي الفطائر والكعك أو حيث لايسهل الحصول على قشدة طبيعية أوحفظها ، فيمكن مثلا بوساطة اللبن الفرز المجفف والزبد والماء عمل قشدة صناعية تشابه في صفاتها القشدة الطبيعية .

تجربه المخاوط ـ لنفرض أن مالديناهوزبدولبن فرز بحفف وما. ، والمطلوب عمل فشدة صناعية من هذه المواد مشابهة لقشدة طبيعية تحتوى على . ٥ ٪ من الدهن .

الطريفة معنى ذلك أن هذه القشدة المطلوب عملها تحتوى على ٥٠ ٪ دهن، وعلى ٥٠ ٪ بن فرزسائل.

ولما كان الزبد يحتوى على حوالى ٨٤ ٪ من الدهن (والباقى ماء وبعض مواد أخرى ضئيلة يمكن إهمالها) ، فان مقدار الزبد اللازم لعمل . . ، رطلقشدة صناعية تحتوى على . ه ٪ من الدهن هو :

للحصول على ٨٤ ط دهن نحتاج الى ١٠٠ رطل زبد) • • • • • • • س •

 $\omega = \frac{0.0 \times 1.0}{0.00}$ وطلا من الزبد

ولما كان اللبن الفرز السائل يحتوى على p بر من المواد الصلبة خلاف الدهن فان مقدار المواد الصلبة خلاف الدهن الذي في . ه رطلا لبن فرز سائل هو :

۱۰۰ وطل لبن فرز سائل یحتوی علی ۹ أرطال مواد صلبة خلاف الدهن ، ۵۰ د د س

 $w = \frac{2 \times 4}{1 \cdot 4} = 0.3$ أرطال مواد صلية خلاف الدهن

ولما كان اللبن الفرز المجفف يحتوى على حوالى ٣٪ من الماء يعنى إنه يحتوى على ٩٧٪ من الماء يعنى إنه يحتوى على ٩٧٪ من المواد الصلبة خلاف الدهن وحيث يمكن اهمال نسبة الدهن به لضآلتها)، فللحصول على ٥٫٥ أرطال من المواد الصلبة خلاف الدهن فى القشدة المطلوب عملها يكون مقدار اللبن الفرز المجفف اللازم هو:

$$\frac{\xi, 0}{4V} = \frac{\xi, 0}{4V}$$
 ارطال اس فرز محفف

ويكون بذلك مقدار المواد اللازمة لعمل ١٠٠ رطل من القشدة الصناعبة التي تحتوى على ٥٠ ٪ من الدهن هو :

زبد وطلا ان فرز مجفف 8,70 دطلا

والجدول التالى يبين كميات المواد اللازمة من الزبد واللبن الفرز المجفف والماء لعمل . . . وطل من قشد صناعية تحتوى على نسب مختلفة من الدهن :

ماء	فرز	لبن	زبدغير مملح يحتوى		نسية الدهن
- 2.	ف	4	علی ۸٤ ٪ دهن		بأ لقشدة المطلوب
رطل	اوقية	رطل	ارقية	رطل	عملها
70	4	٣	0,1	۷۱	%.7•
۲1 ا	۲1	٤	٦	٦٥	%.00
٣٦	٧,٥	٤	٦,0	٥٩	%.a•
₹ 0₹	۸ ۱	٥	77	۳٥	%. ٤0
٤٧	١,٥	0	٧,٥	٤٧	%. ٤٠
07,0	•	٦	٧ţ	٤١	7.40
٥٧,٥	٤,٥	٦	۸,٥	40	% ** •
75	111	٦,	٩	44	% Y 0
٦٧ <u>۴</u>	<u>ه</u> 1	٧	4 1	75	% ٢ ٠
۷۱ <u>۱</u>	٧,٥	٧	0 <u>1</u>	۲۱	% I A

(الرطل = ٢٢ أوقية ، والاوقية = ١٢ درما)


والجدول التالى يبين كيات المواد اللازمة من الزيد واللبن الكامل المجففوالما. لعمل . . ، وطل من قشد صناعية تحتوى على نسب مختلفة من الدهن :

ماء	لبن كامل مجفف		زبد غیرمملح یحتوی		نسية الدهن
 	جيدات		علی ۸۶ ٪ دهن		بالقشدة المطلوب
رطل	أوقية	رطل	أوقية	رطل	عملها
70	<u> </u>	٥	•	٧.	٪٦٠
40,0	٥٫٧	0	٧,٥	\ 7 5	%00
4.1.	٤,٥	7	€ <u>1</u>	٥٧	7.00
٤٢	1+,0	٦,	44	01	7. 80
٤٧,٥	٧,٥	V	1,0	٤٥	%
٥٢,٥	۲ ۱	٨	•	44	%.40
٥٨٣	٩	À	1.,0	44	% r •
742	€ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	٩	٧,٥	47	%. Y 0
79,0	٥٩١	1.	7	۲.	% Y•
٧٢	۲ <u>۳</u>	10	" "	18	7/ NA

كيفيز اتحاد المركبات لنكوين الفشرة الصناعية ـ يذاب اللبن المجفف بإضافة بعص الماء اليه قليلا قليلا مع التقليب وبحيث يكون الوعاء الذي تجرى فيه هذه العملية في حمام ماء ساخن إلى أن تصل درجة حرارة المخلوط الى ٣٠٥ف ، يضاف اليه بعدها الماء والزبد . ثم ترفع درجة الحرارة الى حوالية . ٥٠٥ ف ويقلب المخلوط مدة إساعة مع الاحتفاظ بدرجة . ١٥٥ف ، يحنس المخلوط بعدها بامراره في آلة التجنيس تحت صفط . . ٠٠٠ ـ . . . ٣٠٠٠ حطل للبوصة المربعة ، أو يمرد في آلة التجنيس تحت صفط . . ٢٠٠ ـ . . . ٣٠٠٠ حلل الموصة المربعة ، أو يمرد في آلة التجنيس .

ذلك أن الضغط بآلة الاستحلاب أقل كثيرا منه فى حالة آلة التجنيس وفى أثناء مرور المخلوط فى آلةالاستحلاب يقلب طول الوقت مع الاحتفاط بدرجة ١٥٠° ف إلى أن تنتهى العملية .

يبرد المخلوط بعد تجنيسه ويكون حينئذ جاهزا للاستعال .



شكل (۲۹)

آلة استحلاب صغيرة (سمة بحو ١٠ أرطال في كل ه دقائق) يديرها عرك كهربائي صغير يضغط المخلوط بعد وضمه بالاكنية الاسطوانية خلال فتحة صغيرة ، وتمخرج القشدة عن طريق الانبويه الملتوية (كذا هناك آلات أصغر تستممل ممها اليد بدلا من المحرك)

البــادى (Starter)

يمكن تعريف البادى. بأنه عبارة عن مزرعة نقية من تلك الأصناف من البكتريا التى تكسب اللبن أو القشدة نوعا من التخمير أو النسوية لغرض صناعة الزبدأو الجبن أو اللبن الزبادى.

ويحتوى البادى الذى يستعمل عادة فى صناعة الزبد أو الجبن على أصناف السكتريا التالية:

(Strep. lactis) کتس (الکتس (Strep. lactis)

(Strep. cremoris) کریموریس (۲)

(Strep. citrovorus) ستروفوراس , (۳)

(Strep. paracitrovorus) ياراستروفوراس (٤)

وتتشابه هذه الآصناف من البكتريا إلى حد ماعند النظر إليها بالمجهر (حيث أنها من أنواع البكتريا السبحية) إلا أنها تختلف قليلا في كبيات وأنواع الاحماض والمواد الآخرى التي تنتجها .

الاُسباب التي تدعو الى استعمال البادىء :

فى الرزير — (1) يساعد على حفظ القشدة من الفساد عند تجميعها يوميا لخضها إلى زيد مرتين أو ثلاث فى الأسبوع .

- (٢) يكسب الزبد نكمة حستة .
- (٣) يعطى نائجًا متجانسًا من الزبد ومتشابهًا على مرور الآيام .

قى الجبي - يكاد يعتبر أن إضافة البادى، إلى اللبن من الضروريات في صناعة معظم أصناف الجبن الجاف. وأهم الأسباب التي تدعو إلى إستعاله في صناعة الجبن هي :

- (۱) يساعد على مقاومة أصناف البكتريا الضارة التي باللبن عند صناعة الجنن .
 - (٣) يساعد على الوصول إلى الخطوات اللازمة في صناعة الجبن الجاف .
 - (٣) يساعد البادى. على تسوية الجين.
- (٤) يساعد البادى، على حفط الجبن الطرى لمدة أهلول عند استعمال كميات قلبلة من الملح في بعض الاستاف الفاخرة.

فى اللبع الربادى - يستعمل نفس البادى وأحيانافى صناعة اللبن الزبادى للاسباب التألمة .

- (۱) لضمان أصناف البكتريا الى تسبب تخمير الزبادى ووجودها به على هيئة مزرعة نقية .
- (٢) القضاء على بعض الاصناف الاخرى غيرالمرغوب في وجودها في الزبادي
 - (٣) للحصول على نائج متشابه من الزبادى على مرور الآيام .

البادىء القيارى

وهو أكثر أنواع البوادى، شيوعا وهو عبارة عن مزرعة مضمونة نقاؤها مناصناف البكتريولوجية أو في أحد

معامل الألبان الكبرى أو أحد المراكز الهامة لتعليم الألبان. وعندشرائه من المعامل البكتريولوجية يكون محضرا عادة على هيئة مسحوق فى زجاجات صغيرة وملصق بكل زجاجة بطاقة بذكر فيها آخر تاريخ يمكن استعالدفيه.

كيفية اكثار البادىء

يؤخذ حوالى ١٠ – ١٥ رطلا (أكثر أو أقل على حسب مقتضيات العمل) من اللبن الحليب الكامل الدهن أو اللبن الفرز وبحسن وضعه فى إناء من الالومنيوم أو فى (جردل) مناسب من الساج .

يسخن اللبن إلى درجة حزارة ٢٠٠٠ ف لمدة لا تقل عن نصف ساعة بوضع الإناء في إناء آخر به ماء يغلى .

يبرد اللبن إلى درجة حرارة ٧٨° ف - ٨٠° ف وهى حوالى درجة الحرارة المثلى لنمو بكتريا البادى.

يؤخذ جزء صَغير من البادىء المسحوق ويضاف إلى اللبن وهوفى درجة حرارة $^{\circ}$ درجة حرارة $^{\circ}$ ف $^{\circ}$ م يترك اللبن بعد تقليبه على نفس درجة الحرارة وذلك بعد تغطيته بقطعة نظيفة من قاش المرمر مثلا إلى أن يتخثر اللبن إلى قوام متماسك نوعا أى عند ما تمكون حموضة الحثرة حوالى $^{\circ}$, إلى $^{\circ}$, ويكون ذلك عادة بعد حوالى $^{\circ}$ بعد حوالى $^{\circ}$ ما ساعة من وقت إضافة البادىء المسحوق إلى اللبن.

يزرع البادىء للمرة الثانية بقشط حوالى ٢ ــ ٣ سم من السطح بملعقة معقمة (وتعقيمها يكون بغمرها في قليل من الماء الذي يغلى وتقليبه بها) وذلك للتخلص من الطبقة العلوية لما قد يصيبها من التلوث من الجو ببعض أصناف البكتريا غير المرغوب فيها.

بعد كشط السطح كما ذكر يؤخذ حوالى إلى رطل من البادى، ويضاف إلى كمية أخرى من اللبن (حوالى ١٠ – ١٥ رطلا) بعد معاملتها كالسابقة (أى مسخنة إلى درجة حرارة ٢٠٠٠ ف لمدة نصف ساعة ومبردة إلى درجة حرارة ٢٨٠ – ٨٠ ف) وتترك إلى أن تنخر كما سبق.

وتكرر زراعة البادى. ٥ - ٦ مرات إلى أن نحصل على بادى. به مزرعة قوية ويمكن استعالها بنجاح فى صناعة الزبد والجبن وحينتذ تكون البكتريا قد استردت نشاطها التام بعد أن كانت فى حالة تشبه السبات عندما كانت بالمسحوق.

الحقادير اللازمة معه البادىء للاستعمال بالزيد والجبي :

ارز بر ـ بتوقف مقدار البادىء الذى يضاف إلى القشدة لعملها إلى زبد على عدة عوامل من أهمها :

- (١) عدد المرات التي يقوم بها المعمل في عمل الزبد أسبوعيا فكلما زاد عدد الا يام التي يجرى فيها خض القشدة في الا سبوع كلما قلت كية الباديء التي تضاف والعكس بالعكس .
- (۲) درجة الحرارة التي تحفظ عليها القشدة ويحسن أن تمكون درجة الحرارة التي تحفظ عليها القشدة لتسويتها ما بين ۲۰ ۷۰ ف .
 (۳) قوة أو ضعف البادىء المستعمل .
- الجبيم سيتوقف مقدار البادى، الذي يضاف الى اللبن لصناعته جبنا على عدة عوامل من أهمها:
 - (١) صنف الجين المراد صنعه
 - (٣) درجة حموضة اللبن الابتدائية
 - (٣) قوة أو ضعف البادى. المستعمل

فسياوالعأوىء

يمكن استعراد زراعة البادى. لمدة حوالى شهر أو أكثر فى مدة الصيف فى أحوال العمل المعتادة وأطول من ذلك فى أيام الشتاء . ويرجع السبب عادة فى ضعف البادى. بعد مدة من تكرار زراعته إلى التلوث البكتر يولوجى الذى قد يتعملو تجنبه تماما فى الآحوال المعتادة .

أهم الشواهرعلى منعف قوة اليادىء أو فساده

- (١) فقدان الرائحة والطعم الحمضي الحاد .
- (٢) يصبح بطيئا في عمله عند صناعة الجين
- (٣) ظهور فقاعات غازية على سطح خثرة البادى.
- (٤) نمو العفن أو الخيرة (حيث يظهر للخميرة لون أحر أحيامًا) على سطح البادى.

وعند ظهوركل أو بعض هذه الشواهد يلزم التخلص من هذا البادى. وتصاد علية زراعته من المسحوق من جديد أو من مزرعة نشيطة من بادى، آخر يؤتى به عادة من معاصل الآلبان الكبرى أو المراكز الهامة لتعليم الآلبان وهو عبارة عن مزرعة نقية من البادى، في حالة شبه سائلة موضوعة في زجاجات مناسبة. وفي الواقع يكتني كثير من أصحاب معامل الآلبان الصغيرة بالحصول على البادى، جذه الكيفية الآخيرة إذ يصل إلى المعمل في حالة فشاط بكتريولوجي مناشب وبإعادة زراعته عند وصوله توا يمكن استعال هذه المزرعة بدلا من زراعته خمس أو ست مرات في حالة البادى، المسحوق لاسترداد الغشاط النام لبكتريا البادى.

زراعة الباوى، تحت ظروف العمل الواسع بمعامل الاكمان المكبيرة إن أفضل طريقة لاستمرار البادى، بمعمل الآلبان هو حفظ بادتين بحجرة التحليل بالمعمل ومنهما يزرع ما يلزم للعمل. واستعال بادتين هو لغرض أن يكون أحدهما احتياطيا حتى إذا فسد أحدهما يمكن استعال الآخر لحين تجهيز بادى، آخر أو لحين وصول ما يلزم من البادى، من أحد الجهات الآنفة الذكر.

وللحصول على الكمبات اللازمة من البادى. للصناعة تتبع عادة الطريقــة التالمة :

يعقم اللبن بتسخينه إلى درجة حرارة ١٩٠٠ ف (ياحدى طرق التعقيم المعروفة) لمدة ساعة ثم يبرد إلى درجة حرارة حوالى ٧٨٠ – ٨٠٠ ف قبل وضعه فى أوعية معقمة من الآلو منيوم أو آنية اللبن المعتادة والتي بها يلقح بكميات البادى. اللازمة وحفظها على تلك الدرجة الآخيرة من الحرارة لحين تكون الحوضة الملائمة للاستعال (٣٠٠ ٪ – ٩٠ . ٪) وليلاحظ أنه لا يعاد التلقيح من هذه الآلوعية الآلو منيوم أو آنية اللبن لعمل بادى. آخر بل يكون التلقيح من أحد البادئين الآساسيين اللذين قدم ذكرهما .

ولاعطاء فكرة عما يلزم تحضيره من البادى. للصناعة فإنه بمكن أن يقال انه فى حالة معامل الالبان الكبرى التى تقوم بعمل الزبد ان مقدار ما يلزم إضافته من

البادى، على القشدة لتسوينها يتراوح مابين 1 ٪ ــ ه ٪ من وزن القشدة . وفي حالة معامل الجبن الجاف يعمل حساب تجهيز البادى. بمقدار 1 ٪ على

الآقل من وزن اللن المستعمل في صناعة الجين .

تجهيز القشدة لعمل الزبد

يمكن عمل الزبد من القشدة الطازجة (أو غير المسواة) المفروزة حديثا أوالتي كشطت بعد ترقيدها مباشرة بعد تبريدها ، إلا أن مخض مثل هذه القشدة لعمل الزبد ، مثها يسبب فقدان نسبة كبيرة من دهنها في المخيض الذي ينخلف بعد عمل الزبد ، فضلا عن أن الزبد الناتج منها يكون عديم النكهة .

ويحسن عند عمل الزبد من القشدة الطازجة (غير المسواة) حيث يرغب البعض في مثل هذا الزبد ـــ ان تبستر أولا ثم تحفظ في ثلاجة على درجة حرارة منخفصة إلى أن يتماسك الدهن بها ، وذلك لتقابل الفاقد من الدهن بالمخيض و لتحسين قو ام الزبد الناتج .

تسوية القشدة

المقصود بتسوية القشدة هو المعاملة التي تعامل بها القشدة من ساعة فرزها (أوكشطها بعد ترقيدها) إلى أن تمخض عند عمل الزبد منها. والعامل الأساسي في تسويه الفشدة هو أنواع من البكتريا تعمل على تكوين حامض اللبنيك فيها. وهناك طريقتان لتسوية القشدة وهما:

- (١) التسويه الطبيعية
- (٢) التسوية الصناعية بوساطة البادى.

النسوية الطبيعية للفشدة

تستعمل طريقة التسوية الطبيعة عادة عندما يراد عمل كميات قلبلة من الزبد مع عدم توافر البادي. وطريقة تسوية القشدة طبيعيا هو أن تخلظ قشدة يومين أو ثلاثة ثم مختنها فى في اليوم الثالث أو الرابع. وعند اصافة القشدة الطازجة إلى بحوع القشدة يلزم أن تقلب جيداً فيها ، ويجب ألا تمخض القشدة قبل مرور ١٢ ساعة على الأقل من من وقت اضافة آخر دفعة من القشدة الطازجة إلى بحوع القشدة .

وفى أثناء التسوية تحفظ القشدة على درجة حوالى ٣٦٠ ف ، و تقلبعدة مرات فى اليوم مع تغطية الوعاء التي به بقطعة نظيفة من القاش

ويلزم عندما يراد مخض القشدة المسراة طبيعيا أن تكون نسبة الحوضة بهاحوالى مرد برز وان تكون ناعمة وقطيفية الملس ولها رائحة حمضية نظيفة .

والذى يقوم بتسوية القشدة طبيعيا هو أصناف البكتريا التي تحويها القشدة . ولايخنى أنه قد يكون من بين هذه الآنواع أنواع صارة قد تصل الى اللبن قبل فرزه أو إلى القشدة بعد فرزها أو فى أثناء تسويتها بما قد يسبب فسادها من تكوين غازات أو روائح كريمة أو طعم شاذ أو غير ذلك بما يؤثر على الزبد الناتج ولذلك كانت تسوية القشدة صناعيا أضمن حيث يضاف اليها مزرعة معلومة من بكتريا البادى، بإصافة البادى، إليها .

التسوية الصناعية للتشرة

تسوى القشدة صناعيا باضافة البادى، اليها . فبعد أن يقلب البادى، تقليبا جيداً لتفتيت القطع المتخترة به وامراره خلال متخل سلك إذا لزم الآمر يضاف مباشرة إلى القشدة المبسرة أصلا لدرجة . ١٦ - ١٠٠ ف لمدة . ١ - ١٥ دقيقة والمبردة جائيا لمدرجة . ٧٠ ف . وتختلف نسبة البادى التي تضاف كما ذكر في موضوع والبادى، مجائيا لمدرجة . ٧٠ ف . وتختلف نسبة البادى التي تضاف كما ذكر في موضوع والبادى، تحت عنوان و المقادير اللازمة من البادى وللاستعال بالزبد والجبن ويأتى غالبا تقدير أحسن نسبة تضاف من البادى ولي القشدة بالحبرة والمران و بحيث تكون نسبة الحوضة بمجموع القشدة عند مخضها من ٢٠٠٥ - ٣٠٠٠ و٣٠٠ . ٢٠


ويجب عدم مخض القشدة قبل مرور ١٢ ساعة على الآقل من وقت اضافة دفعة جديدة منها إلى بجوع القشدة ويحسن في أثناء تسوية القشدة أن تكون النسوية في حجرة خاصة وعلى أن يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة طول مدة النسوية عند درجة ٢٠٠ف ــ على أن تبرد القشدة المراد مخضها إلى حوالى ٤٥ ــ ٥٠ ف لمدة ١٠ ــ ١٢ ساعة قبل عملية المخض بوضعها في ثلاجة أو حجرة تبريد خاصة

واستواء القشدة المعدة للمخض يكون أتم إذا لم تكن نسبة الدهن بها مرتفعة ، و قسبة . ٤ ٪ من الدهن بها هي القسبة المعتادة .

أوعية تسوية الفشدة

تستعمل لذلك الاوعية الحزفية المزججة السطح أو الألمونيوم أوجرادل الحديد الساج المجلفن لنسوية الكيات القليلة من القشدة .

ومما يستعمل لتسوية الكميات الكبيرة من القشدة الاحواض ذات المالهات وهي تميطن عادة بالحديد غير القابل للصدأ (Stainless Steel). وفيا يلى صورة لاحد هذه الاحواض:



شكل (۳۰) حوض به طفات خاصة يمرز بداخلها البيخار أو سائل التبريد ، ويستعمل لبسترة التشدة وتبريدها ثم تسوينها

(ثالثا) الزبدد

يتكون الزبد أساسيا من دهن اللبن، وتصل نسبة الدهن بالزبد إلى حوالى ٨٤ ٪ ·

طرق الحصول على الزبد

أولا ــ تستعمل القرية فى بعض جهات الصعيد فى مخض اللبن لاستخلاص الزبد، وذلك بوضع اللبن بها ثم مخضه بالقربة بتعليقها ودفعها إلى الامام والخلف رجة خاصة إلى أن يظهر الزبد.

ثانيا _ وفى معظم جهات الوجه البحرى يحصل على الزبد بوضع القشدة التاتجة من الترقيد فى وعاء صغير (كترد أو شالية) وضربها باليد بطريقة خاصة إلى أن يظهر الزبد.

ثالثا ... مخض اللبن الكامل الطازج أو الحامض فى مخضات خاصة إلى أن يظهر الزبد.

رابعاً ــ مخض القشدة في مخضات خاصة إلى أن يظهر الزبد

ولما كانت الطرق الثلاثة الآولى طرق أولية فى الغالب ويصعب معها الحصول على زبد جيد النوع ، لذلك سنقتصر غالباً على شرح الطريقة الرابعة فى الحصول على الزبد . . .

المخض

المخض عبارة عن عملية ميكانيكية الغرض منها تجميع حبيبات الدهن الدقيقة الحجم التي باللن أو القشدة وادماجها بعضها ببعض الى أن يتكون منها حبيبات

أكرِ وفي حجم مناسب يتمكن معه من فصلها من اللبن أو القشدة .

و تبعد حبيبات الدهن في اللبن الكامل بعضها عن بعض بمسافات أبعد بما هي عليه في القشدة ولذلك كانت فرصة تجمع الجبيبات إلى حبيبات أكبر في اللبن أقل منها في حالة القشدة ، لبعد هذه الحبيبات بعضها عن بعض في حالة اللبن وقربها بعضها عن بعض في حالة القشدة ــ و من هنا كانت سمولة مخض القشدة على اللبن.

الادوات اللازمة لصناعة الزبد

نذكر فيما يلي بعض الاندوات اللازمة لصناعة الزبد يمصل صغير ٠

محض (يختار حجه تبعا لسكيات القشدة المنتظر محضها به) ـ مائدة عصر الزبد أو محفف — منحل شعر (أو سلك) ـ الواح للزبد — زوجين من مضاوب الزبد _ مغرفة للزبد (يحسن أن تسكون مثقبة) - ترمومتر لين — أستيكا المنشدة ـ جرادل حديد ساج سعة الواحد حوالي ٢٥ - ٣٠ رطلا من الماء — ميزان (بكفتين) _ قاش المتصفية — ورق زبد — ملح جاف ـ فرش ا أدمنية) الفسيل — أسنيكة اللاوضية _ فرشاة بيد طويلة للارضية .

وصف مختصر لبعض أدوات صناعة الربد بمعمل صغير

البد (أ)، وفي الغطاء صمام خاص للتهوية (ب) للسماح للغازات والبعفار بالخروج عند ما يضغط عليه البد (أ)، وفي الغطاء صمام خاص للتهوية (ب) للسماح للغازات والبعفار بالحروج عند ما يضغط عليه بالبسد وبه ايضا دائر من المطاط لاحكام إغسلاقي المخض و (م) عبارة عن ثنب ذي زجاجة يسمى أحيانا ﴿ بالمنظارِ و (د) عبارة عن فتحة سفلية بالممخض لحروج السوائل منه وتغلق بوساطة سداد خشي

استبكر القشرة - وهي كا نرى في شكل (٣٢)

مائدة عصر الرّبر كا يرى ق شكل (٣١) عبارة عن مائدة خشبية خاصة مقامة على أرجل ويمكن رفعها عن هذه الارجل وبها فتحة فيأحد أركانها تغلق بوساطة سداد خشها

خاص وبجانبها بجار خاصة يتزلن عليها الجهاز (۱) إلى الامام والى الحلف بأن يحرك باليد من (ب) إلى الامام أو إلى الحلف وتتملق بالجهاز (۱) اسطوانة خشية مضلعة (ج) تنزلق معه في نفس الوقت كا يمكن إدارة الاسطوانة بوساطة إليد(د) سواء في حالة سكون الجهاز (۱) أو في حالة انزلاقه الى الحام أو إلى الحاف

المجفف حسوب ويستعمل أحيانا بدلا من مائدة عصرالزيدوهو أسهل في الاستعبال ويتبع فيه مبدأ قوة الطرد المركزي حيث يوضع الزيد المراد التخلص من مائه الزائد في كيس من القباش ذي حجم مناسب ووضعه بالوعاء المنقب بداخله بعدر بطال كيس و بأدارة محفو البد يدور الوعاء المنقب ويتدفع الماء إلى خارجه و وترى صدورة الجهاز في شكل (٣١) .

مخل الزبر — ويحسن أن يكون من الشعر (شكل ٣٢)

الا مری الخشییة – یری واحد منها فی شکل (۳۲)


مفرفة الزبد الخشبية -وهي كا ترى في شكل (٣٢) ويحسن أل تسكون مثلة







شکل (۳۱)





مغرفية

شکل (۳۲)

اعراد الادوات لعملية المخصم

يعد الممخض ومائدة عصر الزبد وبها مضارب الزبد والمنخل الشعر ولوح الزبد لتعقيمها وتريدها كالتالى:

المتمخص - يوضع بالممخض ماء ساخن فى درجة الغلبان (حوالىجردل) (١) وينظف به، يما فى ذلك غطاؤه ، جيدا وسريما بوساطة فرشة كالتى تستعمل لغسيل الارضية تخصص لمثل هذه العمليات فقط .

يغلق الممخض وبه الماء الساخن ويحكم اغلاقه ويدار دورة وأحدة فقط يسمح بعدها بسرعة للبخار المحتبس به الناشىء من الماء الساخن بالخروج من الصهام الخاص الذى على غطاء الممخض .

يسحب الماء الساخن من الممخض من الفتحة التى بأسفله ويستبدل به ماء بارد من الصنبور (حوالى جردل) ويدعك بما فى ذلك غطاؤه بقليل من الملح بوساطة الفرشة ، ويغلق الممخض ويدار دورة واحدة ثم يسحب منه هذا الماء (اذا كانت درجة حرارة الجو مرتفعة يحسن ترك الماء به مدة طويلة كافية لحين تغيير هذا الماء بماء أبردكا سيذكر حالا).

يوضع بالممخض ماء بارددرجة حرارته أقل بدرجتين أو ثلاثة من درجة الحرارة التي ستمخض عليها القشدة (٢). ويغلق الغطاء باحكام ويدار الممخض نصف دورة بحيث يكون الغطاء إلى أسفل، ويترك على ذلك الحال لحين الانتهاء من اعداد باقى الادوات وقبيل وضع القشدة به

مائدة عصر الزبد والادوات الخديد الصغيرة - توضع المضارب ولوح الزبد والمنخل على مائدة عصر الزبد

⁽١) أَذَا كَانَتَ سَعَةُ الْمُنْخُسُ حُوالَى ١٠ أَرْطَالُ مِنَ الرَّبِدُ فِي المرةَ الواحدة

 ⁽۲) يمكن أن يستعمل ماء بارد من ثلاجة كبيرة نوعا باستمال الثلج مع عدم ملامسة الثلج للماء

يوضع على مائدة العصر حوالى جردل ما، ساخن فى درجة الغليان وتنظف جيداً بما فى ذلك اسطوانتها المضلعة وكذلك الادوات الحشبية الصغيرة التى بها بدعكها بالفرشة .

يسحب الماء الساخن من فتحة مائدة العصر إلى جردل بأسفل مائدة العصروبه قطع القاش اللازمة

تغلق فنحة مائدة العصر مرة آخرى ويوضع عليها ماء بارد مع ملاحظة دعك اسطوانتها بالمفرشة والماء البارد الذى عليها ويترك عليها الماء البارد وبه الادوات الحشية الصغيرة وبحيث يغطى الماء البارد قاعها ــ ونلف اسطوانتها بقطعة من الفاش المبلل فى الماء البارد وكذلك ينشر على مائدة العصر قطعة من الفاش المبلل فى الماء البارد وكذلك ينشر على مائدة العصر قطعة من الفاش المبلل فى الماء البارد لمنع جفاف أى جزء من أجزائها التي سيتصل مها الزبد

ويغير الماء الذي على مائدة العصر قبيل نقل الزبد عليها يماء بارد أقل في درجة حرارته من درجة حرارة الزبد حين خروجه من الممخض بدرجتين أو ثلاثة بالكيفية التي سيأتي ذكرها.

اعداد القشدة لمخضها

ورمة مرارة محصمه القشرة - تختلف درجة الحرارة التي تمخض عليها القشدة باختلاف درجة حرارة الجو . والقاعدة العامة التي تمخض عليها القشدة هي كالنالي :

إذا كانت درجة حرارة الجو بالمعمل هي ٥٠ ف فان القشدة تمخض على هذه المدرجة مرارة الجو بالمعمل فلكل الدرجة من الحرارة أي ٥٠ ف ، فإذا ارتفعت درجة حرارة الجو بالمعمل فلكل درجتين ارتفاع في الحرارة تخفض درجة حرارة المخض درجة حرارة الحو بالمعمل فلكل درجتين انخفاض ترفع درجة حرارة المخض درجة حرارة واحدة . وفيا بلي بيان لذلك :

طرية تعربل درجة هرارة وقوام الفشرة لمخضها – سبق أن ذكر ناعلى مفحة ٨٨ أن تبرد القشدة المراد مخضها إلى ٤٥ – ٥٠ ° ف لمدة ١٠ – ١٧ ساعة قبل مخضها ، ولتعديل درجة حرارة القشدة الى الدرجة التى تتلام مع درجة حرارة الجوكا تقدم يضاف اليها وهى بجردل (مثلا) الماء الفاتر أوالباردمع نقليبه وخلطهما جيدا وملاحظة درجة الحرارة بالترمومتر ، وفى نفس الوقت تجب ملاحظة أن تضاف كمية الماء الملائمة التى تجعل قوام القشدة قريبا من قوام د البوية الحقيفة ، ويمكن تقدير ذلك عادة بقلبل من المران، وفى هذا القوام تكون نسبة الدهن بالقشدة حوالى ٢٥ – ٢٢ ٪ وهى أنسب نسبة العملية المخض .

نقل الفشرة الى الممخصم - يجب ألا تزيد كمية القشدة التى ستمخصعن للمعة الممخض، وأنسب كمية هى عندما تكون كمية القشدة حوالى ثلث سعة الممخض.

يعد الممخض لنقل القشدة اليه بعدله (حيث كان منكسا) وتثبيته بوساطة مشبكه وفتح غطائه ثم تفريغه فى جردل بما كان به من الماء البارد(الذى سبقوضعه به وكانت تقل درجة حرارته عن درجة حرارة المخض بدرجتين أوثلاث) عن طريق فتحته السفلية ثم غلقها بالسدادة الحشبية غلقا محكما (۱).

تنقل القددة إلى الممخص بتصفيتها اليه عن طريق قطعة من القياش النظيف (قياش خشن يسمح بنفاذ القشدة) تثبت أولا على فوهة الممخص بربطها عليه ،مع المساعدة على نقل جميع القشدة التي قد تكون لاصقة بجو انب الجردل أو بقاعه إلى قطعة القياش بوساطة أستيكة القشدة.

⁽١) يمكن المساعدة على اغلاق الغتجة السغلية إغلاقا محكما بلف السدادة الحشيية بقطعة من الغياش النظيف .

يوضع الجوردل بثىء من الاعتناء على الأرض بالجانب الأيسر للمخض المقابل ليد الممخض .

بنتظر قليلا حتى تنفذ القشدة خلال قطعة القاش مع المساعدة باستيكة القشدة.

تفك قطعة القياش وتصر ويمسك طرفها البعيد عن القشدة باليداليسرى وتوضع على جدار الممخض الداخلي القريب من الصانع وتعصر الصرة بوساطة أستيكة القشدة بضغطها بين الاستيكة وجدار الممخض الداخلي إلى أن تنفذ القشدة جميعها من الصرة إلى الممخض

ترفع قطعة القماش التي صفيت خلالها القشدة وتوضع في جردل القشدة الفارغ .

(اصافر الحلوم يختلف لون الدهن البقرى عن الدهن الجاموسي في الا المرافر ولون الدهن الجاموسي في الربد البقرى والثاني ذو لون قريب الى البياض عومم وف في الربد البقرى والثاني ذو لون قريب الى البياض عوم موروف في الربد الجاموسي ومن أهم ما يتوقف عليه زيادة أو قلة اللون الاصغر الذي بالربد البقرى بود ياد العلف الاخفر في الربد البقرى بازدياد العلف الاخفر في غذاء الماشية ، ولفلك كان لون الربد البقرى أكثر اصغرارا في أيام الشناء والربيع حبث يأكل البقر البرسيم وغيره من العلف الاخفر . أما الربد الجاموسي فلا يتأثر كثيراً بتوع الغذاء اللهم إلا أنه يكون مشو با بشي، من اللون الاخفر الحقيف في أيام الشناء والربيع ولماكان اللون الاصغر المناف المروف بالربد مرغو با فيه لذلك يلون الربد صناعيا الاعطائه ولماكان اللون الاصغر الحاس الخاس والمناف المناه والربيع المناف المناف المناف المنافي المنافية المنافي المنافية المنافي

و بالبلاد المصرية لاداعى إطلاقا لتلوين الربد البترى فى أيام الشتاء والربيع مادام يأكل البقر ضمن عليفته عليفة خضراء حيث يكون لون الربد البترى حينئذ ملونا باللون الاصغر الطبيعى تلوينا مناسبا ، أما فى أيام الصيف والحريف فيحسن تلوين الزبد البقرى صناعيا كما سبأتى ذكره . وأما الزيد الجاموسى فيحسن تلوينه على مدار السنة .

والمادة التي تستممل حادة لتلوين الزبد صناعيا هي مادة الاتاتو وهو مستخرج تباتي لاضرد منه ، يباع عادة على هيئة سائل في زجاجات أو في أوعية خارية خاصة ، ويستممل الاناثو لتلوين الزيد تستخلص مادة الاناتو باستمال

زيت بدرة القطن ، أما في صناعة الجبن فتستخلص مادة الاثاتو بمحلول قلوى — لذلك من الجائز أن يستعمل الاثاتو المخصص اصناعة الجبن في صناعة الزيد ، غير أنه من غير الجائز أن يستعمل الاثاتو المخصص لصناعة الزيد في صناعة الجبن حيث قد يطفو على سطح اللبن (لوجود المادة الزيتية به) ولا يتلون الجبن تلوينا متجانسا .

يقفل غطاء الممخض قفلا محكما ، ويجفف خارجه بما فى ذلك حامله بمنشفة صغيرة نظيفة .

يغسل بعد ذلك جردل القشدة وقطعة القباش التى صفيت خلالها القشدة ويوضع فارغا على الارض بالجانب الآخر للمخض المقابل ليده، ويملا جردلان آخران بالماء البارد نقل درجة حرارته بثلاث أو أربع درجات عن درجة الحرارة التى مخست عليها القشدة، ثم تغطى ثلاثة الجرادل بقطعة القباش المغسولة التى صغيت خلالها القشدة.

عملية المخصم

يبدأ في مخض القشدة بادارة الممخض ببطء ثم تزاد السرعة بحيث بدار الممخض حوالى . ٥ دورة في الدقيقة تقريبا . و في الفترة الأولى من عملية المخض يلزم السياح للغازات المحتبسة بالممخض والناتجة من القشدة بالحروج عن طريق صهام النهوية بايقاف الممخض والضغط على الصهام . و يختلف الوقت الذي يظهر بعده الزبد الحتلافا بينا و يتوقف على عدة اعتبارات منها نوع الممخض المستعمل و درجة الحرارة و درجة تسوية وقوام القشدة وعلى طول مدة الادرار في الماشية التي استخلصت من لبنها القشدة . وعلى وجه الاجمال ممكن أن يقال أن الزبد يلزم أن يظهر بعد حوالى ٢٠ ــ . ٤ دقيقة من ابتداء مخضه ، فاذا تأخر عن ذلك سميت القشدة و قشده ناعسة ، وسيذكر فها بعد أسباب نعاس القشدة

ويجب أن يكنف عن إدارة الممخض عندما تتحول القشدة الى هيئة حبيبات دقيقة من الزبد، وتعرف هذه الخطوة بالعلامات التالية :

(۱) إيقاف الممخض والنظر في و المنظار ، الزجاجي المثبت على غطائه فان ظهر الزجاج شبه صاف (بعد أن كانت تلصق به القشدة من الداخل) أو عندما تبدأ القشدة في التحيب (النخرز) يمكن القول بأن حبيبات الزبد الدقيقة قد بدأت في الظهور .

(٢) كما يمـكن الشمور بالوصول إلى هذه الخطوة (ابتداء ظهورحبيبات الزبد) في أثناء ادارة الممخض عن طريق الصوت الخاص للقشدة .

(وفى الغالب لا يسهل معرفة ها تين العلامتين السابقتين إلا بقليل من المران).

(٣) فاذا ما كان هناك شك فى أن هذه الحطوة قدوصل اليهايفتح غطاء المسخص وينظر فى القشدة للتأكد من ظهور حبيبات الزبد من عدمها.

مار الظهور - عند ما يظهر الوبد في الممخص على هيئة حبيبات صغيرة من الربدكا تقدم بضاف الى الممخض بعد فتح غطائه حوالى ٢ ـ ٣ أرطال تقريبا من الماء البارد (المذى بأحد الجردلين المجاورين للمخض) لكل ١٠ أرطال من القشدة (تقل درجة حرارة الماء المضاف في المعتاد بدرجتين أو ثلاث فهرنهيت عن درجة الحرارة التي مخضت عليها القشدة). ويسمى هذا الماء المضاف باسم ماء الظهور وهو يساعد على فصل حبيبات الوبد من القشدة المراد استخلاص الوبد منها.

يغلق غطاء الممخض ويتابع المخض ببطء وبرجة خفيفة إلى أن يصل حجم حبيات الدهن إلى الحجم المطلوب. وأحسن ججم لها هو عندما تكون في حجم حبات الدرة العويجة ، وبعرف ذلك بفتح الممخض بعد كل عدد من الدورات النأكد من أن الزبد قد وصل الى الحجم المطلوب. وبجب الاحتراس التام من مخض الزبد إلى كتل كبيرة ، وإلا فان المواد المواد البروتينية (ولا سيا الكازين) التي بالمخيض تحتبس داخل كتل الزبد ، ويكاد يستحيل حيثة غسلها وهي محتبسة بكتل الزبد ، ويصبح الزبد معرضا الفساد لاحتباس نسية كبيرة من المواد البروتينية به الزبد ، ويصبح الزبد معرضا الفساد لاحتباس نسية كبيرة من المواد البروتينية به الزبد ، ويصبح الزبد معرضا المعسل على فسادها وتعفنها ، فيفسد الزبد تبعا لذلك أو تقل قيمته .

و بمكن اضافة ما النظهور بكميات كبيرة إذا خرج زمام تحبيم من يد الصانع وبدأ الزبد فى التكتل ، وذلك لا يفاف تكتله مع إدارة الممخض بسرعة كبيرة حوالى . . ، ، ، ، ، دورة سريعة ، وكثيرا ما تفيد هذه العملية فى إيقاف تكتل الزبد . وعند إدارة الممخض بسرعة كبيرة تجب زيادة السرعة تدريجيا وعند إيقافه يوقف تدريجيا أيضا مع الاحتراس من انقلاب الممخض أو خروجه من أمكنته التي يدور عليها ، ويمكن المساعدة على ثبات الممخض عند دورانه السريع بالضغط على الجزء السفلى من حامله بالقدم .

غسيل الزبر

الغرض من غسيل الزبد بالماء البارد هو للتخلص من المخيض ، ومن ثم من معظم المواد البروتينية ، وكذلك المساعدة على تجميد الحبيبات نوعا ما قبل عصرها أو تجفيفها ، وقد يمكننا أن ندرك الآن الغرض من الوصول بالزبد إلى حبيبات في حجم مناسب مبدئيا ، وذلك لكي يمكن غسيل الزبد بالماء .

ولغسيل الزبد يجهز حوالى جردل من الماء البارد الذى تقل درجة حرارته عن درجة حرارة مخض القشدة بدرجتين أو اللاث .

ثم يجهز جردل فارغ بلف قطعة من القياش علىفوهنه وربطهاعليه ووصع منخل الشعر عليها .

يثبت بعد ذلك الممخض بوساطة مشبكه ثم يفتح غطاؤه ويصنى منه المخيض (وهو الذى يتبق من القشدة بعد ظهور الزبد الذى يطفو على السطح) عن طريق فتحته السفلية الى الجردل الفارغ المجهز عن طريق متخل الشعر .

تغلق الفتحة السفلية للمخض ، وإذا سقط فى المنخل بعض من حبيبات الزبد تعاد الى الممخض عن طريق فتحته العلوية .

و نفسل حبيبات إلز بد بأن يضاف الى الممخض الماء الباردالمجهز ، ويغلق غطاؤ ه باحكام ، ثم يدار حوالى ٨ دورات ، يفرغ بعدها كما فرغ المخبض .

ويستحسن أعادة غسيل الزبد عاء بارد آخر إذا لم يكن لون ما. الفسيل صافياً أو قريباً من الصفاء .

تمليح الزبد

يملح الزبد إما عحلول ملحي وإما بالملح الجاف .

وعند تمليح الزبد بمحلول ملحى يملح وهو بالممخض، أما عنمد تمليحه بالملح الجاف فيملح وهو على مائدة عصر الزبدكا سيذكر على صفحة ١٠١.

ملبح الزير مماول ملحى - يملح الزيد بمحلول ملحى وهو فى المعخض وهو فى المعخض وهو فى المعخض وهو فى المعخض وهو فى المعخض

فيعد غسيل الزبد بالماء كما تقدم وتصفية ماء الغسيل من الممحض تغلق فتحة الممخض السفلية ، ويذاب حوالي رطلين من الماء في حوالي نصف جردل من الماء البارد ويكمل الجردل بالماء البارد أو الفائر حتى تكون درجة حرارة المحلول الملحى أقل بدرجتين أو ثلاث عن درجة حرارة المخض .

يضاف معظم المحلول الملحى إلى الزبد في الممخض ويشطف غطاؤه الداخلي وجوانبه الداخلية العلوية بما قد بكون عالمقا به من حبيبات الزبد بياقي المحلول، ويغلق الممخض ويدار دورة واحدة فقط ثم يجفف خارجه بوساطة منشفة صغيرة نظيفة، ويترك في الممخض حوالي ١٠ - ١٥ دقيقة لنقع حبيبات الزبد في المحلول ولحين إعداد مائدة عصر الزبد لنقل الزبد اليها توطئة لعصره.

عصر الزبد

فى أثناء نقع حبيبات الزبد فى المحلول الملحى نجهز عصارة الزبد (مائدة عصر الزبد) بتغيير الماء الذى عليها بماء باود تقل درجة حرارته بدرجتين أو ثلاث عن درجة حرارة المخض ، مع دعك أجزائها بما فى ذلك اسطوانتها الحشيبة بالفرشة والماء البارد الذى عليها ، ويصنى هذا الماء في جردل توضع به الآيدى الحشيبة ، ثم تجفف العصارة بما فى ذلك اسطوانتها بوساطة قطعة نظيفة من القاش سبق غسها فى الماد وعصرها منه .

تنقل حبيبات الزيد بعد ذلك إلى العصارة ، وذلك بفنح غطاء الممخض ورضع

جردل فارغ به منخل الشعر على حامله بالجهة اليسرى وامساكه باليد اليسرى ، ثم غرف حبيبات الزبد بالمغرفة الخشبية المثقبة باليد الينى ونقاما الى المنخل الى أن يمتلى ، ثم نقل الجردل مع المنخل وسنده إلى جانب العصارة وتفريغ المنخل بما فيه من حبيبات الزبد على العصارة تكرر عملية نقل حبيبات الزبد إلى العصارة كالسابق إلى أن تنقل جميعها .

يفرغ بعدها الممخض من المحلول الملحى فى جردل نظيف (يحتفظ بالمحلول لحين الانتهاء من عصر الزبد _ كما يمكن استعاله فى تمليح زبد بممخض آخر) ثم يوضع بالممخض المنخل والمغرفة ثم يغلق ويجفف خارجه لحين الانتهاء من عملية العصر .

عملية المصر — الغرض من عملية العصر هو التخلص من كمية الماء الزائدة بالزبد بطريق الضغط بكيفية لا يلحق حبيبات الزبد معها إلا أقل ما يمكن من الضرد . ويجب أن تلاحظ في عملية العصر العناية التامة ، لانه كثيرا ما يكون الزبد الناتج من عملية المخض على درجة كبيرة من الجودة و لكن تفسد قوامه ولو نه عملية العصر إذا لم يعتن مها .

ولعصر الزبد تمرر اسطوانة مائدة العصر الخشبيـة على الزبد بامساكها باليد اليسرى مع إدارة بدها باليد اليني في نفس الوقت. وتكرر عملية إمرارالاسطوانة مع إدارتها ه ـــ ٦ مرات وبعناية تامة وبدون ما إسراع.

وبعد كل عملية من عمليات امرار الاسطوانة على الزّبد يعكس اتجاه إدارة اليد بتؤدة للف الزبد على هيئة اسطوانة أيضا وبدون تحريك الجهاز ا (شكل ٣١) إلى الامام أو إلى الخلف فى أثناء لف الزبد، ثم ينقل الزبد بوساطة الآيدى الحشبية فى الجمة الخلفية للاسطوانة الخشبية لامرادها عليه وهكذا

ويمكن المساعده فى تجفيف مايتبتى على مائدة العصر من ماء الزبد بخرقة نظيفة من القاش .

وفى زبد المائدة يطلب ألا تزيد نسبة الماء به عن ١٦ ٪ ، ويمكن التأكد من

ذلك بوساطة جهاز خاص صفحة ، ١١ ، إلا أنه في المعامل الصغيرة يمكن تقدير ذلك على وجه التقريب بقطع قطعة من الزبد (حوالي نصف رطل) بوساطة اليد الخشبية ثم ضغطها بين زوج من الآيادي الخشبية فاذا نضح منها الماء بشكل واضح يمكن زيادة عصر الزبد، وإذا لم ينضح الماء يمكن القول بأن الزبد يحتوى على نسبة من الماء أقل من ١٦ ٪

تمليح الزير بالملح الحاف ب إذا لم يملح الزيد بمحلول ملحى بالممخض كا سبق فيمكن تمليحه بالملح الجاف في أثناء عصره، وذلك بوضع الملح المناعم في ملاحة في ذات حجم مناسب و نثره على الزيد بعد كل عملية من عمليات إمر اراسطوانة مائدة العصر الخشيية عليه بنسبة حوالي إسر 14 أوقية من الملح لكل رطل من الزيد.

مقارنذ ببق لحريقى نمليح الربر

فى كلنا حالتى تمليح الزيد، سواء بتمليحه بمحلول ملحى أم بالملح الجاف، يلزم أن يكون الملح المستعمل خاليا من الشوائب التى قد تسبب به مرارة أو غيرها، كما يجب أن يكون الملح المستعمل جافا.

و تلخص فما يلي مقارنة بين طريقتي تمليح ااز بد :

- (۱) تمليح الزبد بملح جاف أرخص من تمليحه بمحلول ملحى ـ كذا يمكن فى حالة تمليح الزبد بالملح الجاف اضافة أية كمية من الملح على عكس تمليحه بمحلول ملحى. وأهم ما يعيب تمليح الزبد بالملح الجاف هو احتمال عدم توزيع الملح به توزيعا متساويا كذا قد يبدو الزبد وبه خطوط خاصة من الالو ان تختلف من الاصفر الشديد إلى الاصفر الصعيف .
 - (۲) وميزة تمليح الزبد بمحلول ملحى هي أنه يكون كا داة اضافية لغسيل حبيبات الزبد، كذا له تأثير حسن في الجو الجار لتريد الزبد، وأهم ما يعيب التمليح بمحلول ملحى هو ارتفاع التكاليف نظراً لاستعال كمية كبيرة من الملح إذا ماهوزنت بالتمليح الجاف بالنسبة إلى كمية معينة من الزبد,

تشكيل الزبد ولفه بالورق

يقطع الزبد بالابدى الحشبية إلى أوزان معينة بوزنه الى الاوزان المطلوبة على الميزان ــ وبعد تقطيعه إلى أرطال أو أنصاف أرطأل الح يشكل بضغطه في قوالب خاصة ، إلا أنه في المعامل الصغيرة يشكل ، في المعتاد ، باستعال زوج من الايادى الحشبية بين الحين والآخر في جردل الماء البارد لتبريدها) ويشكل حينئذ على هيئة ، قوالب الطوب ، في المعتاد .

وبعد تشكيل الزبد يلف لف معتنى به في ورق الزبد توطئة لبيعه، كما يمكن حفظه في الثلاجة حتى يأخذ قواما صلبا نوعا، يلف بعده في ورق الزبد توطئة لبيعه.

غسيل أدوات صناعة الزبد

بعد الانتهاء مباشرة من عملية صناعة الزبد تغسل الأدوات كالتالى:

و توضع على ما ثدة العصر ، ثم يغسل بالماء البارد أولا ثم بالماء الساخن لازالة الدهن ثم بالماء الساخن لدرجة الغليان كما في صفحة ١٩ . ويجب نزع الدائر المطاط الذي بخطاء المعخص وغسله جيدا بالماء الساخن والفرشة ثم تجفيفه بخرقة جافة نظيفة وأعادته في مكانه بالغطاء ثم بوضع بالممخض قليسل من ماء الصنبور ليمتع جفاف الحشب وتشققه ، ويجفف بعد ذلك السطح الحارجي للمخض بخرقة تظيفة ويترك حتى الاستعال التالى مثبتا عشبكه .

كذلك بحسن حل صمام التهوية وغسل أجزائه مرة فى الاسبوع مثلا ثم اعادة تركيبه .

عصارة الزيروالادوات الحنتية الصغيرة سـ تغسل بما عليها. من أدوات خشية صغيرة مثل الآيدى الحشية والمتخل والمغرفة بالماء البارد ثم بالماء الساخن

لإزالةالدهن ثم بالماء الساخن في درجة الغليان كما في صفحة مه ، تجفف بعدها بخرقة تظيفة من الفياش بما في ذلك حاملها ، كذلك تجفف الأدوات الحشبية الصغيرة وتوضع فوق العصارة على أن تستند الأبدى الحشبية على اسطوانتها وبحيث تدكون بطونها إلى أعلى حتى يسرع جفافها .

فطع القماش المختلفة - تنسل بالماء والصابون ثم نوضع في الماء الساخن في درجة الغليان ثم تعصر وتنشر على أطراف مائدة العصر .

المجراول. تغسل بالماء البارد ثم الماء الساخن والفرشة ثم تعقم بوساطة جهاز التعقيم بالبخار (شكل ٢٠ ح) بَفسيلها بالماء الساخر في درجة الغليان، تجفف بعدها الجرادل بخرقة نظيفة جافة معقمة أصلا بغليها في الماء .

امتحان صانع الزبد

لما كانت صناعة الربد الجيد تحتاج إلى كثير من الدربة والنعود على النظام والنظافة والحقة في العمل فقد وضعت درجات لاختبار صانعي الربد، الغرض منها ايجاد روح المنافسة بيتهم للوصول بهذه الصناعة إلى درجة حسنة من الاتقان والنجاح ونذكر فيا يلي أحد البيانات لتلك الدرجات:

y •	تحضير الأدوات
١.	تجهيز القشدة (تعديل القوام ودرجة الحرارة المخ)
1.	حالة حبيبات الزبد قبل سحب المخبض من الممخض
1.	حالة الزبد على مائدة العصر قبل ابتداء عملية العصر
۲.	عملية عصر الزبد
۴.	ناتج الزبد النهائي (المظهر ، المقطع ، المكسر ، الرطوبة الخ)
1.	عملية غسيل أدوات صناعة الزبد
۲.	السرعة ، النظام ، خفة ورشاقة الصانح فى العمل
	

بعض متاعب صناعة الزبد وأسبابها

القشرة الناعسة - سبق أن أشرنا إليها على صفحة ٩٦ إشارة خفيغة تحت عنوان وعملية المخض ، ، ومن أسباب نعاس القشدة ما يلي :

- (1) تغذية الماشية بكثرة على العلائق المركزة لاسياكسب القطن وما يتبع ذلك من صلابة كريات الدهن فى اللبن فلا يسهل التصاق بعضها ببعض عند مخض القشدة لتكوين حبات الزبد.
 - (٢) وجود نسبة كبيرة من أبقار القطيع آخذة في القرب من جفاف لبنها
 - (٣) غلظ قوام القشدة عند مخضها أو حفظها لمدة طويلة قبل مخضها
 - (٤) عدم تهوية الممخض عن طريق صمام النهوية عند ابتداء عملية المخض
 - (٥) انخفاض درجة حرارة مخض القشدة انخفاضا شديداً
- (٦) استعمال الصودا عند غسيل الممخص ـــ ولذلك عنــد استعمال الصودا فى الغسيـل تلزم ملاحظة شطفها جيدا وازالة كلّ أثر لها
 - (٧) مل. الممخض بالقشدة لأكثر من نصفه

ويمكن غالبا علاج نعاس القشدة باتباع التالى :

عكس اتجاه دوران الممخص دورتين أو ثلاثا مع رجة خاصة شديدة نوعا فى كل دورة ، فاذا لم يفلح ذلك فيمكن فتح غطاء الممخض والتأكد من درجة الحرارة بالقشدة بالترمومتر فني الجو البارد يضاف قليل من الماء الى القشدة تزيد درجة حرارته بحوالي ه ـ - ١٠ ف عن درجة حرارة القشدة ، وفى الجو الحار يضاف قليل من الماء البارد تقل درجة حرارته بنحو ه ـ - ١٠ ف عن درجة حرارة القشدة مع إدارة الممخص ببطء مع استمال صمام التهوية

فاذا لم تفلح العلاجات السابقة بلزم حيقة تفريغ الممخض عا به من القشدة شم سمطه بالماء الساخن شم تبريده إلى درجة حرارة المخض، ثم إعادة مخض القشدة.

الفشرة (الفائرة > - فوران القشدة هو ازدياد حجمها وهي بالممخص أثناء مخضها لدرجة قد تملاً معها الممخض على الرغم من أن ماوضع به من القشدة

قد لايزيد على نصف سعته . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى عدم تسوية القشدة تسوية صحيحة ، أو إلى مخض القشدة على درجة حرارة مرتفعة أومنخفضة بكثير عن اللازم ، أو إلى أن قوام القشدة كان خفيفا جدا .

و لعلاج هذه الحالة يتبع التالى :

- (١) إذاكانت درجة حرارة القشدة منخفضة يضاف إليها قليل من الماء الدافي. فى الممخض، وإذاكانت حرارتها مرتفعة يضاف اليها قليل من المــاء البارد فى الممخض أيضاً.
- (۲) وإذا كانت القشدة خفيفة القوام إلى درجة كبيرة توقف عملية المخضو تبقل القشدة من الممخض وترفع درجة حرارتها بتدفئتها _ يوضع الوعاء الذي يحتويها في ماء ساخن مثلا _ إلى درجة حرارة المخض اللازمة التي تتوفف على درجة حرارة المجو ، تعاد بعدها القشدة الى الممخض وتنرك بضع دقائق به دون مخض تم تتابع عملية الخض بعد ذلك .
- (٣) وإذا كانت حالة و فوران، القشدة تظهر بين الحين والحين على مر الايام فأحسن علاج حيثذ هو تعقيم القشدة بعد فرزها مباشرة ثم تسويتها بالبادى. بمصمه عبوب الطعمم والرائحة فى التربد

ترجع غيوب الطعم و الرائحة في الزبد إلى استعال قشدة لم تسوجيدا ، أوحفظ القشدة بالقرب من الاطعمة والمواد الآخرى ذات الروائح النفاذة حيث تمتصها القشدة ، وقد يرجع السبب أيضا إلى استعال ماء غير نظيف أو لسوء حالة المعمل عامة من جهة النظافة والعناية بها .

وعيوب النكمة (الطعم والرائحة) الشائعة هي :

الحمومة. تنتج غالبا من ارتفاع درجة الحموصة بالقشدة قبل مخضها الرئح. وينتج غالبا من تموالعفن بالزيد أو من تلوثه بنوع معين من البكتريا المرارة. تنسبب عادة من حفظ القشدة أثناء تسويتها على درجة حرارة منخفصة كثيرا.

السروائح السّازة تنسبب عادة من نوع الغذاء المعطى في عليقة الماشية كبعض أنواع العلف الفاسدة أو الكرنب الخ.

عيب نضح الماد ممه الزبر

يتسبب هذا العيب من استعال نسبة كبيرة من الملح، أو الى عدم عصر الربد جيدا، أو من استعال ماء النسيل أثناء عمل الزبد وهو على درجة حرارة متخفضة كثيراً.

عيب الزبدالمخطط

يرجع هذا العيب على وجه عام إلى عدم غسيل الزبد جبدا وهو في حالة حبيبات صغيرة أو الى تكتل الزبد أثناء عمله (أى صيرورنه إلى كتل من الزبد بدلا من حبات صغيرة). ومن أسباب هذا العيب أيضا عدم العناية فى أثناء تمليح الزبد بطريقة النمليج الجاف ، وعدم استعال ملح على درجة جيدة من النظافة . ويحدث هذا العيب أحبانا عند تشكيل الزبد بواسطة بعض آلات التشكيل حيث يدفع الزبد حينة عند تشكيله بوساطة لولب خشبي خاص يكسب الزبد خطوطا لولبة المظهر فى لوشها .

عيب الزبدالمبقع

و هو عبارة عن عدم تجافس لون الزبد، وينتجهذا العيب عادة من زيادة تسوية القشدة، ولذلك يلزم تقليب القشدة أثناء تسويتها مرتين فى اليوم للتأكد من تجانس تسويتها.

التحكيم فى ألزبد

المطريقة العامة التحكيم في الزبد، أي عندما يعين المر. حكما للحكم على جوده الزبد، هو باتباع التالى:

(۱) امتحان مظهر الزبد الحارجي (۲) قطع الزبد بالسكن وملاحظةما إذاكان يعلق بالسكين شيء من الزبد من عدمه ، وملاحظة المقطع نفسه كذلك . فإن كان لا يعلق بالسكين شيء من الزبد وفي نفس الوقت إذاكان مقطع الزبد ينم عن مظهر

حسن مندمج فإن الزبد يكون جيدا (٢) يكسر الزبد باليد فإن كان منظر موضع كسره يشبه منظر الحديد الزهر عندكسره فان الزبد يكون جيداً.

وعند قطع الزبد بالسكين وكسره باليد يمكن ملاحظة ما إذاكان الماء يرشح منه من عدمه . فأن كان يرشح منه الماء دل على زيادة نسبة الماء بالزبد أوعلى عدم إندماج الزبد إندماجا حسنا وعدم توزيع الماء به توزيعا متجانسا أثناء عصره _ كا يمكن معرفة زيادة نسبة الرطوبة بالزبد عن المطلوب بالضغط على قطعة من الزبد بين زوج من الآبادى الحشيية كا جاء على صفحة ١٠١ . وفى حالة ظهر رالماء يلاحظ لونه فان كان لونه قريبا من لون اللن أو غير صاف دل على عدم غسيل الزبد جيدا من المخيض .

ويمكن ملاحظة رائحة الزبد بعد قطعه بالسكين أوكسره باليد وفى أثناء القيام بالعمليات السابقة يلاحظ قوام ألزبد أيضا

درجات التحسكيم ـ تختلف درجات التحكيم في الزبدمن حكم آلاخر ،ولكن تتبع درجات التحكيم التالية في كثير من الاحيان :

النكمة (الطعم والرائحة)	٦.
القوام	۲.
توزيع المســـاء .	۰
اللورن	o
المظهر أو الشكل	١.

وعا تقدم تنضح أهمية النكهة عند التحكيم في الزبد .

تركيبالزبد

تتركب عينة جيدة من الزبد بالنسب التالية :

تصافی الزيد من مقدار من القشدة (أو اللبن) (بعلومية نسبة الدمن بالقشدة أو اللبن)

لمرفة مقدار ماينتج من زبد من مقدار معين من القشدة معروفة نسبة الدهن بها تستعمل لذلك المعادلة التالية :

مقدار ما ينتج من الزبد بالرطل (١) من ١٠٠ رطل من القشدة (أو اللبن) (فسية الدهن المئوية بالقشدة أو اللبن _ فسية الفاقد من الدهن) × ١٠٠ فسية الفاقد من الدهن المنافذة و السية الدهن بالزبد

(ملحوظة ـ اصطلح على اعتبار أن نسبة الفاقد من الدهن عند عمل الزبد هو ٢,٪ وأن نسبة الدهن بالزبد هو ٨٤٪)

ميال_ مامقدار الزبد الذي يُنتج من وطل من قشدة نسبة الدمن جا٢٥ يرز

ولول ـــ مقدار الزبد الذي ينتج من ١٠٠ رطل من تلك القشدة

روط فشدة تنتج م \mathbf{v}_{i} ط زند \mathbf{v}_{i} \mathbf{v}_{i}

اختبار نسبتي الدهن والماء بالزبد

هناك بعض الطرق لمعرفة غش الزبد ولا سما في حالة خلط زبد اللين بالزبد

^(1) يَمَكُن اتستعال أي وحدة أخرى مثل السكيار جرام أو الا أنَّة .

الصناعي أو الادمان الاخرى، إلا أننا سنكتفى فيها يلى بتقدير نسبتى الدمن والماء بالزبد.

تفدير نسبة الرهم بالزبر - مناك بعض الطرق لتقدير نسبة الدهن بالزبد سنكتن بذكر احداها .

يستعمل لذلك الجهاز المبين في شكل (٣٣) وهو عبارة عن أنبوبة تشبه أنبوبة جرير مقسمة إلى ، ٩ قسما ومفتوحة من جهتيها وتغلق فتحاتها بوساطة سدادتين من المطاط ، وفي السدادة السفلي كأش صغيرة زجاجية خاصة مثبتة بها .

فعند اختيار نسية الدهن بالزبد تنزع أولا الكاس مع السدادة المطاطية المثبتة فيها من الأنبوبة ، ثم يوضع بها مقدار ، جرامات من الزبد المراد اختباره ثم تعاد الكاس يسدادتها إلى الانبوبة مع غلقها جيدا بالسدادة .


يضاف بعد ذلك عن طريق الفتحة العلوية مقدار ١٠ سم من حامض الكبريتك الحاص بالتحليل و١ سم من الكحول الاميلي الخاص بالتحليل ثم يضاف مقدار ١٠ سم من الماء.

تغلق الانيوبة ثم ثرج جيدا

توضع بعد دلك الانبوبة بمعتوياتها في آلة الطرد المركزي (مع شكل (٣٣) أنبوبة موازنتها بأنبوبة مصابهة) وتدار مدة حوالي دقائق، تؤخذ بعدها لاختبار نببة الدهن الانبوبة من الآلة وتوضع في حام ماي درجة حرارته ١٧٠ في لمدة أو ألجبن) دقيقتين ، يمكن بعدها قراءة نسبة الدهن على ساق الانبوبة .

الهنبار أسبة الرطوبة بالزبر - يستعمل لذلك عادة، والاسبابالمعامل الكبيرة من اللحجة العملية ، الجهاز المبين في شكل (٣٤)

وهو عبارة عن ميزان خاص ، به ذراع مقسمة إلى ١٦ قسما .ولاستعاله في تقدير مقدار ما بالزبد من رطوبة (ما.) ترفع الصنجة (ب) التي تزن ١٠ جم تماما ،



شكل (٣٤) — حبازلاختبار نسبة الرطوبة بالزبد

ويوضع بدلامنها ، ١ جم بالضبط من الربد بالوعاء المعدنى (١) . ثم يؤخذ الوعاء بما به من الربد ويسخن على الموقد (-) ذى اللهب الضعيف لتبخير ما بالربد من ماء ، فعند تبخر الماء من الربد تظهر على سطحه فقاقيع تدل على خروج الماء من الربد) يوقف التسخين الفقاقيع (حيث يدل اختفائها على خروج جميع الماء من الربد) يوقف التسخين با بعاد الوعاء المعدنى من اللهب . وليلاحظ أن زيادة التسخين عن تلك الخطوة التي يختنى عندها ظهور الفقافيع يعنى تطاير جزء من دهن الربد ، كما أن ابعاد الوعاء عن اللهب قبل تلك الحطوة بعنى عدم تبخر جميع الماء من الربد مما يؤثر على النتيجة النهائية في تقدير نسبة الرطوبة بالربد .

يترك بعدها الوعاء قليلا من الوقت حتى يبرد ، ثم يعاد وضعه على الكفة ويعاد تو ازن الميزان بوساطة ركابات معينة (د) توضع على الذراع المقسم حيث يمكن تقدير مقدار ما تبخر من الماء من ١٠ جم من الزبد ، ومنه تقدر نسبة الرطوبة بالزبد.

استعالات المخيض

يلقى المخيض فى الأحوال العادية ولا يستغاد به ، إلا أنه يمكن الاستفادة به فى بعض الاحوال كالتالى :

(۱) يشربه ولاسيا إذا كان أهل الجمه التي يصنع بها الزبدمعتادين تناوله .ويعتبر المخيض ذا قائدة للامعاء لاحتوائه على أصناف البكتريا التي بالبادى عندما يضاف البادى للقشدة لتسويتها .

(٢) يمكن أن يصنع منه بعض أصناف الجبن ، كما سيذكر مع الجبن ، إلا أن ناتج الجبن منه لايكون حسن الطعم عادة .

(٣) فى حالة عمل الزبد على نطاق واسع بالمعامل الكبيرة يمكنأن يجفف الخيض أو يكثف . ويستعمل حينئذ كغذاء الدواجن أو بعض الحيوانات الآخرى فى المعتاد ويختلف المخيص فى تركيبه متوقفا على حرارة المخض وقوام القشدة وغير ذلك، ونذكر فيما يلى أحد التحاليل له :

ماء دهن بروتین سکر لبن رماد ۱۹۱۰ ۳۹۶۶ ۳٫۶۶ ۹۱٫۰۳

مخض اللبن المتخمر (الحامض)

وهو عبارة عن مخض اللبن إذا ما ازدادت حموضته وتجبن لأى سبب (قد تصل حموضته حيننذ لحوالى ٧٠٠٪) والمخيض الناتج حيننذ يكون ذا قوام كثيف وذا قيمة غذائية أكر لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتينات ومن الدهن (تتراوح نسبة الدهن بهذا المخيض بين حوالى ٥٠٠ – ٧٠٠٪). وعند مخض اللبن المتخمر يظهر الزبد على هيئة حبات صغيرة بعد حوالى ١٠١ ساعة . وأكبر صعوبة فى مخض اللبن المتخمر هى تصغية المخيض من الممخض بعد ظهور الزبد ، حبث يكون المخيض حيننذ ذا قوام كثيف يشبه قوام البادى . وعند عمل الزبد من اللبن المتخمر يلزم غسل الزبد بالماء جيداً .

وعملية مخض اللبن المتخمر عملية غير اقتصادية إلا أنه قد يضطر اليها في بعض الظروف.

الزبد من الشرش

الشرش هو عبارة عن السائل أو المصل الناتج من الجبن عند صناعته . ويذكر فيما يلى أحد التحاليل للشرش علما بأن تركيبه يختلف تبعا لعدة عوامل :

وفى مصانع الجبن الكبيرة تنتج كيات وافرة من الشرش بما يمكن معه الحصول

على مقدار لا بأس به من زبد الشرش ، وذلك بفرز الشرش بعد الحصول عليه مباشرة وبعد تصفيته وهو فى درجة حرارة دافئة بوساطة الفراز (تستعمل أحيانا فرازات خاصة لفرز الشرش معدة أعدادا خاصا لمنع انسداد الفراز بقطع الحثرة التي قد تكون بالشرش) . ويمكن تعقيم القشدة التي يحصل عليها من الشرش كايمكن أن يضاف إليها حوالى أربعة أمثالها من اللبن الفرز الصابح ، ثم تسويتها بالبادى كالمعتاد ثم مخضها كالمعتاد مع إضافة الملون إذا لزم الأمر قبل عملية المخض مباشرة والزبد الناتج مهذه الكيفية يكون ذا طعم ورائحة جبدتين .

ويمكن أن يقال أنه يمكن الحصول من كل . . ه رطل من الشرش على رطل واحد من الزبد على وجه التقريب متوقفا ذلك على نسبة الدهن بالشرش .

أما بالمعامل الصغيرة فيمكن أن يترك الشرش في حوض أو خلافه لحين ظهور طبقة من الدهن على سطحه تقشط بعدها ويمكنأن يستفاد بهافي عمل السمن بتجميعها وتمليحها يوما بعد يوم ثم إضافتها إلى الزبد المراد عمله سمنا .

بعض أوجه الاختلاف في صناعة الزبد

بالمعامل الكبيرة والصغيرة

يستعمل فى المعتاد بالمعامل الكبيرة ممخض أسطوانى فى وضع أفتى ويدار فى فى المعتاد ميكانيكيا .

ويحتوى كثير من المخاض التي تدار ميكانيكيا على و عصارات خاصة و مركبة داخلها للنخلص من نسبة الماء الزائدة بالزبد .

فاذا لم يحتو الممخض على عصارة خاصة بداخله فان الزبد حينتذيعصر على موائد مستديرة خاصة .

وبالمخاص الكبيرة التي تدار ميكانيكيا تقل درجة حرارة مخض القشدة في المعتاد عن الدرجة التي تمخض عليها بالماخض اليدوية ، فاذا كانت حرارة المخض بالثانية تتراوح بين ٥٠ – ٣٠٠ ف فانها تتراوح في الأولى بين ٤٠ – ٥٠ ف . ويملح الزبد في حالة صناعته بالماخض الميكانيكية الكبيرة بالملح الجاف عادة

بنثره داخل الممخض أثناء تكون حيات الزبد بالممخض .

وبالمعامل الكبيرة تعلق أهمية خاصة على ألا تقل نسبة الماء بالله بن الماء بالله يضاف جدا عن 17 ٪ ، حتى أنه إذا قلت نسبة الماء كثيرا عن تلك النسبة فان الماء يضاف إلى الزبد بالممخض (بعد حساب مقدار ما يضاف من الماء) ويدمج به بادارة الممخض للوصول إلى ما يقرب من 1 ء ٪ من الماء بالزبد ، وظاهر طبعا أن وجود الماء بالزبد عا يزيد في دبح الصانع ، وزيادة نسبة الماء بالزبدعن 1 ء ٪ غير مرغوب فيه فضلا عن أن بعض المالك تحتم قانونا ألا تزبد نسبة الماءعن 1 ء ٪ . ويستعمل لتقدير الرطوية عمليا الجهاز المبين بشكل (٤٢)

وبالمعامل الكبيرة يشكل الزيد بوساطة آلات تدار ميكانيكيا ، وفي بعض الاحيان يلف الزبد بالورق ميكانيكيا أيضا .

خزن وحفظ الزبد

آما إذا كان المطلوب عمل الزبد سمنافيمكن حفظه فى الجوالاعتبادى شتامبزيادة نسبة الملح به باضافة بعض من الملح الجاف إليه .

تسفير الزبد

عند تسقير الزبد يحسن أن يوضع في صناديق خشبية نظيفة مبطئة بالودق أو
 بصفائح مغلقة جيدا وتسفيره لبلا حتى لاتؤثر فيه عمرارة النهاد

أما فى فصل الصيف فيحسن تسفير الزبد ليلابوضعه دون تشكيله فى صفائح مغلقة علما عكما ثم تشكيله فى محل الوصول بعد تبريده . أما اذا كانت هناك ثلاجات خاصة فيمكن تسفيره بها كما هو الحال ببعض عربات السكة الحديد ، ويمكن تسفيره حيفنة مشكلا أو غير مشكل فى صناديق خشبية أو غيرها .

(دابعا) السمن

السمن هو الناتج الذي يحصل عليه من الزبد بعد تخليصه بما به تقريباً من ماء ومواد لبنية أخرى خلاف الدهن (انظر تركيب الزبد صفحة ١٠٠٧). ولما كانت هذه المواد والماء بما تساعد على فساد الزبد عند تخزينه ولا سيا بالبلاد الحارة فيلجأ لتخليص الزبد منها بتحويله إلى سمن بما يمكن معه حفظ دهن اللبن لمدة طويلة . ويتكون السمن من دهن اللبن الصافى تقربيا إذ لا تقل نسبة الدهن به عن ٩٨٪. ويتكون السمن من دهن اللبن الصافى تقربيا إذ لا تقل نسبة الدهن به عن ٩٨٪.

ولعمل السمن يوضع الزبد فى حلل نحاسية مطلية بالقصدير جيدا ويضاف اليه حوالى ٣٪ من وزن الزبد ملحا ، وببندا فى تسخينه وتسييحه على نار هادئه أولا ثم زيادتها تدريجا . وفى ابتداء التسخين يظهر ريم على سطحه مع تصاعد روائح دهنية معينة ، ويستمر فى التسخين لحيين الوصول إلى درجة معينة يتم فيها استواء السمن ، وتحتاج معرفة تلك الدرجة إلى شيء من الدقة فى ملاحظتها ، ويمكن تعيينها بالعلامات التالية :

- (١) اختفاء ما يظهر على سطح السمن أثناء التسخين من فقاقيع ، واختفاؤها يدلعلى خروج الماء الذي كان بالزبد .
- (٢) زوال الريم الذي على السطح ورسوبه مع المرته ، فانه يدل على رسوب المواد اللبنية خلاف الدهن مع المرته التي تشكون منها ومن الملح أيضا .

(٣) اكتساب المرته لو نا خاصا هو بين الاصفر والاحمر (قريبا من لون البسكويت المحروق قليلا).

فان زاد التسخين عن تلك المنقطة التي يظهر فيها لون المحرته بين الاصفر والاحر وباستمرار التسخين و يحترق ، السمن ويكتسب لونا داكتا ، وإن قل التسخين عن تلك النقطة يعتبر أن السمن لم تتم تسويته بما يجعله غير صالح لحزنه لاحتمال فساده وتزنخه حيننذ .

يرفع بعدها السمن عن النار ويترك قليلاحتى نهبط جميع المرته إلى القاع، ثم بعبأ وهو ساخن في صفائح نظيفة معقمة ومجففة بخرقة نظيفة جافة معقمة أصلا.

ويوضع أحيانا بعض من الملح الحشن (الرشيدى) فى قاع الصفيحة للساعدة فى عدم فساد السمن أثناء تخزينه إلا أن البعض لا يرغب فى وضع الملح نظر الآنه عند استعال الجزء القريب من قاع الصفيحة من السمن يكسب بعض أنواع الحلوى مثل والسكنافة وطعا مالحا لاختلاطه بالملح.

ولاستخلاص ما يتبقى من الدهن بالمرته يمكن وضعها وهى ساخنة فى كيس من القهاش و تعليقه فى مكان دافى، واستقبال ما يتصنى من الدهن فى وعاء نظيف. ويحسن عدم مزج ما ينتج منها بباقى السمن لاحتمال احتوائه على ذرات دقيقة من المرته تخرج مع الدهن من مسام القاش.

ومع أن اضافة الملح فى عملية التسييح يداعد على رفع درجة حرارة التسخين ما يساعد على تخليص الزبد مما به من ها. ومواد لبنية أخرى إلا أن زيادة كمية الملح المضافة مما يزيد فى مقدار المرته الناتجة (لاختلاط الملح بها) وبما يتسبب فى احتباس جزء من السفن بها مما لا يسهل معه استخلاصه منها .

وتبلغ تصافی السمن من الزبد ما بین ۷۰ ــ ۸۰ ٪ متوقفا ذلك علی نسبتی الماء والملح بالزبد علی الحصوص .

والسمن المستخلص من زبد بقرى يكون ذا لون مصفر ولا سيا إذا ما كان العلف الآخضر يدخل فى عليقة البقر . أما السمن الجاموسى فيكون ذا لون أبيض صيفا وأبيض مشوب يخضرة شتاء .

ويكتسب السمن المنتج ثناء فى المعتاد ، قواما و مرملا ، أو منبلورا لما لبرودة الجو و تغذية الماشية على العلف الاخضر حينثذ،ولاسيماالبرسيم ، من تأثير فى وترميله، وهى صفة برغبها الكثيرون به .

ومن صفات السمن الجيد أن يكون ذا طعم ولون مقبو اين مع خلوه من الترشخ أو التعفن أو الروامح الشاذة .

وبما قد يفيد فى علاج السمن المتغير فى طعمه ورائحبه خلطه بقليل من البادى. أو اللبن الزبادى ثم تسييحه ثم تخليصه مما يظهر به من مرته كالمعتاد. واما بخلطه بكميات بما سيسيح من زبد (حوالى ثلث كمية الزبد) قبيسل تسييحه مباشرة . هذا ويصعب كشف غش السمن بالاختبارات الحسية ، والكشف غشه تتيج طرق كيميائية مطولة تخرج عن موضوع هذا الكتاب .

(خامسا) الالبان المتحمرة

هناك بعض الآنواع للألبان المتخمرة ، حيث يصنع كل نوع منها بطريقةوان اختلفت فى بعض تفاصيل عملها إلا أنها تتشابه من حيث إضافة بادى. معين لمكل منها يحتوى على مزرعة خاصة من البكتريا حتى تكتسب ميزة أو قواما أو طعها خاصا . ومن أمثلة الآلبان المتخمرة لبن الأسبدو فيلس ، ولين الزبادى ، والمخيض الناتج من مخض قشدة مسواة بالبادى. أصلا (أو المخبض المضاف اليه البادى.) ، ولن الكفير (Kefir) .

وترجع أهمية الألبان المتخمرة إلى أنها تعمل على هيئة خررة ذات طعم منعش حمضى قلبلا مع أكثرها وكحولى مع بعضها ، مع احتوائها على جميع مركبات اللبن الغذائية ، كا أن ابعضها فائدة طبية محققة كا في جالة لبن الاسيدوفيلس حيث يضاف الى اللبن تحسيرة أو بادى من مزرعة تحتوى على البكتريا للعروفة باسم لا كتوباسيلس اسيدوفيلس actobacillus acidophilus (وهي عصوية الشكل) لما لهذا النوع من البكتريا من ميزة سكنى الامعاء في الانسان وافرازها لاحماض عاصة لها تأثير في القضاء أو الافلال من بكتريا التعفن بالامعاء التي تفرز سموما عاصة تسبب بعض الاضطرابات المعوية و تعمل على تعجيل الشيخوخة قبل الاوان.

ولماكانت معظم أنواع الألبان المتخمرة غير معروفة وقليلة الطلب لدى جمهرة المستهلكين بهذه البلاد، فستقتصر على ذكر عمل اللبن الزبادى نظرا لأنه أكثر أنواعها انتشارا وأكثرها طلبا ببلادنا.

اللبنالزبادي

لعمل اللبن الزبادي طريقتان ، البلدية متهما والافرتجية

الطريقة الافرنجية - يسخن اللبن حتى درجة ١٩٠ - ٢٠٠ ف (وهذه الحرارة كافية لقتل جميع البكتريا المرضية وكثيرمن أنواعها الآخرى) معالنقليب

یحسن أن تحفظ السلطانیات بعدها بثلاجة لحین استعاله وحتی توقف عملیــــة تبریده زیادة الحموضة به وفساد طعمه ، وأنسب درجة حرارة لحفظه بالثلاجة هی ما بین ۳۵° و ۶۰° ف.

ويمكن أن يستعمل كحوض للتخمير حوض التجبين العادى (كما سيذكر مع الجبن) بوضع ماء دانى، بحيب الحوض تقرب درجة حرارته من ١٠٥، ف أو تزيد قليلا شتاء مع تفطية الحوض بفطائه الحشبي بعد وضع سلاطين اللبن على رف أو لوح خشى بقاعه

الطريقة البقرية سي يغلى اللبن في حلة مع تقليبه مدة حوالى نصف ساعة وهو يغلى ، يعبأ بعدها في السلطانيات إلى نحو ثلثيها ، وعندما تصل درجة حرارته بالسلطانيات قريبا من درجة حرارة الجسم الانساني (حرارة دمهة العين) تضاف الخيرة إلى كل سلطانية بمعدل ملعقة شاى منها لمكل رطل لبن مع عدم تقاييها ، تكمل بعدها السلطانيات بطريقة خاصة ، وذلك بترك اللبن الساخن في درجة الغليان ليسقط على باقى اللبن بالسلطانية وهو على شيء من الارتفاع كى تتكون فقاقيع على السطح تؤول في النهاية ولكنها تترك آثارها على سطح اللبن الزبادي وهي من الاغراض التي يرمى اليها الصانع .

ويخمر اللبن برص السلطانيات المعبأة على الأرفف الداخلية لحوض خشبي مبطن بالزنكوله غطاء، مع وضع دفاية, هادئة النارفي قاع الحوض من الداخل عند منتصفه . وبعد ٣ --- ٣ ساعات يتم تخمر اللبن ، يمكن بعدها وضعه بثلاجة لحين استعاله. ولتحضير الخيرة يؤخذ بعض من اللبن الزبادي حديث الصنع ويحسن أن

يكون من زبادى اليوم السابق (بعد التخلص من طبقة الزبادى التى على السطح) ثم ينهم بدهكه وخفقه بملمقة مثلا مع تخفيفه يقليل من اللبن المغلى المبرد إذا لوم الامر ، نصبح بعدها جاهزة للاستعال .

ويتعرف أحيانا بالزبادى المصنوع بالطريقة البلدية على خليط من أحد أتواع بكتريا اللاكتوبا-يلاى وأحد أنواع بكتريا الستربتوكوكاى وأحد أنواع الخائر

موازئة بين الطريقتين البلدية والاقرنجية :

أهم ما يميز الطريقة البلدية فى صناعة اللبن الزبادى هو تكون طبقة خاصة من القشدة على السطح وهو ما يرغب فيه الكثيرون عند أكل الزبادى حيث يتذوق حينتذ طعا دسما للزبادى عند تناوله ولا سيا إذا ماكان سمك السلطانية الموضوع بها اللبن غير كبير. ومما يميز الطربقة البلدية أيضا اكتساب اللبن اطعم مطبوخ خاص من تأثير وقود و الدفاية ، خاصة

وأهم ما يميز الطريقة الأقرنجية تجانس توزيع الدهن باللبن ، مع تخمره بخميرة (بادى ،) تحتوى على أنواع بكتريا معينة محققة التواجديها . هذا وليسهناكما يمنع من استعال البادى ، في عمل الزبادي بالطريقة البلدية .

أهم عيوب الرّبادى:

ارتفاع الحموضة ... وتنتج عادة إما من استعمال كمية زائدة من الخيرة أو من تخمير الزيادى لمدة أطول من اللازم واما من تخميره على درجة حرارة زائدة عن اللازم .

تشريش الربادى ـ وذلك بخروج الشرش منه وظهوره على السطح أو بخروج كيرة من الشرش عند وكس الزبادى بمامقة أوخلافه وتشريش الزبادى من أكبر عيوبه ويرجع ذلك في الغالب من زيادة الخوضة به ، وقد ذكرت أسبامها .

رَّمَاوَقُ القُوامِ ــ وَتَنْجَ عَادَةُ إِمَا مِنَ اسْتَعِمَالَ كَمَيَةً قَلْيَلَةً مِنَ الحَمْدِةُ ، وإما مِن اسْتَعَالَ خَيْرَةً عَنْدَةً أَوْ مَلُوثَةً ، وإما مِن عَدَم تركيمَدَةً كَافَيَةَ حَتَى يَتَمْ تَخْمُرَهُ، وإما مِن تَخْمَرِهُ عَلَى دَرَجَةً حَرَارَةً مَنْخَفَضَةً عَنَ اللَّازَمُ .

(سادسا) الجين

تقسم أنواع الجبن فى المعتاد على أساس مايحتويه نوع الجبن من نسبة ما. ، وهناك ثلاث بحموعات أساسية تقسم إليها أنواع الجبن :

١ – مجموعة الجبن الجاف : مثل جبن تشدر ، ودار بي ، والجبن الرومي

وأنواع الجبن الجاف أكثر تعقيداً في صناعتها في المعتاد عن مجموعات الجبن الاخرى، وبحتاج معظمها إلى معاملته بالضغط، وهي تحتوى على نسبة أقل من الماء بالنسبة المجموعات الاخرى، ولذلك كانت أطول مدة في تسويتها.

٢ – مجموعة الجين نصف الجاف : وتقسم إلى :

- (1) الجبن غير المعزق _ مثل جبن بورسالو ، وجبن (٢٦)
 - (ب) الجین المعرق ــ مثل جبن و نسلدیل و جبن رکفور

ويتميز الجين المعرق بوجود عروق زرقاء بداخله ناتجه من نمو أنواع خاصة من العفن ، وهو العامل المهم في تسوية هذه الانواع واكسامِها الطعم الحاص لكل منها .

وأنواع الجين نصف الجاف أقل تعقيداً من أنواع الجبن الجاف في صناعتها ويحتاج بعض أنواعها إلى معاملته بالضغط وهي تحتوى على نسبة أكبر من الماء بالفسبة لأنواع الجبن الجاف، ولذلك كانت مدة تسويتها إجمالا أقصر من مدة تسوية الجبن الجاف.

٣ -- مجموعة الحبن الطرى : مثل جبن كولوميير ، وبون لافيك ، والجبن الدمياطي .

وهى أسهل أنواع الجين فى العمل عادة ولا تحتاج فى أغلب الآحوال إلى معاملتها بالصغط، وهى تحتوى على نسبة مرتفعة من الما.، ولذلك كانت أقصر مدة فى تسويتها عند موازنتها بأنواع الجين الجاف أو نصف الجاف

مباني معمل الجن

تراعى فى مبانى معمل الجبن الاشتراطات التى ذكرت عن معامل الآلبان عامة (صفحة ١٥)

غرفة الفسو برّ - يحسن أن يحتوى مصل الجبن على غرفة أو أكثر تحت مستوى الارص (بدروم) لغرض قسوية الجبن، على أن تبنى بحيث يكون حوالى ؟ ادتفاعها تحت مستوى الأرض.

وإذا لم بن المعمل على موقع مرتفع فقد يتسرب الماء إلى(البدروم) ويصعب حية ند منع تسرب الماء اليه إلا إذا أعدت أرضيته وجدرانه أعدادا خاصا .

وقد يزيد إنشا. غرف أو غرفة تحت مستوى الارض في التكاليف إلا أنها تكاد تكون ضرورية لنجاح صناءة بعض أنواع الجبن ولاسما في البلاد الحارة.

ولماكانت تسوية بعض أنواع الجين تحتاج إلى درجة حرارة ودرجة رطوبة معينتين لذلك يلجأ بعض المعامل الكبيرة إلى اعداد معامله بأجهزة خاصة انعديل درجني الحرارة والرطوبة بحجرة أروية الجبن الى درجتي الحرارة والرطوبة للطلوبنين. أما بالمعامل الصغيرة فيلجأ أحيانا إلى تعديل درجتي الحرارة والرطوبة بحجرة التسوية بالقاء الماء الساخن أو البارد على الارضية كلما احتاج الاءر أو بوضع قاش مبتل على الارضية مع المساعدة يفتح أو غلق الشبابيك، إلا أن هذه الطريقة الاخيرة لا تمطى النتيجة المطلوبة في كثير من الاحيان.

وقى بعض الجهات تلائم درجتا الحرارة والرطوبة الطبيعيتان تسوية أصناف معينة من الجبن مثل كهوف ركفور بفرنسا حيث يصنع الجبن الركفور، وبلاد البلقان حيث يصنع الجبن الرومى.

غرفز العمل ــ لما كانت صناعة الجبن تقوم فى حوالى أشهر الثناء والربيع بموجه خاص ، لذلك كان من المستحسن أن يعمل على ننظيم درجة حرارة حجرة العمل حق لاتحدث جا تغييرات فجائيه فى درجة الحرارة تضر بصناعة الجين ، فعنلا عن

أن درجة الحرارة المنتظمة بحجرة العمل هي من العرامل التي تساعد على اعطاء ناتج متشابه من الجبن على مر الأيام. ويعمل في المعناد على تدفئة غرفة العمل (اذا لزم الأمر) إما بوساطة أنابيب يتربها البخار المنولد من غلاية ، وإما بالقاء ما ساخر على أرضية الغرفة ، وأنسب درجة حرارة لغرفة العمل هي مابين على أرضية الغرفة ، وأنسب درجة حرارة لغرفة العمل هي مابين

نوع اللبن اللازم لصناعة الجبن

أول مايجب ملاحظته فى صناعة جبن جيد هو استعال لبن طازج منتج إنتاجا نظيفاً . وفى الواقع يصعب عمل معظم آنواع الجبن من لبن غير نظيف أو مرتفع الحموضة كثيرا أو به بعض أو أحد الشوائب نا

وتجود صناعة المجنن في حوالي أشهر الشناء والربيع خاصة ، في المدة من أو اخرت توفير لأو اخر ما يو وذلك لسببين أساسيين ، أو لهما أن اللهن لا يكون سريع الفساد في أشهر السنة الباردة وسهولة معاملته أثناء الصناعة ، و ثانيهما أن ابن الشناء والربيع أكثر صلاحية لصناعة المجنن نظراً لحصول المواشى على نسبة كبيرة من البرسيم والعلف الاخضر في علائقها ، وقد عرفت هذه النتيجة بالنجرية .

واللبن المنتج من ماشية مربضة له تأثير ضار فى صناعة الجبن، فضلا عما قد يسببه اللجين الثانج (ولا سيما يعض أنواع الجبن الطرى) من أمراض فى الانسان.

ولا تصلح البان مختلف الحيوانات لصناعة مختلف أنواع الجين تماما ، فيهنها تجود صناعة الجين الرومى والركفوردمن لين الغنم تجدها أقل جودة إذا ماصنعت من لين البقر مثلا، وبينها يمكن عمل جين تشدر بنجاح من لين البقر إذا ماتوفرت العوامل الملائمة لصناعته نجد أنه يصعب عمله بنجاح من لين الجاموس وحده مع توفر نفس العوامل الملائمة لصناعته .

وتختلف الألبان أيضا تبعاً لتربة الأرض التي ترعى بها ماشية اللبن فهناك مثلا:

- (1) تربة جيرية ــ شحتوى البان الماشية التي ترعى بهـا على فسبة كبيرة من أملاح الجير لها تأثيرها في صناعة الجن كما سيذكر فيما بعد .
- (٢) تربة طينيه حمضية تحتوى البان الماشية التي ترعى بها على نسبةمر تفعة من الحموضة ، لها تأثيرها على صناعة الجبن كما سيذكر فها بعد أيضا .

بعض شوائب اللبن

يمكن تقسيم شوائب اللبن إلى قسمين أساسيين :

- (۱) الشوائب الطبيعية ـ حيث يمتص اللبن الروائح سوا. من بعض أنواع العلائن التي تعطى للماشية أو من غيرها . وعندها يكتسب اللبن لاحد الروائح في هذه الحالة فإن الرائحة لاتزداد به إذا مااستبعد عن مصدر الرائحة
- (٢) الشوائب البكتريولوجيه ــ وهى نتيجة لتلوث اللبن بأنواع منالبكتريا أو الخيرة وعند اصابة اللبن بها فان الرائحة أو الشائبة تزداد به مع الوقت ولاسيما اذا ماوضع اللبن بمكان دافي.

ومن أنواع الشوائب البكتريولوجية تولدالروائح الشاذة باللبن (كرائحة السمك) وتولد الغازات ، وارتفاع الحموضة مع مصاحبتها بروائح شاذة في كثير من الاحيان وسيذكر تأثير أمثال هذه الشوائب في صناعة الجبن فها بعد .

ومن أنواع الشوائب أيضا لرصابة ماشية اللبن عرض يؤثر على اللبن سواء بتلوثه بالبكتريا التى سببت المرض للماشية أم بحصول تغيرات خاصة باللبن نتيجة لمرض الماشية عا يصعب أو يستحيل معه صناعة الجبن.

وأهم أسباب اصابة اللبن بالشوائب هو قلة العناية بالنظافة العامة في انتاج اللبن وفي تداوله أو معاملته بعد انتاجه ، أو انتاجه ،ن ماشية مريضة .

صانع الجبن

تتطلب صناعة الجبن ولا سيما الاصناف الجافة أو نصف الجافة مهارة فىالعمل وسرعة فى التفكير لمواجهة و تدبر الاحوال المختلفة التى قد يصادفها الصانع من.

اختلافات في نوع اللبن أو مما قد يطرأ من تغيرات خاصة أثناء الصناعة وبعدها لذلك يشترط في صائع الجين أن يكون على درجة من المران وملما عوضوعه .

بعض مستازمات صناعة الجبن

المرموم ترات

تحتاج صناعة الجبن الى ترمومتر اب لبن، كذا الى ترمومتر ات حائط تعلق بجدر ان بعض حجر المعمل حتى تمكن معرفة درجة حرارة الغرفة في أي وقت .

النجرومس

يحتاج كثير من أنواع الجبن الى درجات رطوبة خاصة لتسويتها . ويستعمل لتقدير درجة الرطوبة الجهاز المسمى بالهيجرومثر، وهو عبارة عن جهاز لتقدير الرطوبة النسبية بالجو .

> وتعرف الرطوبة بأنها والنسبة بين كنتلة البخار الموجود فعلا في الجو في المتر المكتب وبين كتلة مخار المناء الذي يشبع هذا الحجم . وتسمى هذهالنسبة إذا ضربت في . . . بالرطوبة النسبية ، ه فاذا كان المن المكتب من المواء يحتوى على ٥ جم من بخار. الما. وكان وزن البخار الذي يشبع هذا الحجم في درجة الحرارة الموجودعليها يساوي ٢٠ جم كانت نسبة الرطوبة بئي وكانت الرطوبة النسبية ٢٠٪) * أي يهـ ١٠٠٠.

وهناك بعض الاجهزةلتقدم الرطوية النسبية بالجو ستقتصرعلي ذكر أحدما ، نوهو الهيجرومتر دو الفقاعتين الجافة والمبتلة .

وهو يتركب من ترمومترين متشاجبن مثبتين على حامل خاص . ويلف مستودع أحدهما يقطعة من قماش الشاس يعمل على أن النقاعتين الجانة تكون مبتلة دائما بوصلها بفتيل في كاس به ما. (شكل ٣٥)

ر وأساس عمل هذا الجهاز أن تبخر الماء تتوقف سرعته على



د کل (د۳) الهبجرومتر ذو والميتلة لتقدير الرطوبة النسبية بالجو

يج عن كتاب (الطبيعة الزراعية) للاستاذ عبد الله زين العابدين .

مقدار البخار الموجود فى الجو فاذا كان الجو رطبا قل التبيخر وإذا كان جافا زاد النبخر ،

فالم يكن الجو مشبعاً بالبخار فان الماء سيتبخر من قطعة القاش الملفوفة حول مستودع أحد الترمومترين فتنخفض بذلك درجة حرارة الترمومتر المبتل عن الترمومة المجاف. ويتوقف مقدار الفرق بين قراءتى الجاف والمبتل على درجة عدم تشبع الجو بالرطوبة، فني يوم رطب يبطؤ مقدار التبخرويقل بذلك مقدار الفرق بين قراءتى الترمومترين، ومن جهة أخرى إذا كان الجو جافا يزداد مقدار التبخر ويزداد تبعاً لذلك مقدار الفرق بين القراءتين الذلك مقدار الوبة بالجو أى أن فرق قراءة المبتل من الحجاف يتناسب تناسبا كلما قل مقدار الرطوبة النسبية بالجو أى أن فرق قراءة المبتل من الحجاف يتناسب تناسبا عكسيا مع الرطوبة النسبية بالجو .

ومن الجدول على صفحة ١٢٦ و١٢٧ يمكن معرفة الرطو بةالنسببة مباشرة بمعرفة قراءة الترمومتر الجاف والترمومتر المبتل .

مثال _ ماهى درجة الرطوبة النسبية إذا كانت درجة حرارة الترمومتر الجاف هى ١٥°م والمبتل هى ١٤°م

بالنظر إلى الجدول نرى أن درجة الرطوبة النسبية هي ٨٩٪ أى عند تلاقى المخطان الوهميان الرأسي والأفقى الممتدان من درجتي حرارة الجاف والمبتل.

المنفحة

هى مادة تستخرج عادة من المعدة الرابعة للعجول الرضيعة ، وتحوى أنزيمات خاصة لها قدرة عل تجبين اللن أو تكوين الحثرة به

والمنفحة إما أن تكونعلى هيئةسائل أومسحوق (بودرة)أوأقراص ويستعمل عادة المسحوق (أو الاقراص) في البلاد الحارة مثل بلادنا

نجهيز المنفحة :

السائر * يؤخذ المقدار اللازم في كا س زجاجي مدرج (أو بواسطة ماصة

^{*} عن كتاب (الطبيعة الزراعية) الاستاذ عبد الله زين المابد بن •

درجة الحرارة بالنرمومتر الجاف (مم)													الحرارة .مومترالميتل	
	77	73	۲.	3 %	١٨	١٧	17	١٥	١٤	۱۳	١٢	1)	١.	الحر اود بالترمومترا
								٣	١.	17	44	٣.	44	٥°م
						۲	٦	14	14	۲٥	44	13	٥٠	٦
				1	٥	1.	١٥	71	44	40	٤٣	٥٢	77	٧
			٤	۹ !	۱۳	۱۸	* 2	٣٠	47	٤٥	٥٤	٦٣	٧٤	٨
	٣	Y	11	17	۲٠	77	44	44	٤٧	00	٦٥	۷٥	۸۷	٩
	1.	18	18	۲۳	48	45	٤١	٤٩.	٥٧	77	٧٦		1	1.
	17	۲٠	40	۳.	۲٦ ٔ	٤٣		٥٨	٦٧	VV	۸۹	1 - •		111
	44	44	44	٣٨	2 8	1	٥٩	٦٨	١٧٨	۸٩	1	 		17
	44	72	{ · ·	٤٦	٥٣	71	79	۷۸	4.	1				17
	٣٦	٤١	٤٧	0 8	77	٧.	V4		l					18
	٤٣	٤٩	00	74	۷۱	۸۰	MA	١٠.						10
	٥٠	07	7.5	٧٢	۸۱	4.	١.,							17
	о Д	70	٧٢	۸۱	4.	1				1				17
	77	٧٤	۸۱	41	1							į		14
	٧٤	۸۲		1										19
	۸۱	11	1											۲۰ ا
		••								1				71
	1				1					-				77
					1	i				İ				74
						 				1	1			70
								1	ĺ					77
				1			1							77
		1	1				ļ					}		TA
								ļ				-		44
														٣٠
		1	<u> </u>	1	}		<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>

درجة الحرارة بالترمومتر الجاف (°م).														الحرارة بالترمومتر المستل
	۳٥	48	24	44	71	۲۰	49	۲۸	۲۷	77	40	78	78	المرو
	-													ه°م
			ļ											٦ ٧
														٨
					ļ									٩
١												٣	٦	1.
									,	۲	٥	٨	17	١١
				•			•	۲	0	٨	11	10	11	17
					0	۲	١٥	٧	11	18	17	۲٠	40	18
			•	۲	0	٧	٩	14	10	19	44	77	٣١	18
	1	٣	٤	٦	٩	11	15	17	۲٠	7 2	44	٣٣	۲۸	10
i	٥	٦	٨	11	15	17	19	44	77	۳.	45	44	£ £	١٦
	٨	1.	17	18	17	41	45	40	41	77	٠	£ 7	٥٢	17
	17	18	17	19	77	40	44	44	۲۷		٤٧	t	٥٩	1.4
}	10	111	71	7 8	* V		48	49	£ 4		0 £	7.	77	19 7-
		77	l	7.7			_	01	07	77	7,		i	71
	7£	1	7.	۳۸	47	٤١ ٤٧	٤٦ ٥٢	٥٧	l		٧٦	۸۳	41	77
	**	1	49	24	1	٥٣		77	74	٧٦	٨٤		١٠.	74
	٣٧	1	٤٤	٤٩				٧٠	VV	Λ£	48	١		78
	٤٢	1	0.	٥٤	1	70		٧٧	٨٤	94	١			40
	٤٦		00	٦.	٦٥	٧١	٧٨	۸٥	44	١				44
	٥١	70	71	77	٧٢	٧٨	۸٥	9.7	١					77
	٥٧	77	77	٧٢	٧٩	۸٥	44	١						۲۸
	77	۱ ۸	٧٣	۷٩	۲۸	94	1						Annual Property of the Party of	74
	٨٢	, V£	74	٨٦	18	1							-	۲.

ثم يوضع فى كائس أوكوب أو أى وعاء نظيف) ثم يخفف بالماء النظيف البارد الى حوالى أربعة أمثاله قبل اضافته الى اللهن مباشرة .

المسعوق — يعمل محلول من المنفحة المسحوق قبل اضافته الى اللبن مباشرة، ويلزم أن يعمل المحلول أولا بأول. ويعمل المحلول باذابة المقدار المطلوب في المقدار الملائم من الماء النظيف البادد، وعند ذو مان المسحوق بالماء يضاف إلى المحلول كمية ملائمة من ملح الطعام (وذلك مع معظم المنافح المسحوق). وتتوقف الكميات المستعملة بحسب التعلمات التي تكون بعلب المنفحة المسحوق.

الافراضي ـ طريقة استعمالها تشابه طريقة استعمال المسحوق ويجب ملاحظة التعليمات التي تعطى مع كل أنبوبة .

وفى المنافع العيارية . أسم من المنفحة السيائلة = 1 جم من المنفحة المسحوق = 1 جم من المنفحة الأقراص عادة

العثابة بالمنفحة

تفقد المنفحة عموما قوتها جزئيا أو كليا في الاحوال التالية :

- (١) تعريضها للضوء الشديد، فأنكانت سائلة لزم وضعها فى زجاجات ملونة خاصة أو لرعية فخارية خاصة ، وإنكانت مسحوقا أو أقراصا ففى أوعيتها الحاصة بها مع غلق هذه بأحكام.
 - (٢) خزنها بأمكنة دافئة أو حارة ، ويلزم وضعها في أبرد مكان بالمعمل
- (٣) تلوثها بأصناف من المبكتريا والفطريات نتيجة للاهمال في حفظها كعدم تغطية الرجاجات أو العلب بعد الاستعال ، أو كعدم العناية أثناء أخذ المنفحة المراد استعالها
 - (٤) خلطها بالهواء كرج المنفحة السائلة قبل الاستعال .
 لذلك تلزم العناية التامة عند حفظ المنفحة أو عند استعالها .

الملح

يلزم استعال صنف جيد من الملح خال من الشوائب الكيميائية التي قد تسبب

مرارة أو طعا غير مقبول في الجبن الناتج ، كما يلزم أن يكون نظيفا ما أمكن حتى لا يظهر بالجبن الناتيج (ولا سيا عند إضافة الملح إلى اللبن كما في بعص أنواع الجبن الطرى كالجبن الدمياطي) بقع سمراء أو رمادية اللون . ويحسن حفظ الملح في صندوق خشبي (سحارة) مرتفع عن الارض له غطاء يحكم غلقه وذلك لحفظه بعيداً عن كل رطوبة وغيار .

وعند استعال الملح مع بعض أنواع الجبن الطرى (كما فى الزبدأيضا) يحسنأن يكون ناعما سهل الذويان . أما عند استعاله مع أنواع الجبن الاخرى فيحس أن يكون على درجة من الحشونة .

المأود

تلون بعض أنواع الجبن، ويستعمل الاناتوكا سبق ذكره على صفحة ه٩.

اختيارات الحموط: :

اختيار الصووا الكاوير _ كا جاء على صفحة ٢٠.

الهتبار المنفحة _ يحتاج هذا الاختبار لـكاش سعة ٣ أوقيات سائلة ، وماصة مدرجة سعة ٥ سم٣ ، وفنجان شاى .

ويستعمل هذا الاختبار لتقدير الحوضة باللبن قبل اضافة المنفحة اليه لتجبينه ويجرى كالتالى:

يوضع فى فتجان شاى ووج سم بالضبط من المنفحة العيارية ومعها قطعتان أو ثلاث من القش (أو انصاف عيدان الكبريت)، ثم يدفأ الفنجان بوضعه فى وعاءبه قليل من الماء الساخن ثم تسخن به أوقيات (إرطل) من اللبن لدرجة ٤٨٠ ف وتضاف إلى المنفحة بالفنجان مع تحديد وقت اضافته بالضبط (يستعمل لذلك أحيانا Stop Watch) و يقلب سريعا بالفنجان بوساطة ترمو مترمدة و انانية بالضبط (مع ملاحظة درجة الحرارة عجرد رفعه فاذا ارتفعت أو انخفضت درجة الحرارة عجرد رفعه فاذا ارتفعت أو انخفضت درجة الحرارة عجرد منعه فرق ثانيتين فى الاختبار بما يلزم عمل حسابه). وعندما يتجين عن ٤٨٠ فى يعنى فرق ثانيتين فى الاختبار بما يلزم عمل حسابه). وعندما يتجين

أو يتخثر اللبن تقف قطع القش عن الحركه، وبمجرد وقوفها يحدد وقت وقوفها بالضبط، ثم يحسب الفرق بالثوانى بين وقت اضافة اللبن الى المنفحة وبين وقت وقوف قطع القش.

ومع أنواع الجبن التي تأخذ وقناً قصيراً في تسويتها يمكن اضافة المنفحة لمجموع اللبن لغرض تجبينه إذا كان الفرق بين وقت اضافة اللبن وبين وقوف القش من ٢٧ ــ ٢٤ ثانية ، ومع معظم أنواع الجبن الجافة من ١٩ ــ ٢٦ ثانية وأساس هذا الاختبار هو أنه كلما ارتفعت نسبة الحموضة باللبن كلما أسرع في تخثره بتأثير المنفحة .

الإنبار الحدير الساهم. يستعمل هذا الاختبار في الخطوات الاخيرة من مناعة بعض أنواع الجبن الجاف لتقدير الحموضة تقريباً.


وتستعمل لهذا الاختبار قطعة من الحديد الصلب أطوالها في المعتباد حوالي إ ا بوصة في العرض، إ بوصة في السمك، ١٠ بوصات في الطول خلاف اليد الخشبية التي تمسك منها.

ولاجراء الاحتبار تسخن قطعة الحديد (على موقد غاز مثلا) إلى درجة الاحرار ثم تترك لتبرد الى أن يختفى اللون الاحر التاتيج من الحرارة. ثم يعصر قليل من الحثرة فى اليد للتخلص من الشرش الزائد ثم تلصق الحثرة على الحديد الساخن ثم تسحب بخفة وبطء مع حركة اهتزازية ضعيفة يمينا ويساراً تصدر من اليد ، فعند تكون الحوضة الملائمة بالحثرة تظهر بين الحثرة والحديد خيوط دقيقة منها ، وبقدر طول هذه الخيوط يمكن تقدير الحوضة بالحثرة أو بمعنى آخر درجة نضجها، ومع أن لطول الخيوط أهميته إلا أن نوعها كذلك عا يلزم اعتباره ، فيجب أن تكون دقيقة وليست بالغليظة أو بالحشنة في مظهرها .

وفيا بلى بيارَ لما يقابل كل طريقة أن اختبارات الحموضة الآنفة الذكر :

اختبار الحديد الساخن	المنفحة	اختبار ا	دا الكاوية	اختبار الصو		
خبوط طولها إبوصة تقريبا	 -	**	7. ,19 - ,1V			
_	ثانية	41	%	,۲۰		
_	. *	7-71	%	,۲1		
_	•	۲.	%	,۲۲		
خيوط طولها لإبوصة تفريبا	נ	١٨	%	, ¥		
		-	%	,۲0		
3 3 4 3 3		_	%	, 60		
a + 1 / 1			%	ه٦,		
> 11,0 > >			%	,۸۰		
			%	,40		
			بين اللبن :	أوعبة نج		

موميه النجيبين _ شكل(٣٦)ببين حوض تجبين ذا جدارين يوضع بينهما الماء عن طريق فتحة خاصة بمؤخرته ، وتعد بعض هذه الاحواض أيضا بفتحة خاصة



شـکل (۳۱)

حوض تحجبين وهو أذو جدارين بيتهما يوضع للاءالساخن أو البارد لضبط درجة حرارة اللبن بالحوش

من الخلف لدخول البخار منها عن طريق ماسورة أو خِرطوم معدنيخاص، وفي مقدمته صنبور كبير ينصب لي بداخل الحوض لغرض تصفية الشرش، وهناك كذلك صنبوران صغيران آخران أعلاهما يستعمل للفائض منالماء

وأسفلهما لتصفية الماء اللذى بين الجدارين . وترفع الاحواض الصغيرة على نضد ، أما الكبيرة منها فترفع على عجلات خاصة ومعدة بذراع خاص لأمالتها عندما يراد تصفية الشرش منها عن طريق الصنبور الكبير .

برميل النجبين - مع كثير من أنواع الجينالطرى يمكن أن تستعمل براميل خشبية لتجبين اللبن. وتحتاج هذه البراميل لعناية خاصة فى نظافتها. ويمكن تنظيفها بنفس الكيفية الني تنظف بها مماخض الزبد الخشبية. وعند عدم استعالها يوضع بها الماء منعا من تشقق الخشب.

الموازيمه

يحسن وجود نوعين من الموازين بمعمل الجين أحدهما ميزان بكفتين والآخر: ميزان وطبلية ي

مقلب اللبن

يستعمل في نقليب اللبن وهو بحوض النجبين (شكل ٣٧ أ)

مفارف الخثرة

تستعمل و الكبشة و أحيانا لنقل خثرة الجبنالطرى إلى القوالب أو الشاشة ويستعمل مجراف خاص عادة مع الجبن الدمياطي كما سيوضح في موضوع الجبن الدمياطي . وشكل (٣٧) ح يوضح مجرافا لنقل خثرة الجبن الجاف أو نصف الجاف .



(ا) مقلب اللين



شــکل (۳۷) (ب) جردل الحثرة



(ح) مجراف الحنرة

فوالب الجين

تصنع قوالب الجبن الطرى من الصفيح الفرنساوى فى المعتاد. أما قوالب الجبن الجاف فتصنع إما من الحشب الثقيل أو من المعدن وتستعمل القوالب المعدنية غالباً. ويتوقف حجم وشكل القالب على نوع الجبن المراد عمله ما سيذكر مع ثمل نوع على حدة ويرى أحد أنواع قوالب الجبن الجاف فى شكل (٤١). ويتبع قالب الجبن الجاف فى المعتاد ما يسمى بالتوابع، فيتبع كل قالب قرصان من المعدن وقرصان من الحشب السميك، وأحد القرصين

المعدنيين مثقب ويوضع فى قاع القالب لتصفية الشرش من الحثرة عن طريق الثقوب، أما القرص المعدنى الآخر فغير مثقب ويوضع فوق الحثرة بعد تعبئتها بالقالب، واحد القرصين الحشيين يوضع فوق القرص المعدنى العلوى عند تعريض الحثرة التى بالقالب للضغط بوساطة الضاغط، أما القرص الحشبي الآخر فيستعمل احتياطيا عند ما لاتملا الحثرة القالب تماما.

الماء السائمين

يجب أن يعد معمل الجبن إجمالا بما يلزم من الماء الساخن. وأحسن الوسائل لذلك هو تجهز المعمل بغلاية لنوليد البخار وذلك لعمليات تسخين اللبن وغسيل الآذوات الخ.

(FA) JS:

(ب) سكينأمر بكي عرصى (وكيفية ادخاله الى الحدة مجوض التجبين) السطاكين الا مريكية علم وتستمل في المعتاد لتقطيع خثرة الجبن الجاف أو نصف الجاف ، وهي عبارة عن سكينة بن احداهما أسلحتها طولية و الاخرى أسلحتها عرضية كما في شكل (٣٨) . سكين أمر يكي طولي عرضية كما في شكل (٣٨) . سكين أمر يكي طولي

شسکل (۳۹) مائدة تبرید و ترشیح الحثرة

 من الأرض ارتفاع مناسب. ويصفح داخل المائدة بالحديد المقصدر، ويترك في أحد أركانها ثقب لخروج الشرش. ويعد قاعها بأرفف خشبية خاصة متحركة وتنقل إليها الخثرة لتصفيتها وتبريدها نوعا بعد تبطينها بالقهاش

مردل الحثرة


يستعمل عادة لنقل خثرة الجبّن الجاف أو نصف الجاف من حوضالنجبين إلى مائدة تبريد وترشيح الحثرة (شكل ٣٧ ب)

طاحونذفرى الخشرة


الغرض منها فرى خثرة الجبن الجاف أو نصف الجاف و تقطيعها إلى قطع صغيرة . وأهم أجزائها المخروط العلوى الذى توضع به الخثرة والاسطوانتان اللتان يبرز منهما تروس خاصة تعمل على تقطيع الخثرة عند إدارة الآلة باليد (شكل . ٤)

مناغط الجبن

ويستعمل لضغط خثرة الجبن الجاف أو نصف طاحو المجاف القوالب لدمج أجزائها بعضها ببعض كذا لطرد الزائد من الرطوبة منها (انظر شكل ١٤) ومراح وينظم الضغط على الجبن بأثقال توضع في الخر السلسلة عند (ق) عن طريق بحوعة خاصة عرطزون من الروافع ترى في أعلى الشكل فيزداد الضغط (بريك) على الجبن بالقالب تحت المكبس كلما زيدت هذه الاثقال . وتتبعطريقة حسابية لتعيين مقدار الاثقال قالب اللازم وضعها في نهاية السلسلة عند (ق)حتى نصل الى الثقل الذي نرغب أن نضغط به الجبن به كالتالى، على مقددار الثقل المطلوب ضغط الجبن به كالتالى، على علم عند عدم وضع أثقال في (ق) يكون



شکل (٤٠) طاحو نة لفرى أو تقطيع الحثرة



شكل (11) مساغط الجين

الضغط على الجبن (بعد ادارةالبريمة على الجبن) هو مقدار ثقل العمودالحلزوني (البريمة) وهويبلغ ١٦٠ رطلا في معظم الضواغط .

تقاس المسافة بالبوصة من ا إلى حكم من ب إلى حكم من د إلى ه كا من د إلى و بالترتيب د إلى و بالترتيب

ويكون مقدار الضغط على الجبن بالرطل

ب مقدار ثقل « البرعة ،

فاذا كانت مثلا المسافة احـــ ٣٠ بوصة ، ب حــ ٢٠ بوصة

، د و == ۲۹ بوصة ، د ه = ۲ بوصة

والثقل الموضوع عندق هو ه أرطال

وثقل, الريمة, هو ١٦٠ رطلا

$$170 + \left(10 \times \frac{17 \times 70}{7 \times 7}\right) = 170 + \left(10 \times \frac{17 \times 70}{7 \times 7}\right)$$
فإن الضغط على الجبن

= ۱۳۶۰ رطلا

= ۱۲ مندر دوبت تقریبا

(الهندردويت == ۱۱۲ رطلا انجليزيا، ويزيد الرطل الانجليزی قليلاعر. الرطل المصری والنسبة بينهما هی ۱۰۰: ۹۹)

مائدة نزع الجبن ممه القوالب

وهى عبارة عن ما تدة واطئة تصنع من الخشب الثقيل المتين و تستعمل لنزع الجبن الجاف أو نصف الجاف من القوالب بعد ضغطه .

العناية بادوات صناعة الجبن

السناية بأدوات صناعة الجبن واطالةلمدة استعالها ومنعا من تلوث اللبن بكتر يولوجيا عدم نظافتها أو العناية بها يلزم تنظيفها جيدا بعد استعالها .

وعند غسيل أدوات صناعة الجبن تغسل أولا بالماء الدافي (لا الساخن) ثم تعقم بماء على درجة الغليان أو بالبخار ، ولا يستعمل الماء الساخن أولا في الغسيل غظراً لاحتمال تجمد البومين اللبن أو الشرش والنصاقه على جدرانها بما قد يكون مدعاة لنمو أنواع من البكتريا قد تعرض اللبن للاصابة ببعض الشواتب .

والادوات التى تثقب أو تشوه يجب أصلاحها توا وإلا فانها تصبح غير صالحة للاستمال وتسبب المناعب باللبن أو الجبن المصنوع منه لاحتمال اصابته بالشوائب البكتريولوجية . أما الادوات التى تشوه تشويها شديدا فيحسن التخلص منها وعدم استمالها .

وعند عدم استعال أدوات الجبن مدة طويلة، كما يحدث أحيانا في فترة الصيف. يحسن دهان الأدوات المطلبة بالفصدير بطبقة رقيقة من الفازلين لوقف صدتها. وعند اعادة استعالها يتخلص من الفازلين بمسحه بخرقة ثم غسله بمحلول من الصودا الكاوية. أما ضواغظ الجبن فيلزم دهانها و بالبوية ، كما بلزم تزييت الاجزاء المتحركة بها.

كا يلزم دهان جدارى جيب حوض التجبين الداخليين الذى يوضع به الماء و بالسلقون . و بالقيام بعملية الدهان هذه يرفع الجزء الداخلي من حوض التجبين بعد حل الاجزاء التي يلزم حلها ثم دهانها . والغرض من الدهان . بالسلقون ، هو المحافظة على المعدن واطالة مدة استعال حوض التجبين.

أما الأجزاء النحاسية من الأدوات كما في صنابير حوَّض التجبين فيحسن تنظيفها بالجلاء الحاص بالنحاس بعد كل عملية لصناعة الجنن.

الجبن الطرى

هناك عدد كبير من أنواع الجبن الطرى . و لعل فرنسا هي البلاد التي تصنع أكرعدد منها . والجبن الطرى يحتوى بوجه عام على نسبة مرتفعة من الرطوبة، وهذه الرطوبة مع ما باللبن من دهنه هو ما يعمل على اعطاء الفوام الطرى للجبن، ومن هناكانت التسمية وللحصول على القوام الطرى للجبن من اللازم ألا تزداد كثيرا تصفية الشرش من الخثرة وإلا أصبح الجن جافا.

واللبن الذي يحتوى على نسبة مرتفعة من الدهن يحتفظ فى خثرته بنسبة أعلى من الرطوبة (بسبب خاصية حبيبات الدهن من الاحتفاظ وحجز نسبة من الرطوبة حوطا) وهذا من العوامل فى أن اللبن الذي يحتوى على نسبة مرتفعة من الدهن ينتج جينا أكثر طراوة وتصافيا لارتفاع نسبة الرطوبة به.

بعصه أسباب نجاح صناعة الجبن الطرى

- (۱) اعداد حجرة العمل بحيث تتراوح درجة الحرارة بها بين ٦٥ ـ ٧٠ف فازدياد درجة الحرارة كثيرا بما يساعد على تسهيل تصفية الشرش من الحثرة ، وانخفاض درجة الحرارة أثناء تخثر اللبن بما يساعد على ارتفاع قشدة اللبن على السطح ، وهذا يسبب ضياع نسبة كبيرة من الدهن عند تقطيع الحثرة أو عند نقلها إلى القوالب أو الشاشة واكساب الجن قواما جافا .
 - (٢) استعال اللبن النظيف الطازج في الصناعة .
 - (٣) استعال نوع جيد من الملح الناعم
 - (٤) استعال نوع جيد من المنفحة ذات قوة معينة (عيارية) .
 - (٥) تبيئة العوامل الملائمة لقسوية الجبن كما سيأتى ذكره مع كل نوع.
 - (٦) مراعاة النظافة في جميع خطوات العمل .

بعصه العوامل التى تؤثر على الخثرة

(۱) نوع اللبن — اللبن المنتجمن ماشية ترعى على أراضى جيرية يتجبن سريعا عند اضافة المنفحة وينتج خثرة متهاسكة جافة يتصفى شرشها سريعا . وللتغلب على هذه الحالة ينفح اللبن على درجة حرارة منخفضة نوعاً معاستمال نسبة أقل من المنفحة

- (٧) حموضة اللبن ... ازدياد نسبة الحموضة باللبن مما يساعد عمل المنفحة وينتج خبرة جامدة ولذلك يحسن دائما استعال لبن طازج تقل نسبة الحموضة به .
- (٣) درجة حرارة تخثر اللبن ... معدرجات حرارة التنفيح المرتفعة عوما تتكون خثرة جامدة ومع الدرجات المنخفضة تطول مدة تخثر أو تجبن اللبن وتتكون خثرة طرية أو ليئة .
- (ع) المنفحة ــ كمية وقوة المنفحة المستعملة يؤثر تأثيرا بينا في طبيعة الحثرة الناتجة . فاضافة مقدار كبير منها يخثر اللبن سريعا مع تكون خثرة جامدة ، واضافة مقدار صغير منها بخثر اللبن بطيئا مع تكون خثرة ضعيفة طرية .
- (٥) الملح يضاف الملح في اللبن عند صناعة بعض أنواع الجبن الطرى (كما في المجبن الدمياطي) واذابة الملح في اللبن يؤثر في طبيعة الجثرة فيجعلها ضعيفة مع اطالة المدة التي يتخثر بعدها اللبن ، لذا تزاد نسبة المنفحة عند تمليح اللبن معزيادتها كلما زادت نسبة الملح.
- (٦) نسبة الدهن باللبن بقل تأثير المنفحة على اللبن بازدياد نسبة الدهن به ، لذا تضاف نسبة أكر من المنفحة عند ازدياد نسبة الدهن باللبن .
- (٧) تقطع الحثرة في بعض أنواع الجبن الطرى (كما فيجبن بون لافك)، فكلما صغر حجم التقطيع كلما سهل تصفينها عن شرشها عا قد يعطى جبناجا فاوالعكس بالعكس (٨) العناية من عدمها في معاملة ومداولة الحثرة فكلما ازدادت العناية كلما قل الفاقد من دهن الحثرة في الشرش.

امشافة المنفحة الى اللبعه

عند أضافة المنفحة الى اللبن لتخثيره تلزم مراعاة النقط التالية:

- (١) يقلب اللبن جيدا وبهوادة (١) لمدة حوالى ربع دقيقة قبل اضافة المنفحة وباشرة
- (٢) تضاف المنفحة من الكاّس الى اللبن على أكبر مساحة بمكنة من سطح حوض التجبين أو البرميل الحشيي.

⁽١) أذا لم يقلب الثابن بهوادة فقد تظهر قطع من الدهن على سطحه يسبب ظهورها تقس نسبة الدهن بالجبن التاتج .

(٣) تغسل بقايا المنفحة التي بالكأس بقليل من اللبن الذي بحوض أو برميل التجبين ثم تضاف الى بحموع اللبن.

التفليب العمريق _ بعد اضافة المنفحة الى اللبن يقلب , بالكبشة ، أو خلافها لمدة حوالى دقيقتين تقليبا عميقا أى التقليب مع تغطيس الكبشة أو المقلب تحت سطح اللبن ، وذلك لمزج المنفحة باللبن جيدا .

التهديب السطحير سه بعد الانتهاء مباشرة من تقليب اللبن تقليبا عيقاً (يقلب تقايبًا سطحيًا وذلك باستعال يد خشبية (مثل التي تستعمل مع الزبد)على ألا يغطس حدها الجانبي في اللين لاكثر من حوالي سفنيه ترمن سطحه ، أو باستعال قاع الكبشة في التقايب السطحي . ويستمر في تقليب اللبن تقليبا سطحيا لمجرد تخثر أو تماسك اللبن. وتعرف هذه الدرجة عادة بعمل ففاعات في اللبن سواء برفع قليل من اللبن في الكبشة والقائمه من ارتَّفَاعَ حوالي لم متر على باقي اللبن عند ما تتكون بعض الفقاعات أم بتحريك الاصبع السبابة في اللبن لعمل الفقاعة . فاذا بقيت الفقاعة ولم تختف يوقف التقليب السطحي في الحال ، أما اذا اختفت الفقاعة فيمكن الاستمرار في التقليب السطحي مع الاستمرار في عمل الفقاعات بين الحين والحين حتى اذا ثبتت الفقاعة يوقف التقليب السطحي كما تقدم. وليلاحظ أنه إذا زاد التقايب السطحى عن اللازم فغالبا ماتفقد الحثرة القوام المطلوب وتصبح متفتتة أو مخرزة . والغرض من التقليب السطحي هو منع حبيبات الدهن التي باللبن من الصعود على سطحه وحتى تكون موزعة توزيعا متجانسافىاللبن وبالتالى في الحثرة عندتماسكها درم: أما الله والخشرة الممو مُمَّة - تتماسك أو تتجين الخشرة الىالدرجة الملائمة ، سواء لتقطيعها كما في حالة الجبن الجافأو نصف الجاف أم المقلما الى القوالب (أو الشاشة) كما في حالة الجبن الطرى ، بعد فترة من الوقت تختلف باختلاف نوع الجبن مع اختلافهاكذلك حتى مع النوع الواحد للجبن. ولذلك لايعتمد علىالوقتوحده في معرفة درجة تمام التخثر أو التجبن، وانما يعتمد أساسيا على أحد أو جميع

٢ ـ توضع راحة الكف على الخثرة بجوار جدران الجوض أو البرميل ثم

الطرق التالية :

يحاول فصل حافة الخثرة عن جدار الحوض أو البرميل، فاذاكان الانفصال واضحا تماما وبدون ترك أثر على جدران الوعاء، يمكن أن يقال أن الخثرة قد تماسكت الى الدرجة الملائمة لتقطيعها أو نقلها الى القوالب (أو الشاشه)

٧ ـ غرس الاصبع السبابة بميل فى الخثرة وعلى أن بكون بطن الاصبع مواجها الى أعلى ثم يوفع الاصبع على مهل وبحيث بكسر الخثرة ، فإن كان المكسار الخثرة واضحا وكان الاصبع خاليا من بقايا الخثرة ، أمكن أن يقال أن الخثرة قد بلغت تمام التجبن توطئة لتقطيعها أو نقلها الى القوالب (أو الشاشة)

٣ ـ وضع راحة اليد على الخثرة مع ضغط الاصابع قليلا ثم رفع اليد فان بقيت علامات الاصابع واضحة وظلت لمدة على حالها كانت الخثرة فى درجة جيدة من التجبن تسمح بتقطيعها أو نقلها الى القوالب (أو الشاشة)

جبن کو لو مییر Coulommier

هو جبن فرنسى الأصل وافر الربح إذا وجدت له السوق لتصريفه وله شكل قرص يبلغ قطره ٥,٥ بوصة رسمك ٥,٥ بوطة وهو إما أن يؤكل طازجا بعدحوالى ٣٠ م أيام من صناعته ويزن حينئذ حوالى رطل، وإما بعد تسويته بعدحوالى أسبوعين أو ثلاثة من صناعته ويزن حينئذ حوالى كالرطل قد يقل أو يريدوزنه عن ذلك بحسب نسبة الدهن باللبن و بعض العوامل الاخرى).



شکل (٤٢) فالب جبن کولومیبر (یبلنع فطره؟ ۵۳، وارتفاعه بحزایه ه بوسه)

مُلْخِصُ طَرِيقَةِ الصَّمَاعَةِ — (لانتاج ٢٠ قرصًا من الجبن)

کیة الابن (بقری) ۱۰۰ رطل (۱)

مقدار اليادىء ٢٠ نقطة

كية المنفحة (العيارية) ١٥ سم٣ (مم تخفف لحوالى أربعة أمثالها بالماء)

حرارة التنفيح مه سه ۸۵ س

مدة التقليب ٣ دفائق، وبعد ذلك تقليبتين أو ثلاثة في كل عشرة دفائق

⁽١) يؤخذ متدار أنل من اللبن الجاموسي لارتفاع نسبة الدهن به ٠

مدة التجبن من ساعتين إلى ثلاثة الله الحكرة للتوالب و بين قلبها أول مرة ١٠ - ١٠ ساعات التقايب بعد ذلك مرتين في اليوم التعليج مرتين في اليوم التعليج مرتين باستمان حوالي أ أوقية ملح في كل تعليجه مع كل قوص بصبح صالحا للأكل بعد س _ ١ أيام أو بعد ٢١ يوما عند انحام تسويته

لمريقة الصناعة بالتفصيل

يحسن عند صناعة هذا البحبن أن يبستر اللبن بوضعه في جردل أو قسط أو حلة وتسخينه الى درجة . ه ، ٥ ف نم تبريده باحاطة الوعاء بالما، البارد الى درجة حرارة التنقيح وهي ٨٥ ـــ ٨٨ ف (١) ينقل بعدها الى وعاء التجبين (حوض أو برميل النجبين)، ويضاف البادى، إلى اللبن بنسبة . ٢ نقطة منه بالماصة لكل م . ١ وطل من اللبن (إذا لم يبستر اللبن فلا داعى لاضافة البادى،)، ويقلب البادى، في اللبن بهوادة مدة دقيقتين .

تضاف المنفحة بنسبة من سم لكل . . به رطل من اللبن (تخفف المنفحة الى حوالى أربعة أشالها بالماء الباردقبل إضافتها مياشرة) . أما إذا لم يبستر اللبن فتضاف المنفحة بنسبة . اسم لكل . . . رطل من اللبن مع تخفيفها بالماء أيضا

يقلب اللبن جيدا وبهوادة ، بالسلبشة ، أو خلافها تقليبا عيقا مدة دقيقتين ثم يقلب تقليبا سطحيا إلى مجرد تختر اللبن .

تترك الحثرة من راعتين إلى ثلاثة الى تمام تماسكها أوتجبنها ، ثم تنقل الحثرة إلى القوالب بالكيفية التالية :

تقشط طبقة الحثرة السطحية التي تحتوى على نسبة أعلى من الدهن، لصعود الدهن إلى السطح، بوساطة صحوف الشاى وتترك عليها حيثا على أن يكون عدد الصحون مساويا لعدد القوالب.

ينقل بعد ذلك حوالى فصف الخثرة , بالكبشة ، الى الفوالب المعدة من قبل

 ⁽۱) عند استمال كيات كبيرة من اللبن يمكن أن تيستر وثيرد بأحد أجهزة البسترة كاذكر
 مع ﴿ اللبن ٤

(وتعد القوالب بوضع كل قالبين على لوح خشبي عليه حصيرة) وتوزع على القوالب بالتساوى حتى تمتلىء إلى منتصفاتها تقريبا ، على أن تؤخذ الحثرة لف , الكبشة ، وبميل على درجة من السرعة وبحيث لاتفعم و الكبشة ، بالحثرة . والغرض من هذه الحركة هو عدم تفتيت الحثرة لأن تفتيتها يسبب ضياع الدهن فى الشرش مما قد يكون سبيا فى جفاف الجن الناتج و نقص تصافيه . وعندما تصل تعبئة القوالب لأقل قليلا من منتصفاتها تصاف الى القوالب باحتراس الحثرة المحتفظ بها القوالب لاحتراس على سطح الحثرة بالقالب في صحون الشاى ، على أن تزلق من الصحن باحتراس على سطح الحثرة بالقالب و بحيث بخص كل قالب ما بصحن واحد منها ، و تتابع عملية نقل الحثرة إلى أن يمتلى . و القالب بجزئيه السفلي والعلوى .

ترك القوالب المعبأة الآن من ٨ – ١٢ ساعة تبيط في نهايتها إلى أقل قليلامن السطح العلوى المعبرة القلوى من القالب ثم يقلب قرص الجبن وهو بالجزء السفلى من القالب بوضع حصيرة ولوح خشب فوق كل زوج منهما ثم إدارة اللوحين وبينهما القالبان بالبدين بسرعة . ثم يرفع اللوح العلوى مع الحصيرة ، مع الاعتناء برفع الحصيرة حتى لا ينخدش سطح الخثرة .

تنرك القوالب هكذا حتى اليوم التالى ، تقلب بعدها مرة أخرى بنفس الطريقة ثم تنزع القوالب عن اقراص الجبن .

يملح بعدهاكل قرص من الجبن بدعك سطحه العلوى بحوالى إ أوقية من الملح ويترك مدة ١٢ ساعة تقريبا يملح بعدها السطح الثانى للفرص بنفس الطريقة . وبعد حوالى ١٣ ساعة أخرى بكون القرص جاهزاً اللغة بورق الزبد لف معنى به و يعه .

أما إذا كان المطلوب تسوية الجين فينقل بعد وضعه على أرفف خشية (تشبه اليغدادلى) الى حجرة تتراوح درجة حرارتها بين ٦٠ – ٦٥° ف ورطوبتها بين ٩٠ – ٩٥ ٪. وعندما يظهر على سطح الجين طبقة قطيفية من العفن الابيض يقلب بعدها الجين يوميا مدة أسبوعين أو ثلاثة الى أن تتحول طبقة العفن البيضاء الى اللون الاخضر، واللون الاخضر عبارة عن و بذور، العفن التي تظهر في نهاية الاسبوعين أو الثلاثة تقريبا

و تتم تسوية الجنن بعاملين أساسيين :

(١) بكتريا حامض اللبنيك التي تحول سكر اللهن إلى حامض لبنيك عا يكسب الجنن شيئًا خفيفًا من الحموضة المستحبة لدى مستهلكي هذا الجنن .

(٣) العفن (ويعرف باسم بنسيليوم جلوكم) الذي يشمو على السطح مخترقا بجذوره داخل الجن حيث يفرز أنزيمات خاصة تعمل على اكساب الجين طعما ورائحة مستحبتين .

جبن بو ن لافك Pont l'Eveque

جن فرنسي الأصل، وهو أصلب قواما من الجن الكولوميير إذ يفقد كثيرا من رطوبته عند موازنته بالجن الكولومبير. وقرصه إما مستطيل الشكل أو مربعه . ويبلغ طول القالب المستطيل ٢٠ وصة وعرضه ٢٣ بوصة . وهو اما يؤكل طازجا بعد نحو أسبوع من (17) (5 صناعته واما بعد تسويته (كما هو الحال بفرنسا) بعد ٣ ــ ، قال جَبْنُبُونَ لافك أساييع .

ملخص طريفة الصماء: - (لانتاج ١٣ قرصا مستطيلا من الجبن)

كمة اللبن (بقرى) ۱۰۰ رطل حرارة التنفيح ۹۰ — ۹۰°ف مقدار البادىء ١٠ نقط مقدار الملتح ەر ۱ رطل مقدار الملون (أناتو) 12 سم٣ مقدار المنفحة ه ۱ سی۳ مدة التجبن ٠٠ ـ ١٠ دنية المدة من وقت تقل الخثرة للقباش لحين قلقلتها

١٥ ـ ٢٠ دقيقة ١٠ دقائق (ثلاثة مرات)

الغترأت بينكل فلقلة والاخرى

طرية الصناعة بالنفصيل - تحسن بسترة اللهن لدرجة ١٠٥٥ ف ثم تبريده إلى ٥٥ ف وهي درجة حرارة التنفيح ، يضاف بعدها الى اللهن نحو ١٠ نقط من البادى، وتقلب، ثم يترك نحوا من ٥ دقائق، ثم يصناف ٥,١ رطلا من الملح ويقلب ثم ١٤ مم من الافاتو ويقلب، تضاف بعدها المنفحة بمقدار ١٥ مم منها (بحيث تخفف كالمعناد) ويقلب اللهن كا في صناعة الحبن الكولو مبير تقليبا عيقا ثم سطحيا . تترك الحثرة نحو ساعة الى تمام النجين ثم تقطع بسكين عادية (بامرار السكين راسيا في الحثرة وهي بالوعاء) بحيث يظهر شكل سطح الحثرة كر بعات يبلغ طون مناع كل منها نحوا من بوصة ثم تقطع الحثرة في اتجاء احد أفطار هذه المربعات . تنقل بعد ذلك الحثرة بالمغرفة باحتراس الى قاش البعين الحثين المفتح نوعا والمطروح على برواز خشبي مستطيل الشكل من تحته رف خشي على هيئة البغدادلي لتسهيل تصفية الشرش (تتسع مقالهات قطعة القاش والبرواز الحشي لنحو ١٥ رطلا من اللهن المتخر) . يغطي سطح الحثرة بعد ذلك بأطراف قطعة القاش للاحتفاظ بدفتها ، وتترك هكذا نحوا من ٢٠ دقيقة يعمل بعدها على تسهيل تصفية الشرش من الحثورة بالحذرة بوقع عناية بعيدا عن كل من الحقية بقلقام وذلك بحذب ورفع أطراف قطعة القاش برقة وعناية بعيدا عن كل من الحقية القرة بقلقلتها وذلك بحذب ورفع أطراف قطعة القاش برقة وعناية بعيدا عن كل من الحدة بقلقائم وذلك بحذب ورفع أطراف قطعة القاش برقة وعناية بعيدا عن كل من الحدة بقلقائم وذلك بعذب ورفع أطراف قطعة القاش برقة وعناية بعيدا عن كل

نقل بعدها الخُرة الى القوالب (المعدة من قبل والموضوعة على حصر فوق الواح خشبية معقمة بتغطيسها فى ماه يغلى) بتقطيعها بالآصابع (فى حجم بيضة الحمامة تقريبا) وضغطكل قطعة منها بالآصابع فى القالب . وعند امتلاء القالب بالحشرة يقلب بعدها مباشرة على حصيرة ساخنة (بتغطيسها فى ماه يغلى) وموضوعة على لوح خشبى . و نكرر عملية تقليب الفالب هذه من ٤ – ٥ مرات فى فترات تبلغ كل منها نحوا من ، ١ دقائق وذلك لتكوين قشرة على سطحى الحشرة قبل أن تبلغ كل منها نحوا من ، ١ دقائق وذلك لتكوين قشرة على سطحى الحشرة قبل أن تبعد قرص العجن عن تفقد دفئها . ثم يقلب القالب يوميا من ٢ – ٣ أيام الى أن يبتعد قرص العجن عن

صلح من أضلاع البرواز بالترتيب، ثم تركها لتعود الىوضعها الطبيعي، تغطى بعدها

الخثرة بأطراف قطعة القياش، وتكرر هذه العملية كل نحو ١٠ دقائق ثلاثة عرات

تصبح بعدها الخثرة جامدة نوعاً وجاهزة لنقلها بالقوالب.

جدران القالب، ينزع بعدها القرص من القالب و يكحت سطح الجبن الجانبي (الملاصق الجدران القالب أصلاً) بالسكين لتسويته بما قد يكون به من فجوات صغيرة ، ثم يلف هذا السطح الجانبي بالقاش و لصقه به بمساعدة معجون من الدقيق والماء

يحفظ بعدها الجبن في غرفة مهواة جافة من ٣ _ ع أيام يمكن أن يباع بعدها أو ينقل الى غرفة التسوية في درجة حرارة ٣٠ _ ٧٠ في ورصه على جوانبه فوق حصر موضوعة على أرفف خشبية أو على أرفف على هيئة الحشب البغدادلى، ويقلب يوميا لمدة ٣ _ ع أساميع لتسويته ، يصبح سطح الجبن في نهايتها طرى الملس يوضع بعده اكل قرص في صندوق من الكرتون أو يلف بورق القصدير توطئة لبيعه .

الجبن الدمياطي

لعل الجبن الدمياطي هو أكثر أنواع الجبن انتشارا بين معظم الطبقات بالقطر المصرى ، سواء المصنوع منه من اللبن الكامل الدهن أم من اللبن المنزوع منه جزء من دهنه أو معظمه .

ولعل سبب تسمية ألجبن بالدمياطى راجع إلى كون هذه الصناعة بدأت بمدينة دمياط لما هو معروف عن الدمياطيين منالنشاط وشهرتهم بالصبرمعوفرة الآلبان بجهاتهم المحيطة بهم القريبة اليهم.

وقد انتشرت صناعته من تلك المدينة الىكشير من الجهات ، ولذلك فانصناعة الجن الدمياطي لاتقتصر الآن على دمياط وحدها .

يشد على العربة وتثقل للمدهو الى ٢٠٠ - ٢٠ 1 d. is 1866 طر رقة ألشاءة تطاف المنفحة بحيث يتجن اللبن في حوالي ٢ - ؛ ساعات ينقل على الحائرة المدة حوالي ١١١ -١٦ ساءة يملح اللبي بيسبه ١-٠٠ ٪ من الملح شم يعني من شواف الملح الطريق التارة تعدل حرادته الى ١٠٠٠ - ١١٥، ف تنقل المئرة الى ألصائمة أو القوال وهي حرارة التنقيع القالب عن قرص الجبن لفرض تعبئته تناب انقوال في مدة حوالي ١٣ ساعة. حوالي ٣ مران أو أكثر ، ينبع بمدها طريقة القال

المعة بحيث توضع حوالى فصف الاثنيل اللازمة عند ابتداء الكبس والنصف الاكرض في حوالي منتصف المدة اللازمة السكبس تنزع الشاشة ويقطع ألجبن لغرض تمبئته عين يوض جوالى ندن الانتال اللازمة عند ابتداء الـكبس والنصف الاّخر في حوالي منتصف المدة اللازمة للكبس

يفك البرو از (الاطار) و رفع الشاشة (فياعدا الجزء الذي تحت الجبن) ويقطم الجبن لغرض تميلته

طريقة الصناعة بالتفصيل

باستعمال البراميل - تجهز البراميل بجواد ترابيزات العمل ، وتكون عادة من بجموعات (أو بطاريات)كل متها مكون من ثلاثة براميل (سعة البرميل عادة حوالى ١١ صفيحة ، والصفيحة تحوى حوالى ٢٤ رطل لبن)

يصنى حوالى ثلث اللبن المراد صنعه الى جبن بمل. أحد البراميل عن طريق قطعة من القاش لنصفيته، ويضاف اليه كب الملح اللازمة نجموع اللبن بالثلاثة البراميل، ويقلب الملح بواسطة محرك خشى طويل، مصنوع عادة من خشب الزان المنتين ليتحمل هذه العملية.

وعتد ذوبان الملح باللبن ينقل اللين إلى أحد البرميلين الآخرين بتصفيته اليه خلال قطعة من فساش التصغية . ثم يغسل البرميل الذي أذيب فيه الملح بما قد يكون عالقاً به من أوساخ الملح (١) ، ثم يقسم اللبن المملح الى البراميل الثلاثة بالتساوى .

وفى نفس الوقت يسخن ثلث آخر من اللبن فى صفائح بوضمه فى سخان بحوى ماء ساخنا ويسخن اللبن إلى درجة حرارة حوالى. ١٦٠ ° ف ثم يوزع على البراميل الثلاثة بالتساوى .

أما الثلث الاخير من اللين فيصنى إلى البراميل بالتساوى أيضا إما باردا أو بعد تدفئته إلى ما يترامى لتعديل درجه حرارة اللبنالنهائية إلى درجة حرارة حوالى ما مراء ف وهى درجة حرارة التنفيح.

باستعمال موصم النجبين - يملح لبن المساء عند وصوله إلى المعمل بالاقساط أو الصفائح بنسبة مر الملح تساوى على وجه التقريب كمية الملح

⁽۱) يحوى الملح أحيانا بعض آثار للرسل، والذى ان لم بعثن بتصفية اللبن وغسل برميل التمليح بعد تصفية اللبن فقد يظهر الجبن النائج وبه بعض آثار الرمل، وهذا من أكبر العبوب في هذه الصناعة.

تى تعناف إلى بحموع اللبن عند وصول بقيته فى الصباح، ثم يصنى خلال قساش تصفية إلى أحواض التجبين (أنظر شكل ٣٦)-

وعند ورود لبن الصباح يسخن (بعد تصفيته) إلى درجة حرارة حوالى الماء والصباح من ثم يملح باضافة الجزء الباقى من الملح اللازم لمجموعي لبن المساء والصباح ثم يصنى لبن الصباح المسخن (والمملح الآن) إلى لبن المساء (المملح أيضا)، ثم بقلب بحموع اللبن فان كانت درجة الحرارة النهائية حوالى ١٠٥٥ف - ١١٥٠ف نفح على تلك الدرجة، وإلا فتعدل درجة حرارة اللبن إلى درجة حرارة التنفيح عن طريق جيب الحوض فيضاف إليه الماء الساخن إن كانت درجة الحرارة أقل من درجة حرارة التنفيح أو يضاف إليه الماء البارد إن كانت درجة الحرارة مرتفعة عن درجة حرارة التنفيح .

كحية الحلح الى تستعمل

يضاف عادة فى الجين الدمياطى كمية من الملح تتراوح بين ٦ ــ ٢٠ بز وتتوقف كمية الملح التي تضاف على :

- ١ خصل السنة ــ فني الشتاء يمكن أن يضاف إلى اللبن حوالي ؟ إلى إلى الكميه
 التي تضاف صيفا .
- نسبة الدهن فى اللبن _ فمند نزع الدهن من اللبن تزاد كمية الملح عما إذا
 كان اللبن يحوى جزءا من دهنه أو كله ، و تتوقف مقدار الزيادة على مقدار ما نزع من الدهن .

فاذا كانت نسبة الملح فى ابن لم ينزع منه دهنه مقدارها ١٢ ٪ صيفا ، فان نسبة الملح التى توضع على لبن نزع منه دهنه يكون مقدارها حوالى ١٦ ٪ صيفا .

- ٣ المدة المراد حفظ الجبن فيها فكلما طالت كلما زيدت نسبة الملح.
- ٤ -- درجة نفاوة الملح المستعمل فتزادكية الملح كلما قلت نقاوته ، وتزاد كمية الملح أيضا إذا زادت نسبة الرطوبة به .

- ه درجة نظافة اللين _ فيمكن أن تقال كمية الملح كلما وثق من مصدر اللبن
 ونظافته أو كان اللين مبسترا .
- الجمه التى يصشع بها الجبن ففى بعض الجمات يمكن الاقلال من نسبة الملح المضافه إلى اللين دون أن يؤثر ذلك تأثيراً سيئاً على الناتج ، وهذا ناتج على الأغلب من تلوث الجو من عدمه بأصناف من البكتريا أو الخيرة .
- الملح السوق _ يرغب الجهور عادة عن الجبن الذي ترنفع فيه نسبة الملح ارتفاعا كبير أ. وعلى أى حال لا يمكن إقلال فسبة الملح إلا إلى حد عدود ، اللهم إلا إذا كان استهلاك الجبن سريعاً وإلا فسد .
- معا إذا كان الجين داخل الثلاجه أو خارجها ففي حالة تسويته بالثلاجه قد
 يمكن ألا تزيد كمية الملح عن ٦ ٪ شتا. و ٨ ٪ صيفا .

ورمة مرارة التنفيح ـ درجة حرارة تنفيح اللبن في صناعة الجبن الدمياطي تتراوح ما بين ١٠٥°ف ـ ١٠٥°ف. وعلى وجه العموم ينفح اللبن على درجات الحرارة الواطئة في فصل الصيف، وعلى درجات الحرارة العالية في فصل الشتاء، وذلك لاحتيال انخفاض درجة حرارة اللبن في الجو البارد.

ويلزم ملاحظة عدم تنفيح اللبن فى درجات حرارة أقل بكثير من المذكور وإلاحدثت العيوب التالمية :

١ ـ يأخذ اللبن وقتا طويلا قبل أن يتجبن للدرجة المطلوبة

٧ ـ قد يصبح الجين الناتج قليل التماسك.

وكذلك يلزم ملاحظة عدم تنفيح اللبن في درجات حرارة أعلى بكثير من المذكور ، وإلا حدثت يعض العيوب التي منها :

1 _ اطالة مدة تجين اللبن .

٧ ـ احتمال تجلد الحبن الناهج.

مقرار المنفوز التي قديممل - يمكن أن يقال أن مقدار المنفحة التي تستعمل،

هو ذلك المقدار الذى لو أضيف على كمية معينة من اللبن فى درجة حرارة التنفيح (و تحت الظروف الملائمة ، لتكونت الخثرة و في الدرجة المطلوبة من التماسك فى مدة تتراوح بين حوالى ٢ ـ ، ساعات .

ومقدار مايضاف من المنفحة فى المتوسطف الاحوال العادية هو ٢٥ - ٣٠ سم ً اكل . . ، رطل من اللبن المملح .

اضافة المنفية - تضاف المنفحة كما جاء في صفحة ١٣٨ مع الاستمرار في تقليب اللين تقليبا عيقا فقط حوالي ١٠ دقائق.

اتراك الأو ساخ الطافية على سطح اللهم بعد عملية التنفيح ـ يترك اللبن بعد تقليبه لمدة حوالى ٥ ـ ، دقائق ، قد يصعد فى أثنائها بعض الأوساخ ، فتكشط بقطعة من القياش الملائم يكون طولها أكثر بقليل من عرض حوض التجبين أو قطر البرميل ، وعرضها حوالى ٠٠ شم ، ويمسك أحد طرفيها أحد العال ، ويمسك الطرف الآخر عامل آخر ويكون ذلك بعرض الحوض ، ثم يفطس طرفها باللبن و بتحريكها في اتجاه طول الحوض يكشط سطح اللبن ، وعند الوصول الى الطرف الآخر من الحوض ترفع من اللبن بحركة تسمح بأخذ ما على سطح اللبن من أوساخ على قطعة من القاش و تبعد عن الحوض ثم تغسل مما بها . ويمكن تكرار العمليه إذا لزم الأمر (١)

فترة نحبين اللبن

يتجبن اللبن أو تتكون الحرة الملائمه فى مدة حوالى ٣ .. ع ساعات كا تقدم . وفى هذه الأثناء يلزم ملاحظه عدم هبوط درجه حرارة اللبن بأكثر من بضع درجات يسيرة ، ويكون ذلك بتغطيه البرمبل أو الحوض جيدا بغطاء خشى نظيف محكم ، وفى حالة استعال حوض التجبين المزدوج الجدران يحاط عاء درجة حرارته تساوى تقريبا أو أعلى بدرجة أو اثنتين فهر نهيت من درجه حرارة اللبن . وكذلك يلزم ملاحظه عدم تعريض اللبن لتيارات الهواء الباردة ، والاحدثت العيوب التاليه:

⁽١) تلجأ ممامل دوياط عادة الى نزع الاوساخ الطافية بأن ينزعها عامل العجبن بيده بمد عسيلها حيداً .

١ ـ انخفاض بدرجه حرارة النن يساعد على ارتفاع دهن اللبن الى سطحه ، و فى ذلك ضياع لكثير من الدهن فى أثنا. نقل الحثرة الى الشاشه أو الى القوالب .

٢ ـ احتمال تشريش الحثرة وجفاف الجبن الناتج


وعندما يتم تجين اللبن للدرجة الملائمة (أنظر صفحه١٣٩) تنقل الخثرة إلى الشاشة أو القوالب.

طريقة الشاشة


الطرية: الأولى

تحضر على الترابيزات براويز خشبية (مصنوعة عادة من خشب لتزان أوسويد) ومن شكل (٤٤) يتبين مقاسات البرواز الواحد .

ثم تجهز على البرواز قطعة من القاش النل (يعسر عنها بالشاشة) تختلف فنحات مسامها مابين ٢٫٥ – ٢٫٥ مليمترا ، وطول أحد ضاميها عند تقطيعها (أى قبل نقعها أو غسلها بالماء) حوالى ٢٠٥ سم . وذلك بأن تعقد قطعة القاسمن منتصفات أضلاعها الأربعة ، بحيث إذا وضعت قطعة القاش التل على البرواز الخشبي كانت هذه العقد الاربعة فوق أركان البرواز الأربعة ، وذلك لنثيتها باركان البرواز الخشبي لسهولة نقل الخشرة اليها وهي بالبرواز الخشبي . وتكون بذلك أطراف قطعة القاش التل ملقاة خارجا حوالى منتصفات أضلاع البرواز (انظر شكل ٤٤)



نفل الحترة الى الشاشة - تنفل بعد ذلك الخثرة إلى الشاشة ، ويكون ذلك عادة



شكل (ه ٤) مجراف من الصفيح انقل الخُرة

بواسطة بحراف مصنوع من الصفيح الفر فساوى أو الصفيح الاعتيادى، أو بو اسطة (كبشة) كبيرة، ويكون نقل الحثرة بقشط اللبن المنجبن بواسطة المجراف ومن سطح الخثرة وبحيث لايفهم المجراف بالحثرة وتكرر العملية إلى أن تنقل الحثرة جيمها . وفي حالة استعمال الكبشة

تؤخذا لخترة بلف الكبشة ويميل على درجة من السرعة وبحيث لا تفعم الكبشة أيضا بالخثرة . و إلا حدثت العيوب التالمة في هذه العملية ، و إلا حدثت العيوب التالمة :

١ حـ تفتت الخثرة تفتتا شديداً بما قد يعطى جبناً غير متماسك .

٢ ــ فقدان الكثير من دهن اللبن المتجبين ومنياعه فى الشرش وجفاف
 ١٠٠٠ الناتج .


وعند نقل الخثرة يحب الاحتراس من تبارات الهواء الباردة ، وهي التي قد تنج عن نظام فتح الشبابيك ، كما يجب الاحتراس من تبريد الخثرة تبريداً فجائيا .

ربط الشاشة ومعاملتها للتصفية - بعد امتلاء الشاشة بالمخترة إلى مايقرب من ارتفاع البرواز الخشبي، تضم أطراف الشاشة ، ويربط كل طرفين متقابلين مع عدم النقريط على الخثرة ، وعندئذ يمكن رفع البرواز الخشبي من الشاشة . ويمكن حينتذ استعال البرواز مرة ثانية لتعبئة أخرى وهكذا .


وعند الانتهاء من تعبئة الخثرة كلها نترك الصرر على ذلك النحو من ساعتين إلى إلى ثلاث ، وفي آخر هذه المدة تفك أطراف الصرة ويشد عليها ، بأن تمسك ثلاثة أطراف منها باليد اليسرى ثم يربط على هذه الأطراف الثلاثة بواسطة الطرف

الرابع باليد اليمنى ، ومع شى. من القوة على الحثرة . وتترك هكذا مدة حوالى ساعة ثم يشد عليها (أو تقصر) مرة أخرى .

ثم تؤخذ الصرة على لوح خشبى مربع الشكل (من خشب لتزانة أو سويد) أطواله كما في شكل (١٠٦).




ثم يوضع على الصرة لوح علوى ذو ثقب فى منتصفه (شكل ٦٤ ب)، ويبلغ طول قطر الثقب حوالى ٦ سم، وتمرر ربطة الصرة خلال هذا الثقب، كما فى شكل(٤٧).




وتر تب الصر ر عادة بحيث يوضع فوقها لوح خشبى طويل (أو تربيعة خشبة خاصة) – كما فى شكل ٩٤ و ٠٠ و ٥١ هـ إيوضع فوقه الاثقال و ٠٠ و ٥١ هـ إيوضع فوقه الاثقال المناسبة وبحبث يخص كل صرتين ٥٠ شكار ١٩٥٨ أقا مصنوع من المادات

رطلا تقريبا .


شکل(٤٨)ــ ثقل مصنوع منα الموزا یکو ∢ ویرفع بواسطة بدحدیدیةــ زنة ، ه رطلاتقر ببا



شكل (٤٩)



شكل(٥٠)ــ ترايىزة عليهاصرد الخثرة منقلة



شكل(١٥) – حامل خشبي (مصنوع عادة من خشب الزان أوالغليرى) ذو أدوار توضع عليه العمر د بألواحها السفلية والعلوية وعليها ﴿ تُربِيعة ﴾خشبية خاصة عليها الاتفال

وتترك الصرر على هذا النحو لمدة حوالى. ١ — ١٨ ساعة وفى نهايتها يضاعف الثقل لمدة حوالى ١٠ — ١٨ ساعة أخرى لنرشيح الشرش منها . وتتوقف سرعة الترشيح على :

- الثقل الموضوع . فتزداد سرعة النرشيح بازدياد اثقل ، ويجب الاحتراس من زيادة الثقل زيادة كپيرة ، وإلا فقدت الخرة جزءا من دسمها مع الشرش الذى برشح منها .
- ٢ ــ نسبة الدهن باللبن المصدوع منه الجبن ، فتقل سرعة الترشيح بازدياد نسبه
 الدهن باللبن .
 - ٣ ــ طريقة ربط الصرة ومقدار الشد عليها .
- ٤ -- درجة حرارة الحجرة التي يصنع بها الجبن، فيسرع النرشيح بارتفاع درجة الحرارة .
- العناية من عدمها في نقل الخثرة إلى الشاشة ، فتزداد سرعة النرشيح إذا لم
 يعتن في نقل الخثرة و تفقد الخثرة شيئاً من دهنها .


الشرش الغانج - الشرش الناتج من عملية التصفية يوجه إلى أحد أطراف الترابيزة ثم يستقبل فى جردل أو صفيحة أو وعاء نظيف ، ويحفظ فى حالة نظيفة إلى حين تعبئة الجبن بالصفائح .

فلك العمر روتقطيع الحيوم — ترفع الآثقال والألواح العلوية وتؤخذ الصرة على اللوح السفلي إلى مائدة التقطيع أو على مائدة نظيفة ، وتفك العقدة ويكشف قاش النل عن السطح العلوى للجبن ، ويوضع عليها لوح خشبي من الذي يوضع أسفل الصرة ، ثم يقلب عليه الجبن بادارة اللوحين معا وتنزع الشاشة . و بواسطة مسطرة (ذات عرض ١٠٧٩مم وطول حوالي ٢٠ سم) يقطع الجبن بواسطة سكين يحرى محاذيا لمسطرة التقطيع ، و يحسن أن يكون ابتداء التقطيع من أحد أطراف القرض . و بعد الانتهاء من النقطيع في أحد الطولين ، تقطع في الاتجاه الآخر بنفس الطريقة وبحيث يكون الناتج عيارة عن قطع مربعة الشكل ما عدا الآجزاء التي الطراف القرص فيعا ، ويكون الجبن حيثذ جاهزاً للغه بالورق ولتعبئته بالصفائح.

الطريغة الثانية (١)

وذلك باستعال يراويز كبيرة (مصنوعة من خشب سويد عادة)، وليس لهذه البراويز في العادة أطوال معينة، بل يترك تقدير أطوالها لكي تساوى في العرض عرض ترابيزة العمل. وفي الطول كيفها شاء مدير المعمل في حدود المعقول، كما يراعي في أطوال هذه البراويز أن تعمل بحيث إذا ماقطع الجبن الناتج إلى قطع مربعة (١٧٥٧ سم طول الضلع) كان هناك عدد صحيح منها بدون باق. وذلك لكي ترص في الصفيحة باعتبار تسعة قطع منها لكل طبقة.

والبرواز مركب على قاعدة خشبية ومثقبة عادة بمثقاب على أبعاد متناسبة ، و يثبت على القاعدة بواسطة حواجز خشبية ، والبرواز مصنوع بحيث يلبس جانباه



شكل (٥٢)

⁽۱) لا تمطى هذه الطريقة تتيجة مرّضية تماما إذا كان اللبن المستعمل هو لبن جاموسى خالص و واكن نتيجتها لا يأس بها عند ما يكون اللبن الجاموسي مخلوطا باللبن البقرى و أو عند استمال اللبن البقرى الخالص .

العرضيان في مجار خاصة محفورة في جانبيه الطولبين وهذين بدورهما مثبتاب بواسطة شكل خشبي (يمكن رفعه) لمنع فرطحة جوانب البرواز (شكل ٥٠) . وفيا يلى أطوال لبرواز يسع نحو برميل من الخثرة (سعة البرميل ١١ صفيحة لبن أو حوالي ٤٦٢ رطلا من اللبن) ، والمقاسات من الداخل :

عرض == ٨٠ سم ، طول == ١٢٠ سم ، ارتفاع == ٢٠ سم ويبطن البرواز بواسطة القهاش التل ثم يعبأ بالخثرة كالمعتاد ، وبعد ملثه تماما تغطى الخثرة بأطراف قطعة القهاش التل ثم تترك هكذا مدة حوالى ٦ ــ ١٠ ساعات ، تقطع الخثرة بعدها بواسطة كبشة أو بجراف ، وفى نفس الوقت تقلب بكل احتراس بحيث تجلب أجزاء الخثرة الملاصقة لجدران البرواز لمحل الأجزاء التي بوسطه و تنقل هذه بدورها الى أطراف البرواز ، وذلك لتسهيل تصفية الشرش المختزن عادة في وسط الخثرة .

و تغطى الحفرة مرة أخرى بواسطة القباش التل ثم يوضع علمها غطاء البرواز الخشب (وهو مصنوع من الحشب) وهو الذي يركب داخل البرواز باحكام ، ثم يضغط على الحثرة بوضع الاثقال الملائمة على الغطاء الحشي .

وفياً يلى جدول يبين مقدار الكبس اللازم ، علماً بأنه يحسن دائما وضع حوالى تصف الأثقال اللازمة عند ابتداء الكبس ، ثم وضع النصف الآخر في حوالى منتصف الوقت اللازم لمدة الكبس جميعها التى قد تتراوح بين ٢٤ – ٣٦ ساعة ، و تقل عادة هذه المدة الى حوالى النصف عند ارتفاع درجة الحرارة صيفا:


كل ١٠٠ رطل من اللبن التقريب	اللبن							
ميف.	شـــتاء							
٧٠	1	، ، ، بر حلیب صافی						
٦٠	4.	> % Vo						
٤٠	0.	· /. o·						
٣٠	٤٠	> % Yo						
٣.	٤٠	لبن فرز						
	1	1						

وبعد انتها الكبس (ويعرف انتها الكبس بدرجة جفاف الجبن وهي التي يمكن أن يقدرها أى عامل تمرن على الغملية) ترفع الاثقال ثم يفك البرواز الحشبي عن الجبن باحتراس ، ثم ترفع قطهة القاش التل من على مطح الجبن باحتراس أيضا ، ثم يقطع الجبن بواسطة السكين (١) والمسطرة الى قطع مربعة متساوية ، ويكون الجبن حينئذ جاهزا للفه بالورق وتعبثته بالصفائح ــ ويلاحظ في هذه الطريفة أن جميع الناتج على هبئة مربعات بما يمكن رصه بانتظام في الصفيحة .

طريقة القالب

القوالب المستعملة عبارة عن قوالب معدنية (يحسن أن تصنع من الصفيح الفرنساوى) مستديرة قطر الواحدحوالي ٦ سم وارتفاعه حوالي ١١ سم، وجوانبه مثقبة وليس له قاعدة أو غطاء (شكل ٥٣)

تغرف الخثرة الى القوالب وتبقى بها نحو ٣٦ ساعة، تقلب فى أثنائها القوالب حوالى ٣ مرات أو أكثر ، وتهبط الخثرة إلى حوالى النصف تنزع بعدها القوالب عن قطع الجسبن وتعبأ بالصفائح بعد لفها بورق الزبد ، وتوضع بالصفيحة بالصفيحة فرصا لكل طبقة .



شكل (۴٥)

موازنة بين الطرق المذكورة

لمربغ: الشاش

الاُولى - تحتاج إلى أدوات قليلة وحيز صغير لعملها ووقت عمل الجين

⁽١) الملاحظ ألا تكون السكين حادة أو مدينة حتى لاتقطع القاش، وفي الواقع يستعمل بعض أصحاب المعامل التي تستعمل هذه الطريقة نوعا خاصا من الاسياخ يدلا من السكين .

قصير . وبذلك تتوفر مساحة غرفة العمل ، ويمكن استعالها كميات أخرى من اللين .

الثانية — تشابه الطريقة الأولى من حيث أنها تحتاج لأدوات قليلة وحير صغير لعملها و بل أنها تفوق سابقتها فى ذلك واحل تاج الجبن فى هذه الطريقة يفوق الأولى فقط فى الحصول على قطع مربعة متساوية من الجبن لهاقبمتها التجارية عند تعبثتها بالصفائح.

لمربغة القالب

تتبع هذه الطريقه في الحالات التاليه:


- (١) عندما يراد عمل صنف فاخر من الجبن (كاضافة القشدة على اللهن)
- (٢) عند شح اللبن و لا يكون هناك منه ما يكني لعمل الجبن بطريقة الشاشة .
- (٣) عندما يَرغب أحد تجار التجزئة (القطاعي) في بيع الجبن بالقطعة الإبالوزن.

التعبئة بالصفائح

غسل العصفائح - تغسل الصفيحة جيداً بالما والصابون، ثم بالماءالساخن، ثم تعقم بواسطة غلى الماء فيها معمق ٣ - ٥ سم تقربيا، ويفرغ منها ذلك الماء بعد غليه مدة ٥ دقائق، وحتى الايكون بها أى أثر لوساخة أو لرائحة البنزين أو خلافها.

ويمكن غسبل وتعقيم الصفائح بواسطة جهاز تعقيم الأقساط بالبخار (شكل ٤٥) الذي يمكن أن يستعمل عند وجود غلابة بالمعمل وكما يرى من الشكل، (١) مدخل الماء البارد، (ب)مدخل البخار، (ج) فتحة دخول الماء الساخن أو البخار لفسيل وتعقيم القسط أو الصفيحة بوضعها مقلو بة.

كما يمكن غسيل الصفيحة بالشرش إذا لزم الأمر وحتى يساعد على انتزاع أى رائحة شاذة وبعد غسيل الصفيحة وتعقيمها تجفف بخرقة جافه فظيفة ومعقمة أصلا بغليها في الماء



شكل (٥٤) جهاز لغسيل وتعايم الاقساط والصفائح

تبطبي الصفيم: بالورق. تعد الصفيحه للتعبئة بتبطين قاعها وجميع جوانبها بورق الزبد.

تعبيّة الحبين - عند تعبئة أصناف ممتازة من الجبن (أى لم ينزع منها الدهنأو نزع منها الدهنأو نزع منها جزء صغير منه) فان كل قطعة من الجبن تلف لفا معتنى به فى قطع منتظمة من ورق الزيد والتى قد يكتب عليها اسم المغمل النع. وترص بالصفيحة رصا معتنى به.

وعند تعبئة أصناف من الجبن نزع منهاكثير من دهنها تعبأ عادة برصها في الصفيحة طبقة فوق الأخرى و بين كل طبقة وأخرى قطعة من ورق الزبد .

والسبب في استعال ورق الزبد هو :

- (1) لمنع التصاق الجبن بعضه ببعض لاسيا في الاصناف المصنوعة من لبن مضاف اليه بعض القشدة أو من لبن كامل الدهن أو من لبن نرع منه جزء صغير من دهنه.
 - (٧) لمنع ملاصقة الجبن للصفيحة ١٤ قد يعطى للجن طعا شاذا .
 - (٣) يساعد لف الجبن ورصه رصاً معنى به على ترويج الصنف تجارياً

تقطية الجبق بالشرشق


بعد تعبئة الجن بالصفائح كما نقدم يضاف الى الجن مقدار من الشرش ، الدى كان قد حفظ فى أثماء عملية تصفية المخثرة بالشاشة أو بالقوالب كما نقدم ، ويحسن أن تكون اضافة الشرش بعد غليه (بجب الاحتراس من وشياط ، الشرش عند تسخيته) وتبريده ثم تصفيته عما قد يظهر على سطحه من المواد (يتجبن الالبوهين الموجود بالشرش بالتسخين ويطفو على سطح الشرش) ، وتكون اضافة الشرش عيث يملا الفجوات التي بين قطع الجبن ، ويجب التأكد من تغطية الشرش للجن (بعد ضغط الجن باليذ إلى أسفل إذا كان طافيا) قبل غلق الصفيحة ، والغرض من وضع الشرش على الجن هو :

⁽١) يغطى الجبن أحيانا بالصفائح يلبن وماء بنسبة متساوية بينهما بعد فليهما وتبريدها وتمليحهما بنسبة ١٠٠ ــ ١٠٠ من المخلوط • ويمكن أن يستعمل اللبن الحليب بدلا من مخلوط اللبن والماء ، كم يمكن أن يستعمل اللبن الغرز وحدة •

- (١) الاحتفاظ بطراوة الجنن .
- (٢) الاقلال من تقص الجين الناتج من تخزين الصفائح.
- (٣) المساعدة على عدم تعفن الجبن بشعو العفن عليه (وغيره من الاحيام
 الدقيقة) واعطائه ألو إنا غير مرغوب فيها .

التعيثات المستعملة

يعبأ الجبن عادة فى صفائح البتزين الكبيرة وهذه تعبأ عادة باعتبار ١٣ - ١٤ أقة صافية من الجبن لكل صفيحة . وأحيانا تعبأ فى أنصاف صفائح أو فى علب خاصة ويتوقف ذلك على ما ير اه صاحب أو مدير المعمل من ملائمة الشكل لتجارته .



شَكل ﴿ ﴿ ﴿ بِهِ عَلَى التَّعْبِثَاتُ الْمُسْتَعَمِّلَةُ ﴿ وَ ﴾ وَمِنْ الْمِنْ الْجِبْنُ الْجِبْنُ الْجِبْنُ الْجَبْنُ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ الْجِبْنُ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ الْجِبْنُ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ الْجَبِنُ ﴿ أَوْرَاصَ ﴾ سعة ﴿ أَرْطَالُ مِنْ الْجِبْنُ ﴿ وَ إِنْ أَوْرَاصَ ﴾ سعة ﴿ أَرْطَالُ مِنْ الْجِبْنُ

فغل الصفائح

يحسن أن تلحم الصفائح مباشرة بعد تعبئتها و تغطيتها بالشرش بواسطة السمكرى وألا تترك أكثر من يوم بدون لحام وعلى أن يكون اللحام محكما لايسمح بمرور الهواء إلى داخل الصفيحة . كذلك يلزم التشديد على السمكرى في عدم سقوط القصديز إلى داخل الصفيحة .

والقصدير المستعمل فى لحام الصفائح يخلط يمقدار من معدن الرصاص بنسبة • بالوزن من القصدير والرصاص على الترتيب . وبلحم الرطل من هذا الخلوط حوال ٣٥ ـ . ٤ صفيحة وأقل من ذلك إذا كانت أنصاف صفائح أو ارباعها . ويقاول عادة السمكرى على أساس لحام الصفيحة بسعر ينفق عليه ، ومخلوط القصدير إما أن يكون من عند صاحب المعمل أو من عند السمكرى .

وتنفس الصغائح عادة بعد حوالى أسبوع أو عشرة أيام من لحامها وبحسن حيقتذ اعادة اللحام عليها . وعند ظهورها منتفخة بحسن تنقيسها (بآلة حادة نظيفة) ثم لحامها لحما عكما .

تخزين الصفائح (أو تسوية الجنن)

تغزن الصفائح تتألَّم بعد تعبثتها لمدة من الزمن (أقلها حوالى شهرين) إلا أن بعض للمامل لايتقيد بالله فيباع بعض مابعها من الصفائح طازجا والسبب في تحزيهن الصفائح هو:

إ _ حفظها لحين ابجاد المشترى لها.

علما في موسم اللبن (الشناء والربيع) وتخزينها لبيعها في فصل شح
 اللبن فتباع بثمن مرتفع.

٣ ــ استواء الجبن واكتسابه لطعم وتعومة ورائحة خاصة مرغوب فيها .
 وهناك من يرغب عرب الجبن الطازج كما هو الحال مع كثير من أعالى الاسكندوية .

والتخزين إما أن يكون بالثلاجات وإما خارجها .

ألتخزين خارج الثلاجة

بكون ذلك فى مخازن أو حجر عادية أو حجر تحت مستويى الآرض لانخفاض درجة حرارتها (١). ولعل أهم عيب فى تخزين صفائح الجبن خارج الثلاجة هو نقص

⁽¹⁾ يحسن أن تعد حجرة خزن الصفائح بأرفف خشيبة التوضع فو تها الصفائح و بين كل صف من الارفف والاخر عمر صغير يسمح بمرور شخس بحيث يسهل طيه اكتشاف ما ينفس من الصفائح المعامه في الحال وحتى لا يفسد ما يداخل الصفيعة من الجبن من تعرضه المجو والذباب.

الجين نقصاً شديداً إذ قد يصل وزن الجين الصافى بالصفيحة بعد خزنها لمدة حوالى ثلاثة شهور إلى ٨ ــ ٩ أقات بعد أن كانت تحوى حوالى ١٣ ــ ١٤ أقة صافى وهوماعى مها .

الخزيب بالثلامة

تنقل عادة الصفائح المراد خزنها إلى حجر تبريد خاصة ذات درجة حرارة تتراوح بين ٤١، سـ ٤٤ ف (٥٥ ـ ٧٥ م) . وهناك شركات تبريد خاصة تتعهد يحفظ صفائح الجبن بثلاجاتها نظير دفع أجر صغير. ولعل أهم ما يميزالتخزين بالثلاجة هو:

النقص بالجبن یکون أقل عما لو کانت خارج الثلاجة فیصل وزن الجبن
 بالصفیحة بعد خزنها لمدة حوالی ثلاثة شهور إلی حوالی ۱۱ – ۱۲ أقة

٧ _ يقل احتمال فساد الجبن ولا سما إذا ماكانت نسبة الملح بالجبن قليلة

نقل صفائح الجبن باللورى أو السكة الحديد(١)

ترص الصفائح باللورى أو بعربة السكة الحديد على طبقة من القش (كقش الارز أو خلافه) على أن توضع طبقة من القش بين كل طبقة من الصفائح والتى فوقها، كذلك يحسن وضع القش بين جدران المركبة والصفائح. واستعال القشهو لغرض المساعدة في حفظ الصفائح دون التشويه أو التنفيس أو الرج الشديد الذي قد يفتت ما بداخلها.

بعض عيوب الجهن الدمياطي

١ - الثقوب بالجبن

يظهر الجبن الدمياطي أحيانا وهو مثقب وبكون ذلك عادة من تلوث اللبن تلوثا شديدا بأنواع من الآحياء الدقيقة التي تولد غازات وهذه تدفع مافي طريقها من الحثرة فتسبب الثقوب بهاءو يمكن مفاداة تخريق الجبن عادة بملاحظة التالى:

⁽١) تنقل صفائح الجبن احيانا بالمراكب

- (۱) حبس الشرش بين قطع الجبن (ولا سيما الأقراص) عند رصها على الترابزات بما يساعد على نمو هذه الاحياء ولذلك يلزم تسهيل تصغية الشرش
 - (٢) غش اللبن بالماء ما يساعد على نمو هذه الأحياء
 - (٣) بسترة اللبن مما يساعد على تجنب هذا العيب
 - (٤) اتباع النظافة في كل خطوة من خطوات العمل
- (٥) استعمال منفحة جيدة خالية من التوابل مما يساعد على تجنب هذا العبب
- (٦) زيادة كية الملح المضافة إلى الحد المناسب يساعد على تجنب هذا العيب في معظم الحالات.

۲ - وجود الدّباب أو يرقام أو عدّارى البرقات بالجبئ وهى تأتى من:

- (۱) تنفيس الصفائح ووجود الذباب بالحجرة التي بها الصفائح إذ يضع الذباب بيضه على أمكنة التنفيس وهذه تسقط إلى داخل الصفيحة ، ثم يفقس البيض الى يرقات وهذه تتحول إلى عدارى ثم إلى ذباب (افظر طفيليات الجبن) وفى هذه الحالة براعى وجوب القضاء على الذباب الذى بحجرة تخزين صفائح الجبن مع سرعة العمل على لحام الصفائح التي تنفس (۱)
- (٢) اطالة المدة بين تعبئة الصفيحة ولحامها بما قد بهي. الفرصة لنزول الذباب ووضع بيضه عليها وفقسه ثم لحامها على ذلك الحال .
- (٣) اطالة المدة بين خروج الجين من الشاشة أو القالب وتعبثته بالصفيحة مما قد يعرضه لنزول الذباب عليه .

٣ – اكنساب الجبن رائحة كربه:

يكنسب الجبن أحيانا رائحة كربية تمجها النفس ويكون ذلك عادة من :

⁽١) يمكن ملاحظة تنفيس الصفائح بظهور فقاعات في بعض أجرَاء اللحام دالةعلى تنفيسها فى تلك الاجرَاء ، كذلك يمكن امالة الصفيحة وإدارتها وملاحظة الثقوب التي يتسرب منها الشرش فتلحم

- · (١) تنفيس الصفيحة وتبخر جرٍّ من الشرش
 - (٢) اطالة المدة بين تعيثة الصفيحة ولحامها
- (٣) اطالة المدة أكثر من اللازم بين خروج الجبن من الشاشة أو القالب وتعبثته بالصفيحة
 - (٤) عدم اضافة الكية الملائمة من الملح
 - ٤ ١ كفساب الحين المسكري: شاذة

و تأتی من :

- (١) استعمال لين غير معتني بانناجه
 - (٢) استعال أدوات غير نظيفة
- (٣) وقد یکسب الجین طعما شادًا إذاکان مصنوعًا من ابن محلوب من ماشیهٔ تغذت علی أغذیة ذات و اتحة کالسیلاج و الکرنب
 - ٥ نفنت الجبن وعدم ماسك

وَ يَكُونَ ذَلَكُ عَادَةً مَن : .

- (١) استعال كمية كبيرة من الملح مع إضافة جزء صغير نسيبا من المنفحة
- (۲) عدم تعبئة الجبن متراصا بالصفيحة ثم رجه كما يحدث عند تسفير الجبن باللورى، ولذلك كانت عملية رص قطع الجبن بالصفيحة رصا معتنى به بما يساعد على عدم تفتته أثنا. تسفيره

٣ – صلاية الجبن وجفافه

ويكون ذلك عادة من :

- (١) استعال كمية قليلة من الملح مع استعال مقدار زائد من المنفحة
- (۲) ارتفاع نسبه الحموضه باللبن الذي صنع منه الجبن أو ارتفاع حموضه البجبن
 أثناء الصناعة أو بعدها .
- (٣) انخفاص نسبه الدهن باللبن الذى صنع منه الجبن متوقفا مقدار الجفاف على مقدار انخفاض نسبه الدهن واطالة مدة حفظ الجبن أو تخزيته ــ ولذلك تباع الاصناف التي نزع منها معظم دهنها وهي طازجة

وعيب صلابة الجبن وجفافه كثيراً ما يوحى إلى أن الجبن صنع من لبن ذى نسبه متحفضة من الدهن ، مع أن الحقيقه قد تكون غير ذلك ، وإن الجبن صنع من لبن كامل الدهن ، وأنه يحوى نسبة حسنة من الدهن ، ويرجع السبب في هذه الحالة إلى عيب في الصناعة

٧- اغتلاف توزيع الدهمه بالجبن

ويأتى ذلك عادة من إطالة مدة تجبن اللبن ، حيث برتفع الدهن على سطح اللبن ، وعند نقل الحثرة الى الشاشة أو القوالب يصبح من نصيب بعضها نسبة مرتفعة من الدهن ومن نصيب البعض الآخر نسبة منخفضة منه .

٨ - تجليد الحِبن (أو أكتسابه قواما مطاطيًا)

ويكون ذلك عادة من :

(۱) استمال جزء كبير من المنفحة على درجة حرارة تنفيح عالية عن المعتاد.

(٢) اضافة شرش ساخن إلى الجين وهو بالصفائح قبل لحامها

٩ - وجود حبيبات رمل بالجين

وينتج ذلك عادة من عدم تصفية اللبن جيداً بعد تمليحه لاسيما في حالة استعمال الملح الحصى الناتج من الملاحات .

١٠ - ارتفاع تعبۃ الحمومنۃ بالجبن

يشعر أحيانا عند دوق الجان أو أكله بنوع من الحوضة يعبر عنه البعض وبعض أصحاب معامل الجان ، بالفضاضة ، فيقال إن بالجان ، غضاضة ، عند شعور حاسة النوق بارتفاع نسبة الحوضة بالجان ، وأغلبية الجهور المصرى لاترغب في هذه الحوضة ، ولذلك يعتبر، وضوح ظهورها بالجان من عيوب الصناعة (۱)

⁽۱) الشعور بشىء من الحوضة بالجبن هو من خصائص بعض أصناف الجبن الطرى كا في جبن كولوميج والجبن الاسلامبولى ، التي يعمل على رفع الحوضة فى بعضها باضافة جزء من البادىء على اللبن عند العناعة ، وهي مستحبة لدى مستهاكي هذه الاصناف من الجبن ،

وظهور الجوضة باللن بأتى من :

(١) ارتفاع نسبة الحوصة باللين قبل تمليحه وتنفيحه نتيجة لنمو بعض أصتاف من المكتريا .

(٣) ارتفاع نسبة الحوضة بالجنن أثناء صناعته وبعدها (نتيجة لنمو بعض أصناف من البكرتريا أيضا / ، وذلك عند عدم وضع كمية مناسبة من الملح ، أو عدم خفظ الجبن بالثلاجة بعد صناعته مباشرة عند انخفاض نسبة الملح به .

١١ - ارتفاع المأوحة بالحيق

يضطر أحيامًا إلى إضافة كمية كبيرة من الملح إلى اللبن عند صناعة الجين الدمياطي عند ارتفاع درجة الحرارة في الصيف وذلك لحفظ الجين من الفساد ، وعند أكل الجبن ﴿ تَجْزَعُ النَّفْسِ ، منه لادتفاع نسبة الملح ، ويعتبر هذا من عيوب الصناعة .

و لعلاج هذه الحالة يحسن نقع الجبن في الماء البارد لمدة حوالي ساعة أو أكثر قيل أكله ، وذلك عندما يكون الجين طازجا

أما إذا لم يكن الجبن طازجا ومضى عليه حوالى ٣.شهور في التخزينفانالشعور بارتفاع الملوحة به لايظهر بل يظهر الجين قوى الطعم والنكهة فقط .

الجبن الجرفيه Gervais

وهو من أنواع الجبن التي تصنع باضافة القندة إلى اللبن الكامل (وتسمى هذا الأنواع باسم جبن القشدة) ، ويصنع هذا الجبن بكثرة في فرنسا ، وللجين طعم جيد إذا ما اعتني بعمله.

ملخصي لمريغة الصناء: -- لعمل ٢٤ قرصا

۰ ۱ رطل كبة اللبن

ه رطل ر القشدة

4 -- 1 -- 1 ۾ الباديء

﴿ المنتجة

درجة الحرارة التي يحفظ عليها اللبن أثناء تحجبنه ٦٠ --- ٦٥° ف المدة من التنقيح ألى نقل الخدرة للفاش ١٠ ـ ٥٠ ساعة مدة تصفية الخَدَّرة ٦ – ١٢ سأعة


طرية الصناعة بالتفصيل - تخلط جيداً القشدة الطازجة (تحتوى على حوالى .ه ٪ دهن) باللبن (بنسبة لم من القشدة إلى لم من اللبن الكامل) بتقليبها به مدة حوالى . د دقائق . ثم تعدل درجة حرارة المخلوط لدرجة . ٦ - ٦٠° ف وتحفظ على هذه الدرجة من الحرارة . يصاف بعدها البادىء بنسبة لم سم لكل ما رطلا من المخلوط مع تقليبه به ويترك حوالى إساعة قبل إضافة المنفحة .

يؤخذ و سم من المنفحة العيارية وتخفف الى حوالى عشرة أمثالها بالماء البارد ثم تضاف على المخلوط و تقاب به جيدا مدة دقيقتين ثم يقلب المخلوط تقليبا سطحيا من وقت لآخر فى بحر ، و سـ م و ساعه على أن يترك في درجة حرارة ، و - م و على أثناء تخره ، وإذا ماأضيفت المنفحة مساء تكون الحثرة جاهزة لغرفها صباحا ، حيث تغرف إلى قطعة من قماش المكتان أو البفتة . يصر بعدها على الحثرة مع ربط طرف القماش بالحيط ثم تعلق فى درجة حرارة حوالى ، و فى لتصفية الشرش . تفك الصرة فى فترات تقرب من ٣ ـــ و ساعات و تكشط أجزاء الحثرة الملاصقة للقماش بسكين و بمزج بباقى الحثرة حتى يسهل ذلك تصفية الحثرة

وعندما تصبح الخثرة عجيفية القوام متماسكة أى بعد حوالى ٦ ـــ ١٣ ساعة من وضعها بالقماش تنقل الى وعاء نظيف وتخلط بمقدار ملعقتى شاى من الملحالتاعم من النوع الجيد .

ونجهز قوالب الجبن الجرفية بتبطيثها بودق يمنص الرطوبة كورق النشاف الرفيع ، وتشكون القوالب من بحموعات كما في شكل (٥٦)ويبلغ قطر القالب ٢٠ بوصة وارتفاعه ٢٠٤ بوصة

تعبأ الخترة بالقالب ويضغط عليها جيداً عند تعبثتها بمؤخر ملعقة نظيفة مثلا. ثم ينزع الجين من القالب ومعه ما يحيطه من ورق النشاف ويلف ثانية فوق ورق النشاف بورق قصدير أو بورق الزبد يوضع بعدها في ثلاجة مدة حوالي 7 ساعات قبل



(شكل ٥٦) قوالب الجبن الحرنيه

ويمكن الاحتفاظ بالبجبن في ثلاجة لمدة حوالي أسبوع دون أن يتطرق إليه الفساد .

جبرن المش

يمكن عمل جبن المش من أنواع الجبن الابيض مثل الجبن الدمياطي . وهناك طريقتان لعمله، إما بغير إضافة خيرة المش وإما باضافتها .

بدومه اصافة ضميرة _ يملح الجبن إذا لم يكن ملحه كافيا ويترك فى قدر أو بطرمان مثلا فى شرشه لمدة من الزمن تقرب من شهرين أو أكثر ، يستبدل بعدها الشرش بلبن مغلى ومبرد وبملح بنسبة ١٠ _ ١٥ ٪ من الملح مع إضافة قليل من الشطة ، ثم يغلق القدر غلقا محكا يغطائه مع استعال العجين لاحكام غلقه لمدة ستة أشهر أو أكثر حتى ينعم الجبن ويكتسب الطعم والرائحة الخاصتين بهبن المش .

ياضافة ضميرة المسمه يحفف الجبن نوعا بنشره على صيفية أو منضدة أو لوح عجين نظيف مع رش قليل من الملح عليه ويترك ليجف من ٣-٤ أيام مع تقليبه . يرص بعدها في قدر أو برطان .

تنلى كية من اللبن و تبرد وتملح بنسبة ١٠ – ١٥ ٪ من الملح مع مزج قليل من مش قديم (خميرة) فيها (يمزج كذلك أحيانا قليل من المرتة مع اللبن) وإضافة قليل من الشطة ، ثم إضافة الجميع الى الجبن بالقدر وغلقه جيدامع استعال العجين مثلا لغلقه غلقا محكما . يترك بعدها الجبن ثلاثة أشهر أو أكثر ينعم بعدها ويكتسب للطعم والرائحة الخاصتين بجبن المش

وايلاحظ عند فتح القدر أو البرطان لآخذ الجبن منه أن يعاد غلقه غلقاً محكماً حتى لا يتعرض الجين للذ باب ومن ثم ليرقانه (الدود) كما سيأتى ذكره فيما بعد نحت عنوان وطفيليات الجين •

جبن الشرش

يحتوى الشرش الذى يتصنى من الخثرة على نسبة كبيرة من البومين اللبن . ولما كان الآلبومين يتجبن بالحرارة (كما جاء بصفحة م) فانه عندما يسخن الشرش لحوالى ف لايلبث حتى يظهر الآلبومين على سطحه و يمكن غرفه عندئذ بمغرفة (أو مقصوصة) الى قالب جبن لتصغبته

ومن أنواع جبن الشرش جبن الربكوتا

جبن المخيض

سبق أن ذكر على صفحة ١١١ أنه يمكن صنع الجبن من المخبض.

فاذا كان المخيض ناتجا من قشدة لم تسو ولم ترتفع به نسبة الحوضة فانه يمكن عمل جبن من هذا المخيض باضافة جزء من البادى، اليه الى أن يتجبن بتأثير حمض اللبنيك. ويحسن عند عمل الجبن من المخيض باضافة البادى، أن يحفظ من ١٢ – ٢٤ ساعة في درجة حرارة حوالى ٩٠٠ في حيث تنشط يكتريا البادى، في تلك الدرجة من الحرارة وتفوق في محوط أنواع البكتريا الإخرى التي قد تمكون بالمخيض من الحرارة وتفوق في محوط أنواع البكتريا الاخرى التي قد تمكون بالمخيض

أما إذا كان المخيض ناتجا من قشدة مسواة (وهو الاغلب) فانه لا يسهل حيثة على الجين من المخيض بالعاريقة السابقة ، ذلك لأن الكازين الذى بالقشدة يتجبن بالمخوضة نتيجة لتسويتها ثم بنفتت أثناء عملية المخيض الى حبيبات صغيرة الحجم جامدة نوعا مما يصعب معه تجميعها بعد ذلك كى تعطى القوام المعتاد للجبن ، وتصبح حبيبات الكازين صغيرة لدرجة أنها اما أن تمر من القباش الذى قد توضع يه لا تصفيتها . واما أنها قد تسد القباش وتمنع التصفية . كذا لا يمكن تجميع حبيبات الكازين عند ثذ بتأثير الحامض (كما يحدث عند إضافة البادى م) وذلك لآنها كانت قد تجمعت قبل ذلك بتأثير الحامض في القشدة ، كاف المتفحة لا تعيد تجبين الكازين بعد تجبينه بتأثير الحامض . وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يخلط المخيض بنسبة من بعد تجبينه بتأثير الحامض . وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يخلط المخيض بنسبة من اللبن الفرز أو المان الحليب الطازج فعند ما ينجبن اللبن الفرز أو المحليب بحبس

معه حبيبات كازين المخيض المتفتتة . ويمكن ذلك الاستفادة منها . وتذكر فيا على طريقة تاجحة لعمل الجبن من المخيض باستمال المخيض :

يخلط في من المخيض بثلث من اللبن الحليب، ويسخن المخلوط لمدرجة ٨٠٠ ف ينفح عليها باضافة ١ سم من المنفحة لكل ١٠ أرطال من المخلوط مع تقليب المنفحة به جيداً . يترك بعدها ليتجبن من ساعة لساعتين تغرف بعدها الحثرة إلى قطعة من القاش ويصر عليها ثم تعلق لتصفيتها مع فكها وكشط القاش من الداخل بسكين إذا لزم الأمر لتسهيل تصفيتها وإلى أن تأخذ الفوام المطلوب .

الجبن الجـــاف

هناك عدد لاباس به من أنواع الجبن الجاف ، ولعل أكثرها انتشارا ولاسيا ببريطانيا العظمى ، وقارتى أمريكا ، واسترالية ، ونيوزيلندة ، وجنوب أفريقية هو جبن(Cheddar) . أما الجبن الروى فلعله أكثر أنواع الجبن الجاف انتشارا ببلاد البلقان والشرق الأدنى .

يحتوى الجبن الجاف يوجه عام على نسبة منخفضة من الرطوبة ، ولذلك كانت أنواع الجبن الجاف أصلب فى قوامها من أنواع الجبن الطرى أو نصف الجاف ، ولانخفاض قسبة الرطوبة بأنواعه فإنه أطول مدة فى تسويته أيضا .

ولما كانت معظم أنواع الجبن الجاف تنقارب فى طريقة صناعتها من حيث خطوات العمل إلا فى القليل (١) ، لذلك سنبدأ بشرح خطوات صناعة جبن تشدر مع شىء من الاسهاب ، ذلك لآن الوقوف على نفاصيل صناعة هذا النوع من الجبن على يسهل شرح صناعة الآنواع الآخرى ، دون حاجة إلى الاسهاب فى التفاصيل .

جبن تشدر Cheddar

ابتدأت صناعة هَذَا الجين بمقاطعة سمرست من أعمال انجلترا ، وقد سمى باسم

ا (١) فيها عدا الجبن الروض و الانواع المشاجة ، فأنها تختلف بعض الشي. في خطوات عملها

تشدر نسبة إلى قرية تشدر بنلك المقاطعة . وقد انتشرت صناعته من اللبن البقرى إلى كثير من الجهات .

ونذكر فيما يلى ملخصا لخطوات العمل فى صناعة هذا الجين قبل أن نبدأ في تقاصيلكل خطوة :

- (۱) تدوین خطوات العمل (۳) تسلم اللبن ومعاملته (۳) تسویة اللبن
- (٤) إضافة الملون (٥) إضافة المنفحة (٦) تقطيع الحترة (٧) سمط الحثرة
- (٨) تصفية الشرش(٩) تسوية الحثرة(١٠) فرى الحثرةو تمليحها (١١) تعبئة الحثرة
 - (١٢) تسوية الجبن

(١) تدويمه خطوات العمل

يختلف اللبن بالنسبة لتركيبه ولنوعه وغير ذلك ، ولذلك كان من اللازم أن تدون خطوات العمل في الصناعة لتعديل الطريقة ، إذا لزم الأمر ، بما يتفق وحالة اللبن بالجهة والظروف المحيطة من حيث الجوومقدار تلوث اللبن البكتريولوجي و توعه وغير ذلك ، وحتى يمكن الوصول إلى إنتاج ناتيج موحد من الجبن على مر الأيام له قيمته التجارية عند عرضه على المستهلك .

و لكى تكون التدوينات ذات قيمة يجب أن تشتمل على مايساعد صانع الجبن لضبط أو تعديل طريقته بمايتفق والصنف المطلوب انتاجه . و نضع بعدالصفحة التالية بموذجا لاحد السجلات المستعملة الندوين خطوات العمل في صناعة الجبن الجاف .

(۲) تسلم اللبن ومعاملته

سبق أن ذكرنا على صفحة ١٢٧ أهمية استمال اللبن الطازج النظيف في صناعة معظم أصناف الجن ولاسيا الآنواع التي تشبه جبن تشدر. ويصعب إن لم يستحل عمل جبن جيد من لبن لم ينتج إنتاجا نظيفا ، ولذلك فقد جرت العادة عند تسلم اللبن بمعمل الجبن أن تجرى عليه بعض الاختبارات للتأكد من صلاحيته للصناعة ذلك اذا لم يكن منتجا من مواشى المعمل أو من مصدر موثوق به ، ونذكر فيا يلى بعضا من هذه الاختبارات :

نموذج لكشف تدوين خطوات صناعة الجبن الجاف

													_															
ملاحظات.	رقم الحبن	عددالقو	کڼ	وزن	ِی ا	الفوى		مفية الشرش		مدة تر ـ	سلق الخرة			تەطىع الخىرة		اضافة المنقحة				اضافة الملون	اضافة البادىء		اللبن			صنف		
		أقوالب		الخثرة	وقت الفرى	حوضة الخرة	لائدة أو الرف	وقت التصفية	حوطة الثرش	سيب انتلثرة	انتهاء السلق	ابتداء السلق	حرارة السلق	وقت التقطيع	حومنة الشرش	وقت اطاقتها	مقدارها	حوضة اللبن	حرارة اللبن	مقداره	وقت اطافته	مقداره	حومئته	نسبة الدهن به	460	باري	1	التاريخ
	١	1	ارقیة ۲ <u>۲</u>	ط ۲۳	11,70	بوصة الم (۸۵,	۳ ماعة	17,70	,۲۰	-	17,10	11,70	٠, ٢	11,10	,۱٤	1.,70	۲٤ ,	,71	`^o -		۹,۰	ط ۲	۰,۹	٣,٨	۰۷۰٬۰	ط ا	تصدر .	٤٥/٣/١
	۲	۲	اوقیه ۱۵		15,7.	بوصة ۱ (۰٫٦٥)	14	17,0-	,170	۲۰ دقیقة	17,80	11,7.	°40	11,10	,11	1 • , દ •	٤٨,٠ ٢٠-	710	`^° \	بر ا سم	۸٫۰۰	47	,^^	۳,۷	,17	ط ره ا	تشيشير .	٤٥/٣/١
	٣	١	اوقیهٔ ۱۲	ط ٤٨	17,50	بوصة (۶۶٫)	۱ <u>۳</u> ساعة	۱۲,۰	,10	۲۰ دقیقة	11,8.	1.,8.	°47	10,80	,17	۹,٤٠	۳٦ <u>.</u>	,,4	۰۸۰ -	- -	ه ۱٫۰۰	11:	_	۳,۹	,۱۸	ン 17 で・	داربي .	٤٥/٣/١٠
						,								Ì					-								اځ	الخ

طعوظة : قصدنا من وضع ٣ اصاف من العبن بكشف واحد الى تلخيس صناعتها (تقريباً , الا أنه يحسن أن يستثل كل كشف بصنف واحد

الاختيارات الحسية - كما جاء على صفحة ١٧

اختبار الحموق _ يحسن ألا تزيد حموضة اللبن عند تسلمه لصناعة البعبن عن ربر ، وإلا فقد يسبب بعض المتاعب ويحسن _ إذا كان من المتيسر _ إجراء اختبار الحوضة بوساطة الصودا الكاوية (ص ٢٠) أو بوساطة الكحول ولاجراء الاختبار الآخير ، يؤخذ في أنبوبة اختبار مقدار من المكحول الذي درجته مهر بر ، وإضافة مقدار مساو له من اللبن عليه (باستعال الماصة) ، وخلط اللبن بالكحول برج الانبوبة ، فان كانت حموضة اللبن ٢١٠ . بر أو أكثر ظهر تخشر أو نوع من التجبن) في الانبوبة ، وتزداد قوة هذا التخثر بازدياد الحموضة

المنبار الرهم _ كما جاء على صفحة ٢٠

وبعد وزن (أو معايرة) اللبن يصنى باحد طرق التصفية (صفحة ٣٣) إلى أحواض التجبين

ويحفظ لبن المساء عادة حتى الصباح لحلطه بلبن الصباح ، ويحفظ لبن المساء باحاطته بالحوض بالماء البارد بحيث لا تزيد درجة حرارته حتى الصباح عن ٧٠ف وحتى لا ترتفع به الحموضة بفعل البكتريا ، ويحسن كذلك أن يضاف بضع نقط من البادىء على لبن المساء مساء ، وحتى يساعد ذلك على بمو بكتريا الباذىء المرغوب فيها لما فيها التى تعمل على اعاقة بمو و تكاثر بعض أنواع البكتريا غير المرغوب فيها لما لمكتريا البادىء من هذه الحاصية .

وفى الصباح ترتفع القشدة على سطح اللبن فتكشط وتسخن تدريجا لدرجة . وه ، ثم تعاد الى اللبن بعد تصفيتها حتى يسهل خلطها به . واذا م يكن من السهل تسخين القشدة فيحسن حينة خلطها بلبن الصباح قبل إضافته إلى لبن المساء بحوض التجبين .

بسترة اللبن في صناعة الجبن الجاف

الفرض منها الحصول على ناتج موحد من الجبن على مر الآيام ، لما لذلك من قيمة تجارية . فني المصانع الكبيرة يؤتى باللبن من جهات متعددة ، فيختلف تبعاً لذلك اللبن بالنسبة إلى تركيبه وإلى ما يحتويه من أنواع البكتريا . وتعمل بسترة اللبن

الى حدما ، على القضاء على بعض أنواع البكتريا ، وعلى توحيد أنواع منها باللبن ، وهذه بالتالى لها تأثير هام فى تسوية الجبن ، فكلما تعددت أنواع من البكتربا كلما قل تشابه الناتج النهائى من الجبن بعد تسويته والعكس بالعكس .

و تعنى بسترة اللبن لصناعة الجبن الجاف تسخينه تسخينا سريماً لدرجة ما ١٤٥ في ١٥٠ في ١٥٠ في ١٥٠ في ١٤٥ في المربعة حرارة تنفيحه أى ٨٥٥ في الحراجة التي ينفح عليها نوع الجبن) بحيت يكون في حوض التجبين وهو على تلك الدرجة من الحرارة.

وعند بسترة اللبن لصناعة الجبن يزاد في المعتاد مقدار البادى. المضاف الى حوالى 1 برز من وزن اللبن، كما يزاد أيضا مقدار المتفحة قليلا . وتطول نوعا مدة تسوية الجن المصنوع من لبن ميستر ،كذا يكون طعمه ورائحته خفيفتين نوعا عن المعتاد .

(٣) تسوية اللبن

المقصود بتسوية اللبن هو العمل على رفعدرجة حموضته باضافة جزء من البادى. اليه إلى أن تصل حموضته مع الوقت لدرجة معينة تضاف بعدها المنفحة اليه فى درجة حرارة تنفيحه.

ويعمل حامض اللبنيك المشكون في اللبن على :

(١) جمل تأثير المنفحة على اللبن بمكنا (٢) اضعاف نمو وتمكاثر البكتريا غير الموغوب فيها باللبن (٣) يعتبر الحامض العامل الآساسي الذي يمكن عن طريق تكونه التحكم في مقدار الرطوبة بالخترة وكذا على قوامها :

وتعرف درجة الحوصة الملائمة باللبن اما باستعال اختبار الحوصة بوساطة الصودا الكاوية (صفحة ٢٠) وهوالمتبع عادة ، وإما باختبار المنفحة لتقدير الحوصة (صفحة ١٢٩)

⁽١) لا ترفع درجة حرارة اللبن لا كثر من ١٥٠٠ عند بسترته الصناعته جبنا جافا لما الارتفاع درجة الحرارة عن ذلك من تأثير سيء في إعاقة عمل المنفعة باللبن

اضافر: الباديء - بلزم أولا تقايب البادي، جيدا حتى يصبح في قوام قشدى ناعم، يصنى بعدها جزء معين منه (حوالي إبر - بابر) عن طريق متخل إلى اللبن المراد تسويته، وليلاحظ أن وجود أجزاء عير مفتة من البادي، في اللبن مما قد يسبب ظهور بقع بيضاء غير مرغوب فيها بالمجبن الناتج. كذا يلزم ملاحظة اضافة البادي، إلى اللبن قبل إضافة الملون اليه عند الرغبة في تلوين المجين.

وتتوقف كمية البادىء التي تضاف على : ﴿

(١) أنواع اللبن وحموضته (٢) الفترة قبل اصافة المنفحة الى اللبن طولاوقصراً (٣) نشاط البكتريا التي بالبادى. .

وفی جبن تشدر تختلف نسبة البادی. التی تضاف من 1 ٪ إلى ﴿ ٪ ويقلل من مقدار البادی. الذی يضاف عند:

(۱) مایکون اللبن منتجاً إنتاجا نظیفا (ب) ماتکون حوصة اللبن مرتفعة (ج) اطالة الفترة بین اضافة البادی. و بین إضافة المنفحة (د) نشاط بکتریا البادی. نشاطا شدیدا

و بزاد من مقدار البادى. في الحالات التالية :

(۱)عندما يحتوى اللبن على شو اثب بكتريولوجية (ب) عند اضافة المنفحة بعد البادى. مباشرة (ج) عند ضعف قوة البادى. (د) عندما تكون حموضة اللبن منخفضة.

وعند الرغبة فى زيادة مقدار ما يضاف من البادى. ينصح عادة فى إضافة مقدار قليل منه مع تكرار اضافته بمقادير قليلة ، بدلا من اضافة مقدار كبير منه دفعة واحدة .

(٤) اضاف: الماود

تلون بعض أنواع الجبن (انظر صفحة ه) باضافة الملون قبل اضافة المنفحة مباشرة ويتوقف مقدار مايضاف من الملون على:

(١) رغبه المستهلك في الحصول على جبن ماون تلوينا شديدا أو خفيفا

(٣) لون اللبن البقرى الطبيعى، فيقلل مقداره عند ما ترعى الماشية علفا أخضر
 (٣) ما إذا كان اللبن بقريا أم جاموسيا، فعندما يكون جاموسيا يضاف فى المعناد
 حوالى ضعف مقدار الملون اللازم للبن البقرى.

ولا يلون جن تشدر في المعتاد ، ولذا لايضاف الملون إلى اللمن .

(٥) اصّافة المنفحة

بعد اضافة البادى. إلى اللبن لتسويته كما تقدم يعمل على رفع درجة حرارة اللبن إلى درجة حرارة التنفيح قبل اضافة المنفحة اليه. وتجب ملاحظة النقط التالية قبيل اضافة المنفحة مباشرة:

- (۱) درجة حرارة اللبن فني معظم أنواع الجبن الجاف تضاف المنفحة عندما تكون درجة حرارة اللبن ما ببن ۸۶ ۸۳ ف (مع المحافظة بقدر الامكان على تلك الدرجة من الحرارة أثناء تجبنه) فاذا زادت درجة الحرارة عن المذكور فان اللبن يتجبن سريعا ، وقد يصعب مداولة الحثرة فيها بعد ، كما يحتمل أن تفقد الخثرة كثيرا من الدهن المحتبس بها عند تقطيعها . واذا قلت درجة الحرارة عن ٨٤ ف فان اللبن تطول مدة تخثره ، فاذا ماقطعت الخثرة قبل تمام تخثرها تبق طرية القوام ولا تلبث حتى تجف فيها بعد عن اللازم ، والنتيجة نقص تصافى المجبن الناتج .
- (۲) درجة حموضة اللبن ـ عند وصول درجة حموضة اللبن إلى الحموضة اللازمة لتسويته ، تضاف المنفحة الى اللبن (بعد تخفيفها بالماء) . وفى جبن تشدر تضاف المنفحة عندما تصل حموضة اللبن إلى ٢٠,٥ ـ ٣٣ ـ ٢٠ .

ويتوقف مقدار مايضاف من المنفحة الى اللبن على :

- (١) قوة المنفحة (٢) درجة حرارة التنفيح (٣) حموضة اللبن (٤) تركيب اللبن
 - (٥) نوع الجبن المراد عمله (٦) درجة الحرارة التي يسوى عليها الجبن .

وفى جين تشدر يضاف الى اللبن نحو ١٢ سم من المنفحة السائلة لكل ١٠٠ رطل من اللبن تقريباً .

وبعد تخفيف المنفحة بالماء البارد الى نحو أربعة أمثالها منه واضافتها يقلب

اللبن أولا تقليبا عميقا (أوكليا) من ٣ ــ ه دقائق، ثم تقليبا سطحيا لمجرد تخثر اللبن

يغطى بعدها حوض التجبين ويترك بدون تحريكه إلىأن تتماسك الخثرة للدرجة الملائمة لتقطيعها ويكون ذلك عادة بعد زمن يختلف باختلاف نوع الجبن.

وفى جبن تشدر تقطع الخثرة بعد ٣٥ ـــ ٥٥ دقيقة تقريباً من وقت إضافة المنفحة عادة .

(٦) تقطيع الخثرة

عند ما تصل الخثرة إلى الدرجة الملائمة من الهماسك ، كما تقدم ، تقطع بوساطة السكاكين الامريكية (سكينتي تشدر مع جبن تشدر) باستعمال السكين الطولية بطول بطول حوض التجبين أولا ثم بعرضه ثانيا ، ثم باستعمال السكين الأفقية بطول الحوض ثم بعرضه أيضا .

وكبفية استمال السكين الطولية هو أن توضع رأسيا وهي ملاصقة لأحد جدران الحوص الداخلية بالقرب من أحد الأركان ثم تحريكها وهي في وضعها الرأسي إلى الجدار المقابل من الحوض . ثم ترفع من الحثرة وهي في نفس الوضع الرأسي ، وتكرر العملية بحيث تقطع الحثرة بطول الحوض . ثم تكرر العملية بنفس السكين بحيث تقطع الحثرة بعرض الحوض .

وكيفية استعال السكين الآفقية هو بسندها بأحد جدران الحوض بالقرب من أحد الآركان، ثم إدخالها في الحثرة وهي مائلة حتى يلاصق جزؤها الآسفل جدار الحوض (كما في شكل ٣٨ ب)، ثم امرارها بشيء من السرعة وهي في الوضع الرأسي إلى الجدار المقابل من الجوض، وتكرر العملية بدون رفعها (كما في حالة السكين الطولية) ولكن بزلقها بجوار جدار الحوض، وتكرر العملية بحيث تقطع الخثرة على طول الحوض.

ثم تكرر العملية بنفس السكين بحيث تقطع الخثرة بعرض الحوض. ثم ترفع

السكين الأفقية من الحوض بنفس الطريقة التي أدخلت بها و لكن من أسفل إلى أعلى هذه المرة .

ونتيجة تقطيع الخثرة بالكيفية المنقدمة هو الحصول على مكعبات من الخثرة تشبه , زهر الطاولة , شكلا.

تخلص بعد ذلك جدرانحوض التجبين مماقد يكون لاصقا بهامن الحثرة براحة اليد وذلك بامرارها على جدران الحوض براحة وهوادة ، كما تخلص كذلك باليد فتحة صنبور الحوض الداخلية بما ما من خرة .

وفى جبن تشدر يتابع تقطيع الخثرة بالسكين الطولية فقط بإمرارها بالحوض سريعا إلى أن تصبح قطع الخثرة فى حجم حبات الدرة العويجة تقريبا .

وقد يتسبب عن عدم الاعتناء بعملية تقطيع الخثرة فقدان جزء كبير من الدهن المحتبس بها في الشرش (١) ، وهذا يسبب جفاف الجبن الناسج ويبخس قيمته والغرض من تقطيع الخثرة هو السماح للشرش بالخروج منها . وتزداد سرعة خروج الشرش من الخثرة كلما صغرت قطع الخثرة ، فثلا يسرع خروج الشرش عند تقطيع الخثرة بسكينتي تشدر عما لو قطعت بسكينتي الداربي تظرا لقرب السلاح من السلاح في الآولى وبعده في الثانية .

وعند ما تزداد حموضة اللبن كثيرا عن المعتاد فان الخثرة تقطع إلى قطع صغيرة حتى يسهل خروج الشرش منها ، ومن ثم الحموضة التى به (حيث يتحول سكر اللبن المذائب في الشرش الى حامض اللبنيك بفعل البكتريا)

الخشرة بعر تقطيعها - ببدأ الشرش بعد تقطيع الخثرة فى الظهور بين مكعباتها متسربا منها . ويبدأ السطح الخارجي لمكعبات الخثرة فى تكوين غشاء (يزداد بازدياد درجة الحرارة مع الوقت التي يعمل على زيادتها تدريجا) يمكن الشعور به أو رؤيته إذا ما قصمت أحد هذه المكعبات بالاصابع ، ومن المهم ألا يزداد سريعا سمك هذا الغشاء أو ملابته ، وإلا فانه يمنع تسرب الشرش من الخثرة بالمرعة المطلوبة . كايجب الاحتراس حتى لا يمزق الغشاء الذي يحيط بها ، وذلك بمداولتها

⁽١) من علامات فقدان نسبة كبيرة من الدهن في الشرش ظهوره بلون عكر يميل الى البياض بدلا من اللون الرائق.

ومعاملتها بشىء من الرقة والتيصر حـ ، لاتفقد جزءاكبيرا من الدهن والكاذين مع الشرش الخارج منها .

وبسبب خروج الشرش من الخثرة (بالمعدل الاعتبادى) لا تلبث حتى تتقلص وتصلب توعاً ومن العوامل التي تؤثر في تقلص وتصلب الخثرة درجة الحرارة، ومقدار الحوضة .

وفى جبن تشدر تتراوح حموضة الشرش بعد تقطيع الخثرة مباشرة ما بين ١٩٥٠ – ١١٥٠ ٪ عادة.

تقليب الخشرة يمر تقطيع مها - تترك الخثرة عادة بمد تقطيعها فترة وجيزة من الزمن تختلف قليلا باختلاف أنواع الجين.

وفى جن تشدر بمكن تقليب الخثرة بمد تقطيعها مباشرة

و تقلب الخثرة باليد (تستعمل مقلبات خشية خاصة مع الآحواض الكبيرة) بكل هوادة وعناية حتى لا تنفتت قطع الخثرة ، ولا سها في ابتداء عملية التقليب وإلا فقد جزء كبير من الدهن والدكازين في الشرش . وتجب ملاحظة عدم السهاح للخثرة بالتجمع في أركان الحوض أو الالتصاق بجوانبه، كذا استمرارالتقليب لحين م ترسيب الخثرة ، وعدم الاستمرار في تقليب الخثرة قد بكونسبها في تكوينكتل منها يصعب فصل أجزائها بعد ذلك .

(٧) سلق الخبرة أوسمطها

تسلق الخثرة بتسخين محتويات حوض التجبين من خثرة وشرش تدريجا ، إما بنقل جزء من شرشها وتسخيته ثم إعادته إلى الحوض لرفع درجة حرارة باقى محتوياته مع تكرار العملية حتى تصل درجة الحرارة النهائية إلى الدرجة المطلوبة ، وإما برقع درجة حرارة الماء الذي بحبب الحوض الى أن ترتفع درجة حرارة عتويات الحوض الى الدوجة المطلوبة سد ويستعمل أحيانا البخار المتولد من غلابة (مرجل) في تسخين الماء الذي بحبب الحوض عن طريق خرطوم معدنى خاص أو ماسورة معدنيه خاصه بمر به أو بها البخار

والفرض من عملية سلق الخثرة هو رفع درجة حرارتها حتى يساعد ذلك على طرد ما بالخثرة من رطوبة (شرش)كى تأخذ القوام المطلوب. كما تساعد عملية رفع درجة حرارة الخثرة على تكون حامض اللهنيك بها الذى يساعد على اكساب الخثرة لقوام وحموضة خاصتين.

وليراع دائما عند سلق الخثرة رفع درجة الحرارة تدريجا ، ببطء أولا (وإلا فان قطع الخثرة تتصاب من الخارج و تعوق خروج الرطوبة منها) بمعدل درجة واحدة كل ٣ دقائق تقريبا ، ثم الاسراع فى رفع درجة حرارتها عند قرب نهاية سلقها بمعدل درجة حرارة واحدة كل دقيقتين تقريبا (١) .

وفى جبن تشدر مثلا تسلق الخثرة برفع درجة حرارتها من ٥٥° ف (وهى درجة حرارة التنفيح) الى حوالى ١٠٠ – ١٠٥ ف (متوسط ١٠٠° ف) فى مدة حوالى ٤٠٠ دقيقة تقريبا (٢) بمعدل ١° ف كل ٣ دقائق فى العشرين دقيقة الأولى ثم بمعدل ١° ف كل ٣ دقائق فى العشرين دقيقة الأخيرة .

وفى جبن تشدر بجب أن تكون الخثرة عند نهاية السلق « زنبركية ، أو مطاطية القوام نوعاً بمعنى أنه عندما يؤخذ قليل منها باليد ويضغط عليه باليد فانه يمانع الضغط .

نرسهس الخيره

ترسب الخشرة بعد سلقها على قاع حوض التجبين

وفى جبن تشدر تترك الخثره مستقرة على قاع الحوض من ٣٠ ـ . ٤ دقيقة وتساعد عملية الترسيب فى التحام أجزاء الخثرة وإدماجها بعضها ببعض إلى أن حصيرة واحده ، بما يجعلها سهلة التداول مع تكون الحموضه المطلوبة بها .

⁽١) تختلف هذه المدلات نوعا مع بعض أنواع البجان

⁽٢) يحسن أن يسرع قليلا في عملية السلق اذا كانت الخثرة مر تفعة عن المعتاد حتى يسرع خروج الشرش منها حاويا معه حامض اللبنيك

(٨) تصفية الشرسه

قبل أن تصل حموضة الشر ش في جين تشدر إلى ١٩ , ـــ ٢٠, ٪ بنحو ١٠ د**قات**ق (أى ع**ند** ما تىكون حموضة الشرش من ١٨٠, ـــ ١٨٥,٪) تبعد الخشرة بعيدًا عن فنحة (صنبور) خروج الشرش بالحوض (في وجود الشرش) ، وذلك بقطعها بالسكين (العادى) عرضيا عند منتصفها وتعويم النصف القريب من فتحة



شكل (۷٥) مصفاة للشرش لها ماسورة

الصنبور بالآيدي ووضعه فوق النصف البعيد عنه . ثم تغطية الخثرة بوساطة رف (لوح خشس بهيئة الخشب البغددلي) ووضع أثقال خفيفة عليه (تستعمل صنج الميزان أحيانا) يسمح بعدها للشرش بالخروج عن طريق الصنبور ، وذلك بوضع منخل أو مصفاة بين الصنبور وبين وعاء استقبال الشرش حتى اذا مقطت بالمصفاة أى قطع من الخشرة أعيدت الى الحوض بوضعها تحت الخثرة بعد انتهاء التصفية ، أو كلما امتلاً ت المصفاة بها (١) . ويستعمل في أحيان أخرى مصفاة خاصة تمنع خروج قطع الخثرة مع الشرش الداخلية داخل حوض التجبين وذلك بتركيبها بفتحة الصنبور بداخل الحوض

(٩) تعدوية الخثرة

تعتبر الحثرة مسواة و أو فاضجة ير عندما تحتوى على درجة الحوضة والرطوبة المطلوبتين. وتقدر الرطوبة بالخثرة تقديرًا تقربيبًا عن طريق قوامها ومظهرها. وتختلف بعض أنواع الجبن نوعاً في طريقة تسوية خثرتها .

ولتسوية خثرة جن تشدر تجرى عليها عادة العملية المعروفة باسم وعملية الشدرنة

⁽١) إذا سد الصنبور بالخدرة يمكن استمال سيخ أو سلك نظيف لتخليصه منها ،

عملية الشرريز المقصود بهاهوعمليات تقطيع الحثرة (غير تقطيعها بالسكاكين الامريكية وهي بالحوض) وتقليبها وتدكويمها وتثقيلها ، إلى أن تصل إلى الدرجة المطلوبة من الحوصة والرطوبة، من ساعة تصفية الشرش لساعة طحن أو فرى الحثرة بالكيفية التي ستفصلها فيما يلى :

بعد تصفية الشرشكما تقدم تقطع الحثرة إلى قطع تقرب مساحة سطحكل قطعة منها $_{\Lambda}$ $_{3}$ بوصات ، وذلك اتسهيل مداولتها . توضع بعد ذلك قطع الحائرة على رف خشى مفطى بشاشة (سواء بوضع الرف فى قاع حوض التجبين أم على ما تدة التبريد (شكل٣٩)مع وضع شاشة بين كل طبقة من قطع الحثرة والتي فوقها وتوضع قطع الخثرةفي طبقتين أولاً، ثم يوضع فوقها شاشة وعليها رف عليه ثقل أو أثقال يتراوح مقدارها من ٢٨ ــ ٣٥ رطلا(١) ، وتترك الحثرة مكذا من ٥ ـــــ ١٥ دقيقة بحسب موضتها ، تكوم بمدها ق ٣ ... ، طيفات مع وضع شاشة بين كل طبقة والتي فوقها . وتتراوح المدة بين ابتداء تقطيع الخثرة وفريها (كما سيأتي ذكره) بين ٢ إ - ﴿ ٢ سَاعَهُ تَحْتَاجُ فَيَأْتُنَاتُهَا إِلَى خَسَةً تَقَلِّيبَاتٍ ﴿ تَقَلُّبُ قَطْعِ الْحُثْرَةَ وَف نفس الوقت يوضعهاكان منها بالاطراف في الوسط لتوزيع الحرارة بينها بالتساوى ومن ثم سير الحموضة بها) يلاحظ في نهايتها أنها تصبح جامدة وذات مظهر حريري وغير محببة ، وعند قطعها بسكين وضغطها باليد لايظهر بها ماينم عن وجود رطوبة ظاهرة ، كما تصبح الحثرة ذات تركيب نسيجي خاص بمعنى أنه عند بمزيقها باليد يظهر بها أنسجة تشبه أنسجة (نسابل) الدجاج المطهى عند تمزيقه باليد، وكذلك تكتسب الحثرة طعاور ائحة حمضية واضحة ، على أن تتر اوح حمو صنتها عند تذبين ١٠ ـــ ١٢٠ بوصة (باختبار الحديد الساخن وهو مايعادل ٨٫٠ ــ ٩٠. ٪)

وعند أستمال مائدة التريد يحسن تقطية الخثرة جيدا للاحتفاظ بدفتها (أو بوضع الماء الساخن بحيبها إذا كان لها جيب) مع ملاحظة الاتقل درجة حرارة الخثرة أثناء عملية الشدرنة عن ٩٢ ـ ٥٥ ف سواء بحوض التجبين أم بمائدة التريد.

⁽١) لا تنقل الحترة في عملية الشدرة في أي خطوة إذا زادت سعة الحوض عن ١٠٠٠ رطل حيث تنفل نفسها جنئة .

(۱۰) فری الخبرهٔ و تملیحها

بعد إنمام عماية الشدرنة كالسابق تصبح الخثرة جاهزة لفريها . وتعنى عملية فرى الخثرة أو طحنها تمزيقها أو تقطيعها إلى قطع صغيرة ذات حجم متقارب حتى تسهل عمليات تمليحها تمليحا متساويا ، وهروب ماقد يكون بها من غازات أو دوائح غير مرغوب فيها ، مع تبريدها نوعا ، وإمكان تعبئتها بالقوالب .

و تفرى الخثرة عادة فى طاحونة خاصة كما فى شكل (٠٠) حبث توضع الخثرة من أعلى وتستقبل من أسفل بعد فريها فى وعاء نظيف .

وبعد عملية الفرى (أو الطحن) يجب تقليب قطع الخثرة جيدًا، مع فردها على مائدة التبريد لتبريدها نوعًا لمنع التحام أجزائها بعض.

توزن الخثرة بعد ذلك ثم تمزج بالملح بنسبة أوقية منه لكل ٣ أرطال من الخثرة.

(١١) تعبئة الخيرة وصفطها

تعبأ الخثرة بالقالب إما بعد تبطينه بالقباش وإما بدون تبطين بحسب نوع الحين ثم تضغط الخثرة وهي بالقالب تحت الضاغط (شكل ٤١) لادماج قطعها بعضها ببعض ولتكوين سطح وقشرة خارجية للجبن تقيه من نفاذ الحشرات والعفن لداخله كما تحدث عند تشقق السطح الخارجي للجبن

وفى جبن تشدر يتبع لضغطه الترتيب ألآتى:

اليوم الأول _ وحد تعبئة القالب بالخثرة كما تقدم يغطى سطحها بأطراف قطعة القاش المبطن به القالب (١) ثم توضع توابع القالب فوقها ، و تضغط تحت الضاغط لمجرد خروج الشرش من ثقوب القالب ، يزاد بعدها الضغط تدريجا في بحر ساعتين إلى ٢٠ هندردويت ،

بعد مكوث الجبن تحت الضاغط من ٣ ــ ٤ ساعات يرفع الضغط ، وينزع الجبن من القالب ومن القاش وتصحح حافاته بقطع الزائد منها بالسكين .

وبعد تبطين القالب بنفس قطعة القاش بعد غسيلها بالماءالفا تروعصيرها يوضع به قرص الجبن ثانية و لكن معكوسا فى وضعه به فى هذه المرة ، ثم يعاد الضاغط ويضغط تحت ضغط قدره ٢٥ هندردويت

⁽١) يمكن استمال قماش من البغتة السمراء (الدمور).

اليوم الثانى ــ يرفع الضغط وينزع الجبن من القالب والقياش ، ويوضع في حمام مائى درجة حرارته . ١٤ ق لمدة . ٣ ثانية ، ثم يعاد إلى القالب باستعال نفس قطعة القياش ، ثم يضغط عليه ضغطا خفيفا فقط لمدة ساعتين تقريبا ، يؤخذ الجبن بعدها من تحت الضاغط ويغير القياش ، ثم يعاد الجبن إلى القالب ، ويضغط تحت ضغط قدره ٢٥ هندردويت .

وبعد الظهر بنزع قمـاش البغنة السمراء ويغير بقباش ناعم من الشأش (مرمرشاه) مع وضع الجبن معكوسا بالقالب ، ثم يعاد ضغطه على. ٣٠ هندردويت

اليوم الثالث _ ينزع الجبن من القالب والقاش ، ويدهن سطحه وقمته بالسمن الساخن أو الدهن المغلى الساخن بشىء من الشدة ، ثم توضع على كل من قة القرص وقاعدته قلنسوة من البغتة السمر امتلف جوانبه بقطعه أخرى مناسبة من البغته السمراء أيضا ، ثم يرد قرص الجبن مقلوبا الى القالب ، ويعاد ضغطه على سهندردويت

وفى صباح اليوم الرابع يرفع الضغط وينزع الجن من القالب ، ويلف سطح الجن برباط أو شريط من البفتة السمراء بحيث تفطى سطوحه الجانبية ، ثم يخاط طرفاه وبحيث يضم الشريط الجن ضما جيداً .

تربط أو تلصق بعد ذلك بطاقة على الجبن مبين عليها نوع الجبن ووزن القرص و تاريخ صنعه .

والغرض من لف الجبن بالقياش هو حمايته من الحشرات ، والتقليل من مقدار البخربه ، والمساعدة في الاحتفاظ بقوامه .

(۱۲) تسویة الحین

ينقل الجن بعد ذلك على الأرفف (وهي من الخشب عادة) يحجرة النسوية مع ملاحظة أن تتراوح درجة حرارتها من ٥٥ — ٦٥° ف ، ويجب ألا تزيد الحرارة عن ٧٠° ف وعلى أن تتراوح درجة رطوبتها بين ٨٥ — ٩٥ ٪ ويقاب الجن يوميا في الشهر الأول من صناعته (إذا لم يقلب الجن تتجمع الرطوية به في ناحية واحدة مما يعرضه للتشقق والفساد)، ثم يقلب بعد الشهر الأول مرة كل يوم بعد الآخر ٠

وتختلف المدة اللازمة لتسوية جبن تشدر بحسب حجم القرص فترداد المدة اللازمة للنسوية كلما ازداد الحجم

ویا خذ قرص جبن تشدر الذی یزن نحو ۹۰ رطلا من ۲ ــ ۹ شهور لتسویته .

وعوامل تسوية الجبن الجاف وبعض أنواع الجبن نصف الجاف هي :

(۱) بعض أنواع البكتريا ولا سيم المعروف منها باسم ستربتوكوكاى ولاكتو باسيلاى (۲) بعض الانزيمات التي باللبن أصلا (۳) بعض أنزيمات المنفحة التي بحن بها اللبن

والمقصود بتسوية الجبن هو أحسن حالة يكون عليها صالحا للأكل مكتسبا للطعم والرائحة والتركيب والقوام الممز للصنف

وتفقد أنواع الجبن الجاف (ونصف الجاف) في نهاية تسويتها شيئا من وزنها نتيجة لتبخر جزء من مائها أثناء التسوية .

تركيب عبن تشدر

فما يلي أحد التحاليل لجبن تشدر (١):

الم ۲۷,۳۳ ٪

دهن ۲۳,٤١ ٪

بروتینات ۲۳٫۳۹ ٪

رماد ۲۰۰۰۰

⁽۱) يقرب كثيره ن أنواع الجبن الجاف من تركيب جبن تشدر ويقدر تركيبها على وجه التقريب بأنه لج من الماء و لج من الدهن ولج من البرو تينات .

ج بن تشیشیر Chechire

وهو من أنواع الجنن الانجليزية الأصل حيث يحمل اسم مقاطعة Chechire بنجلترا _ ولا تقتصر صناعته الآن على انجلترا بل يصنع بكثرة فى جهات أخرى مثل استرالية ونيوزيلندة . ويلون الجنن فى المعتاد باضافة الآناتو الى اللبن عند صناعته كما سيذكر .

ويصنع الجبن فى حجوم تختلف أوزاتها من ٨٠ ـــ ١٠ أرطال،وفيمايليأطوال ٣ حجوم لقوالبه :

۱۰ قطر × ۱۱ بوصة عمق، لعمل ۱۲ رطلا تنتیج من نحو ۱۰۰ رطل لبن بقری ۱۱ قطر × ۱۱ بوصة عمق، لعمل ۲۸ رطلا تنتیج من نحو ۲۰۰ رطل لبن بقری

∀ ۲ قطر × أو ه بوصة عمق، لعمل ۹ ه روالا تنتیج من محو ۲۰۰ رطل لبن بقری معاملة ۱۲بی - یصنی البن المساء والصباح . یصنی البن المساء الی حوض التجبین ویقلب جیدا ثم یترك إلی الصباح بحیث لاتهبط درجة حرارته عن ۹۰°ف ولا تزید عن ۹۰°ف .

وى الصباح تكشط القشدة من لبن المساء و تسخن لدرجة . ٥ ف ثم تعاد إلى اللبن مع لبن الصباح . يقلب بعدها بجموع اللبن جيدا ثم تختبر حوضتُه ، ويضاف البادىء بنسبة إ ر رطل لكل ١٥٠ ــ ٢٠٠ رطل من اللبن . ثم ترفع درجة حرارة اللبن لدرجة ٥٥ ف ، يضاف بعدها الملون ، وعند ما تصل حوضة اللبن المل ٢٠٠ ـ ٢١٥ ٪ ينفح .

اصافة الماورد - يصاف الملون بنسبة ١٠ سم الكل ١٠٠ رطل من اللبن مع تقليبه به قبل التنفيح بنحو ٥ ــ ١٠ دقائق ,

الشفيح _ تؤخذ المنفحة بنسبة ١٢ سم الكل ١٠٠ رطل لبن ، ثم تخفف بالماء كالمعتاد الى نحو ٤ أمثالها و تضاف و تقلب تقليبا عيقا فى اللبن لمدة ٣ دقائق ثم تقليبا سطحيا حتى تظهر علامات النجين باللهن .

يفطى بعد ذلك الحوض ويترك الى أن تتماسك الحثرة للدرجة التى تسمع بتقطيعها وذلك بعد ٣٠ ـ ٤٠ دقيقة .

تقطيع الخرة وسلقها تستعمل السكاكين الامريكية الخاصة بجبن تشدر لتقطيع خثرة جبن قشيشير : فتضع الخررة بالسكين الامريكي الطولى في الاتجاء الطولى أولا ثم العرضي نانيا ، ثم بالسكين العرضي في الاتجاء الطولى ثم العرضي ، وتكون حوضة الشرش بعد التقطيع مباشرة نحوا من ١٠٠٠ . بن ، تخلص بعد ذلك جوانب الحوض وقاعه براحة البدعا قد يلصق بها من الخررة ، ثم يبدأ في تقليب محتويات الحوض بحذر .

ترفع بعد ذلك درجة الحرارة الى ٩٥°ف (١) فى بحر ساعة ، تدريجا وبيط. أولا ثم سريعا فى الربع ساعة الاخيرة من تلك المدة ، تصبح الخثرة فى نها يتها جاهدة نوعا وتصل حموضتها الى ١٤٥ — ١٤٥ ٪ .

ترسيب الخشرة وتصفير الشرشى - توسب الخثرة نحوا من ٢٠ - ٣٠ دقيقة وعندما تصل حوصة الشرش الى ١٦٠ - ١٧٠ - ١٧٠ ، بن تواح الخثرة قليلا بعيدا عن صنبور الحوض ، ثم يصنى الشرش من الحوض .

تسوية الحشرة - تقطع الخثرة الراسبة فى قاع الحوض فى انجاهه الطولى إلى عرض مناسب بسكين عادى لتكرين مايشبه القناة لغرض المساعدة فى تصريف الشرش، وفرد الخثرة التى تخرج من مكان القناة الى جانى الحوض ، ثم تقطع قطعتى الخثرة الى قسمين طولين، ثم عرضيا الى قطع ببلغ طول ضلعها حوالى و بوصات، و بعد نحو ، إ دقائق تقلب القطع .

وعندما تصل الحموضة عوبر بعد . ٩ دقائق أو أكثر تكسركل قطعة إلى نصفين باليد وبعد . ٩ دقائق تقلب القطع .

وعندما تصل الحموضة ٣, ٪ بعد ، ٦ دقائق أو أكثر تكسر كل قطعة الى تصفين بالميد وبعد ، ١ دقائق تقلب القطع .

وعندما تصل الحموضة ٦٥, ٪ (باختبار الحديد الساخن) بعد لم ٦٠ ـ ٢ ماعة من تصفية الشرش تصبح الخثرة جاهزة لفريها .

⁽١) ارفع الحرارة الى ٩٦ --- ٩٩٧ ف مع المابن المرتفع نسبة الدهن ، والى ع ٥٠ ف مع المابن المتخفض نسبة الدهن .

الفرى والتمليح والنميئة - تفرى الخثرة بالطاحونة الضيقة الاسنان (حيث يستعمل مع جبن تشيشير طاحونة ضيقة الاسنان) ثم يضاف الملج بنسبة أوقية لكل ٣ أرطال من الخثرة مع تقليبه جيدا بها .

تعبأ بعد ذلك الخثرة بقالب غير مبطن بالقياش مع جعلها سائبة به (أى من غير ضغطها به باليد اطلاقا)، وحفظها فى حجرة تصل حرارتها الى ٧٠ف حتى المساء. وفى المساء توضع الخثرة بالقالب بعد تبطينه بقياش خشن جاف على نفس دوجة الحرارة حتى الصباح.

منعط الخيرة - وفي الصباح تغير قطعة القياش بأخرى جافة ويضغط على القالب بضغط قدره و هندردويت مع زيادته الى . و هندردويت ظهرا ، والى ١٥ - ٢٠ هندردويت مساء . ويترك تحت الضاغط مدة يومين (أو إلى أن يجف) مع قلب القرص بالقالب و تغيير قطعة القائل كل صباح ، ومع زيادة الضغط تدريجا حتى يصل الى ٢٥ هندردويت (للقرص الذي يزن من ٥١ - ٧٠ رطلا) . وفي اليوم الاخير من أيام الضغط يغير القياش الخشن بآخر ناعم من القطن .

ينزع بعد ذلك القرص من القالب والقاش و تلصق على كل من قمته وقاعدته قلنسوة من الشاش بمساعدة معجون من الدقيق والماء (أو من النشاء المغلى مع الماء) يلف القرص بعد ذلك جيد! و بعناية في قاش من الدمور ولصق طرفاه المتقابلان إلى يزيد أحد طرفيه عن محيط القرص بنحو ٤ ـ ٦ بوصات) بالمعجون أيضا يتبع أحيانا بمصر طريقة أخرى لتميئة خرة جين تشيشير بالقالب وضغطها و تتخلص في النالية:

(۱) توضع الخترة المطحونة للقالب بعد تبطينه بنهش التل ثم منفطها تحت الضاغط بنتل قدره ۱۰ رطلا (أى ثقل المسكبس) على أن يزاد ق المساء الى ۱۰ هندردويت

(۲) ثم يقلب القرص في الصباح الثاني داخل القالب بعد تفطية كل من قته وقاعدته يقلنسوة
 من الشاش ، وضغطه بثقل قدره ۲۰ هندردويت

(٣) ثم يعاد لف القرص في صباح اليوم الثالث بقاش من الدمور توطئة لوضعه بحجرة التسوية .

والجبن الناتج باتباع هذه الطريقة جيد الطعم ويخالف جبن تشيشير الاصلي في عدم تفتح تركيبه مثله . النسوية - يسوى الجبن بحجرة النسوية على درجة ٥٥ - ٣٠ ف وتستغرق تسويته من ٢ - ٥ أشهر مع تقليبه يوميا .

جبن دار بی Derby

ابتدأت صناعة هذا الجبن بمقاطعة Derbyshire من عمال انجلتر او منها انتشرت صناعته إلى الجمهات الآخرى .

ویبلغ ارتفاع قرص جبن داری نم به بوصة ، وقطره ۱۹ بوصه ویزن من ۲۸ — ۳۲ رطلا وینتج القرص الواحد من حوالی ۱۰۰ رطل لبن ^(۱)

معاملة اللبي : يصنى لبن المساء إلى أحواض التجبين ، ويبردلدرجة ٦٥ ـــ ٥٠٠ف باحاطة الحوض بالماء البارد مع تقليبه أحيانا أثناء المساء.

وفى الصباح تكشط القشدة من لبن المساء وتسخن لدرجة . ٥٠ ف ثم تعاد إلى اللبن مع لبن الصباح . يقلب بعدها مجموع اللبن جيداً مع تعديل درجة حرارته الى ٥٠٠ ف ، ثم تختبر حموضة اللبن، ويضاف البادى، بنسبة ١٦٠ رطل لمكل ٥٠٠ رطل من اللبن تقريباً . ثم ترفع درجة حرارة اللبن لدرجة ٥٨٠ ف ، وعندما تصل الحوضة إلى ٥٠٩، برينفح اللبن .

النام يعم – إذا كان المطلوب هو الحصول على جبن ملون يضاف لون الانا تو بنسبة على سم الكل ٣٠٠ رطل من اللين قبل التنفيح بعشرة دقائق .

التنفيح _ تضاف المنفحة بنسبة ١٠ سم الكل ١٠٠ من اللبن، وتخفيف المنفحة إلى حوالى أدبعة أمثال حجمها بالماء البارد ثم اضافتها وتقليبها جيدا في اللبن لمدة و دقائق، يقلب بعدها اللبن تقليباً سطحياً حتى تظهر علامات التجبن به يغطى بعد ذلك الحوض ويترك الى أن تتماسك الحثرة للدرجة التي تسمح بتقطيعها، وذلك بعد حوالي و حدد و دقيقة

⁽١) يَمَكُنَ أَنْ يَعْمَلُ الْحِابِ فَ حَجَوْمَ أَقَلَ مِنَ اللَّهِ كُورَ مِن كَيْهُ أَمَّلُ مِن اللَّهِن

تقطيع الحثرة - تستعمل السكاكين الامريكية الخاصة بالداري لتقطيع الخثرة، وهي التي تبعد المسافة مين السلاح والآخر بها بمسافه لم بوصة.

تقطع الحثرة أولا بالسكين الطولية على طول الحوض ، وتترك دقيقتين ثم تقطع بنفس السكين ولكن بعرض الحوض هذه المرة ، وتترك دقيقتين أخريين ، ثم تقطع الخثرة بالسكين العرضية بطول الحوض فقط . تخلص بعد ذلك جوانب الحوض وقاعة براحة اليد مما قد يلصق بها من الخثرة ، ثم يبدأ في تقليب محتويات الحوض إلى أن تطفو قطع الخثرة نوعا . وتكون الحوضة عند تقطيع الخثرة حوالى الحوض إلى أن تطفو قطع الخثرة نوعا . وتكون الحوضة عند تقطيع الخثرة حوالى الحوض برن

السلمي _ ترفع درجه الحرادة بمعدل درجة في كل ٣٫٥ دقائق إلى أن تصل إلى السلمي _ ترفع درجه الحرادة بمعدل درجة في كل ٣٫٥ دقائق إلى أن تصل إلى عبد ٩٠ - ٩٠ في مع تقليب إلى أن تتخلص قطع الحثرة من الشرش الرائد . و تأخذ عملية السلق من ٤٠ ــ . ٩ دقيقة .

ترسيب الخثرة حـ ترسب الخترة وعندما تصل درجة الحوصة إلى و,، بر يصني الشرش من الحوض

نسوية الحثرة — تنقل الحثرة بعدها على مائدة تبريد (بالمجراف) موضوع عليها مغطى بشاشة من شاش الجبن ، وتقلب الحثرة ياليد برقة لتخليصها من الشرش الزائد، تغطى بعدها الحثرة بأطراف قطعة القاش جيدا وتترك هكذا حوالى ١٥ دقيقه تقطع بعدها الخثرة المناسكة الطرية إلى قطع مربعة الشكل يبلغ طول صلع القطعة p بوصة وتقلب كل قطعة ثم تغطى بالقباش وتترك نحو ١٥ دقيقة أخرى ، تكون بعدها القطع في طبقتين وتغطى بالقباش ثانية . وتكرر هذه العملية كل ١٥ دقيقة إلى أن تصل حوضة الخثرة إلى ٥٤٠٠ برأوالحأن تبلغ أطوال خيوط الخثرة إلى إلى إلى إلى المفات تقطيع الخثرة إلى أن تصل حوضة الخثرة الى وفي حالة زيادة الحوضة سريعا يمكن الخثرة إلى قطع أصغر ويكرد تقليبها على فترات قصيرة . وفي حالة بطه سير الحوضة تقلب القطع على فترات أطول .

وعند ماتصبح الخثرة معدة للفرى بجب أن تكون ملائى بالرطوبة نوعا،

وورقية التركيب ، وفي صناعة هذا الجين تعتبر الخطوة المتقدمة خطوة دقيقة ، لأنه إذا ارتفعت الحموضة كثيراً فان الجبن الناتج يصبح صلبا وجافاوذا نكهة غير مقبولة وطعم مرير ، وإذا انخفضت الحوضة كثيرا تصبح الخثرة قليلة الحوضة مما يتسرب معه الشرش آثناء التسوية وتنشأ بالجبن نكهة شاذة .

الفرى والتمايج والتعبئة بالقوالب - تفرى بعد ذلك الخثرة مع ملاحظة عدم فريها وقيعا ، ثم يضاف الملح بنسبة أوقية منه لكل ۽ أوطال من الخثرة مع تقليبه جيداً بها .

يبُطن القالب بقياش الجبن الخشن المغسول في الماء الساخن والمعصور منه حتى يكون مبتلا قليلا أثناء تعبئة الخثرة . وتعبأ الخثرة بالقوالب بانتخام مع فرى ماقد يكون منها ملتصقا بعضه ببعض باليد .

منعط الخرة - تصغط الخرة أولا إلى درجة يخرج منها الشرش من فتحات القالب (أى لحوالى ١٦٠ رطلا). ثم يزادالصغط تدريجا وخفيفا أثناء الساعات الأولى من صغطها. وفي المساء بنزع الجبن من القالب والقاش ويعكس وضعه بالقالب بعد تبطيته بقاش آخر مبتل، ويضغط بضغط قدره ٨ — ١٠ هندردويت وفي الصباح ينزع الجبن من القالب والقاش الخشن. ثم يوضع على كل من قة القرص وقاعدته قلفسوة من الشاش الناعم، ويعاد إلى القالب ثم يضغط بضغط قدره ١٥ — ٢٠ هندردويت. وفي الصباح التالي يؤخذ الجبن من تحت الصاغط ويلف سطح القرص الجاني بقياش من الدمور ويلصق به بمساعدة عجينة من ويلف سطح القرص الجاني بقياش من الدمور ويلصق به بمساعدة عجينة من الدقيق والماء أو د النشا المطبوخ ع. ثم يربط أو يلصق بالقياش الملفوف به الجبن طجرة بطاقة مدون عليها نوع الجبن ووزنه وتاريخ صنعه — ينقل بعدها الجبن لحجرة التسوية .

النسوية - يسوى الجبن بحجرة النسوبة على درجة نحو ٥٥° ف مع تقايبه يوميا أثناء قسويته التي تتراوح مدتها بين ٧ ـــ ٣ شهور .

الجبن الرومى

تشتهر بلاد البلقان بصناعة هذا الجبن، وهو يصنع عادة من لبن الغنم بتلك البلاد، وذلك من أسباب جودته وتفوقه على ما يصنع جذه البلاد حيث يصنع من لبن البقر والجاموس (١)، زيادة عن ملائمة الجو هناك لتسويته من حيث درجتى الحرارة والرطوبة.

وقد ذكرنا على صفحة ١٧١ أن الجبن الرومى بختلف فى طريقة صناعته بعض الشيء عن أنواع الجبن الجاف الآخرى ، ونذكر فيما يلي طريقة من طرقصناعته :

معاملة اللمن وتنفيح يحسنان يكون اللبن كاملاولاتزيد حوضته على ١٠٠٠ من بعد تصفيته وهي درجة حرارة ترفع درجة حرارة اللبن الى ٩٣° ف (٣٤° م) بعد تصفيته وهي درجة حرارة النفيح، وينفح اللبن باصافة نحو ٩٣ سم (٢) من المنفحة السائلة العيارية لكل ٩٣ سم ١٠٠٠ من المنفحة السائلة العيارية لكل ٩٣ سم ١٠٠٠ من المنفحة السائلة العيارية لكل ٩٣ سم ١٠٠٠ من المنفحة ١٣٩) ويحيث بتجبن إلى الدرجة الملائمة في نحو ساعة .

تفطيع الخثرة ب تقطع الخثرة بالسكاكين الامريكية الطولية والعرضية طولا وعرضا بكل منهما، وتترك نحو ، وقائق ثم تقلب باليد باحتراس كالمعتاد لمدة نحو إساعة إلى أن تتاسك نوعا وبحيث لاتقل دوجة حرارتها عن ، ه ف (٣٣٥م). فاذا لم يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة عن طريق اضافة الماء الساخن إلى جيب الحوض فلا مانع مزر أخذ جزء من الشرش وتسخينه ثم اعادته إلى حوض التجبين للاحتفاظ بدرجة حرارة النجشة.

تصفية الشرش - يصنى الشرش كالمعناد عن طريق الصنبود ، وإذا لم يكن الحوض معداً لتصفية الشرش منه فتوضع قطعة من القاش على الخثرة ينفذ الشرش فوقها وينزح الشرش بوساطة كوز مثلا.

 ⁽١) وجد في مصر أن نائج الجبن الروى يكون افضل عند خلط لبن البقر بلبن الجاموس
 مما لو صنع من ابن الجاموس أو اليتر وحده

⁽٢) يُؤخِّه مقدار أكثر من المنفحة كلا زادت نسبة اللين الجاموسي

نقل الحنثرة الشاشة المرشحها - تنقل الحثرة بوساطة بجراف إلى برواز خشى مبطن بالشاش (كما في شكل ٤: تماما) ولا مانع من تعبثتها مع قليل من شرشها الذى سيمتصني من القاس النل بالبرواز خصوصا عند قلقلة القاش لمساعدة رشح الشرش .

ثم تربط أطراف الشاشة كما جاه مع الجبنالدمياطي (آخر صفحة١٥٢)ولكن بدون ماقوة (بدون تقريط)، ويرفع البرواز عن الصرة، ثم تؤخذ الصرة على لوح خشى (شكل ١٤١) ويوضع عليها لوح علوى (شكل ٢٤ب) تمرد من ثقبه ربطة الصرة كما في شكل (٤٧).

منفط الخشرة لترشيمها - يضغط على الحثرة بحيث يخص كل صرة إنحوا من المدر و المعلى المؤلف المراق المراق المراق المراق المراق و المعلى المعلى المراق و المعلى ا

تسوية الخيرة أو تخمير ها - تلف أو توضع أقسام الحثرة في قاش أو كيس من الخيش النظيف مساء لحفظ حرارتها حتى اليوم التالى ولمساعدة تخمرها (زيادة الحوصة سها) مع سكب كوز أو اثنين من الماء الساخن فوق الحيش.

الهتبار المخمر - تؤخذ في الصباح شريحة رقيقة أو اثنين من الحثرة (تبلغ أطوالها ٢ ٪ ٤ سم) على مغرفة الزبد المثقبة (شكل ٢٦) أو في كوز مثقب وتغطس في ماء أو شرش ساخن على درجة ١٤٩ – ١٥٨ في (٣٥ – ٧٠ م) لمدة دقيقة أو اثنتين حتى تلين بدرجة كافية يمكن معها عجنها ، ثم تعجن قليلا حتى تصير متجافسة ثم تفرد بالاصابع رويدا رويدا ، وبحركة الهتزازية (كابيز الخيط الذي به قرشا مخروما يمر منه الخيط) مع حركة شد للخثرة في نفس الوقت حتى تصبح على هيئة شريط أو حيل مفلطح (أي ليس اسطواني المقطع) ويلاحظ:

(١) طول الحبل فيلزم امكان شده إلى نحو متر أو أكثر

(٢) أن تمكون عجينة الحثرة ناعمة طرية وليست محببة أو مخرزة .

(٣) أن تكون بين ثنايا الحبال المشدودة (كما في شكل ٥٨) خيوطا حريرية

دقيقة بما يدل على وجود حموضة كافية بالخثرة تهشيا لعملية السمط

فاذا لم نحصل على النتيجة الآنفة الذكر اعتبرت الحنثرة غير تامة النخمر ويلزم حفظها بالخيش مع سكب إذا. الساخل عليها إلى أن تحصل على التنبجة " الآنقة الذكر نصبح الحثرة عندها جاهزةالخريطها توا إلى شرائح توطئة للقيام بعملية السمط مباشرة.

نخربط الخثرة الى شرائح - تخرط الخثرة بالسكين إلى شرائح رقيقة متساوية الاطوال تقريبا بحيث تبلغ أطوال الشريحة الواحدة نحوا من ۰,~ ۱ X ٦

شـکل (۸۵) المندودة

السمط والعجمه والخدمة — يترأوح وذن الشرامح للقالب (١) الذي قطره ٣٠ سم وارتفاعه الحريرية الدقيقة بين ثنايا الحيال ۱۲ سم نحوا من ۱۵ -- ۲۰ رطلا (تنتج من نحو

٨٠ – ٩٠ رطلا من اللبن) . وفيما يلى الخطوات اللازمة :

- (١) توضع الشرائح فى صفيحة (أو وعاء) متقية القاع والجوانب إلى نحو ثلاثة **أر**باعها ابتدا. من القاع .
- (٢) توضع الصفيحة في حلة بها شرش أو ماء مملح بنسبة ٣ ــ ه ٪ على درجة حرارة ١٤٩ - ١٥٨° ف (٦٥ - ٧٠٠م) بحيث يغمر السائل الشرائح (٣) تترك الشرائح قليلا في السائل الساخن حتى يتخللها لمدة نحو 🛊 دقيقة .
- (٤) نقلب الشرائح قليلا بيد خشيية (شكل ٣٧) ثم تترك في الماء الساخن دون

⁽١) يصنع قائب الجين الرومي عادة بحيث تسكون جوانبه الداخلية مقمرة، وهو يصنع عادة من الصنبح الفرنساوي أو النجاس المطلي بالقصديرأو الالومنيوم

تغليب نحوا من لم دفيقة إلى أن تلين بدرجة يتكن معها عجنها . (وقد تحتاج لاكثر من لم دقيقة للوصول إلى الليونة المطلوبة) .

(٥) ترفع الصفيحة بما فيها و توضع على جانب حلدكبيرة (أو وعا.) بحيث



تكون ما أله (شكل م ه)، ثم تعجن الخثرة باليد بطريقة تشبه عجن الفطير لمدة دقيقتين تقريبا (١) مع ملاحظة (١) التخلص من أكبر كمية عكمنة من الشرش (ب) محاولة تكوير الخثرة أثناء عجنها (٢).

(٦) تؤخف الخثرة شكل (٩٥) _ عبن الخثرة المكورة الآن و توضع على لوحة خشبية نظيفة على نضد ثم تشد أطرافها العمل ما يشبه رقبة القله وبحيث تثنى الاطراف الى الداخل (شكل ٦٠).

شكل (٦٠) ـ عمل رفية القلة

(٧) ترضع الخثرة فى القالب (المعدّ من قبل والموضوع على قطعة من الشاش فوق لوحة خشببة نظيفة) بحيث تكون رقبة القلة لاعلى بضغط على رقبة القلة بين الاصبعين الابهام والسبابة لترفيعها مع مطها ولفها قليلا (حتى لا ينفتح مكانها عند قطعها).

(٩) تقطع رقبة القله في أرفع ، وضع

⁽١) تكون الخثرة ساخنة حيفئف، لذا تجرى عمليـــة العجن سريعا وتحتاج الشيء من التعود لاحتمال سخو نتها

⁽٣) ليلاحظ أن الشرش بعد عبلية العجن يكون محتويا على نسبية من الدهن يمكن استخلاصها منه بترقيده في مكان باردحتي يصعد الدهن على السطح فيكشطو يجمع المل السمن منه

إما بالسكين ثم تسوى بباقى الخثرة بالتمليس والضغط قليلا بالكف والاصابع، وإما بسحب رقبة القله جانبا لخارج القالب وقطع الجزء الزائد على حرف القالب مع التمليس والضغط قليلا على سطح الخثرة أيضا (١)

- (٩٠) إذا ظهر على سطح المخترة وهي بالقالب فقاقيع تثقب يسلك مديب الطرف لفقتها .
- (١١) يقلب القالب حالا وبه الخثرة على لوحة أخرى عليها قطعة من قباش الشاش أيضا .
- (١٢) يترك القالب نحوا من ١٠ ١٥ دقيقة يقلب بعدها ثانية كا سيق مع ملاحظة :
- () أى شقوق على سطح الخثرة فاذا كانت موجودة تلحم بغرز سلك مدبب الطرف من جانبي الشق مع ضم الجانبين بالاصابع ثم رفع السلك بعد كل غرزة (ب) أى فقاعات هوائية فتقب بالسلك بميل حتى يصل السلك إلى جانب القرص الآخر ثم رفعه باحتراس.
- الساعة الثانية ثم ينزك لصباح اليوم النالى بحيث يكون مقطع رقبة القله لاسفل .
 - (1٤) يقلب القالب وبه الخثرة كل ٦ ساعات الى أن يملح أول تمليحة

التمليح - يملح الجين لاول مرة بعد ١٦ - ٢٤ ساعة من وضعه في القالب وذلك برش قليل من الملح الخشن وينزع القالب اما قبيل هذه التمليحة الاولى أو بعدها بيوم أو يومين عندما يترك القرص جوانب القالب مع جفافه قليلا حتى يحتفظ بشكله.

و بعد نحو يوم أو اثنين (أى بعد أن يذوب الملح الموشوش على السطح ويمتصه الجبن) يقلب القرص ويملح السطح الآخر ، و توضع الاقراص فوق بعضها عند تحملها دون انبعاج أو تشويه .

⁽۱) يحفظ جزء وقبة القلة المقطوع لحين عجن دضة أخرى من الشرامح فيقطع الى شرائيح يخلط بباق الشرائح المعدة للمجن

وبعد يوم أو يومين آخرين يملح مرة أخرى، ويكوم مثنى أو ثلاث بقـدر ما يتحمل .

تكرر عماية القلب والتمليح والتكويم كلما ذاب الملح وامتص. ويتوقف عدد مرات النمليج على :

- (۱) السرعة المراديها تقديم الجبن السوق فتقلل غدد مرات التمليح كلما أريد تقديم الجبن السوق سريعا ويأخذ القرص عندئذ من ١٠ ـ ١٠ تمليحات .
- (۲) یمنص الجوین ملحه جیدا فی درجة حرارة تتراوح بین ۵۰ ۲۰ ف ودرجة رطوبة ۷۰ – ۸۰ پر
 - (٣) سمك القرص _ فكلما زاد السمك لزمه غدد أكر من التمليحات.
- (٤) طلبات السوق _ النجن المراد حفظه مدة طويله يملح من ٢ _ 3 مرات زيادة عن النجن المراد استهلاكه في مدة قصيرة

وتأخذ عملية التمليح فى الاحوال العادية من شهر الى شهر ونصف

النقليب والشكوم _ يكوم الجبن أثناء النمليح بوضع قرص فوق قرص مثنى وثلاث ورياع وخماس وسداس وسباع وثمان متوقفا ذلك على درجة جفاف اللجبن وسمك الاقراص فيزداد عددها كلما قل السمك مع ملاحظة وضع الاقراص التي بها شقوق في أعلى العمود مع الاعتناء بها .

غسل وتنظيف الجبن - يتكون على الجبن بعض القشود والبقع بعد حوالى شهر إلى شهر بن ، وقد ينمو العفن على سطح الجبن كذلك . ولذلك يغسل الجبن بعد انتهاء عملية التمليح بشرش أو ما ، في درجة ١٣٢٥ ف (٥٠٥م) بمساعدة فرشة بحيث لايخدش الجبن ، وإذا لزم الامر بكحت سطح الجبن بسكين بماقد يتكون عليه من قشور جافة سميكة مع ملاحظة عدم جرحه .

تغمر الاقراص بعد الغسيل في ماء بارد لتبريده ثم ينقل حالاً لمكان التجفيف والتهوية .

والعبيف والشهوية - وذلك لتبخير الرطوية الزائدة بعد عملية النسيل ، فتوضع الاقراص على جوانبها على أرفف خشية بطريقة تسمح بمرور الهواء لمدة

٧ _ ع أيام _ ترص بعدها ثانية فى مجاميع للنسوية (كافى حالة التقايب والتكويم) ويقلب الجبن بين الحين والحين إلى أن تتم تسويته ، وذلك بعد نحو ع _ ه أشهر فى مصر فى درجة حرارة ٥٥ _ ٥٠ فى ودرجة رطوبة ٧٠ _ ٨٠ ٪ وقد جرت عادة المعامل المصريه على حفظ الجبن بالثلاجات فى الفترة الاخيرة من تسويته ولحين عرضه للبيع .

الرعراد المسوق - عند ما تتم تسوية الجبن برص فى زكائب من القنب فى صفين مع لف خارج الركبية جيدا بحيل حتى لا تتخبط الأقرأص داخلها عند نقلها أو تسفيرها ، أو يرص فى صناديق من الخشب أو أسبته من الجريد المبطنة بالقش توطئة التسفيره وارساله إلى الاسواق .

جين الرأس (أر الكيفالو تيري)

يصنع هذا الجبن عادة من اللبن الفرز (١) ، فيصنى اللبن ثم تعدل درجة حرارته إلى ٣٩٠ ف وهي درجة حرارة التنفيح .

تضاف المتفحة يحيث يتم النجين في مدة تحو 🗘 ساعة .

تقطع الحُثرة بالسكاكين الأمريكية (الطولية والعرضية) طولا وعرضا .

تنرك الحثرة بعد تقطيمها نحو ه دقائق، ثم ارفع درجة الحرارة تدريجا إلى أن تصل إلى ١١٣° ف فى نهاية ٣٠ دقيقة تقريباً، مع التقليب مدة ساعة على نفس درجة الحرارة.

تؤخذ الحثرة وهي على هيئة مكمبات وتوضع في القالب (دون تبطينه بالفهاش) وهو يشبه فالب الجبن الرومي إلا أنه مرتفع عنه .

تصنط الحثرة وهي بالقالب لمدة وم بنقل قداره . ير رطلا أ. تنزع من غالب بعد يوم من صفطها .

⁽١) يصنع هذا الجبن في مصر من اللبن السكاملويباع بسمرأغلي من سعر الجبن الرومي

یملح الفرص یومیا لمدة ۲۰ یوما برش الملح ودعکه علی أحد السطحین بالتبادل تتم تسویة الجین فی بحر شهرین عند درجة ۵۰ ۵۰۰ ف ورطوبه درجتها من ۷۰ – ۸۰ یرز ۰

ويستعمل هذا الجبن عادة مبشورا على المكرونة .

الجبن نصف الجاف

تقسم مجموعة الجبن نصف الجاف إلى بجموعتين كما جاء على صفحة ١٢٠، و وسنكمتنى بذكر نوعان من قسم الجبن غير المعرق وهو جبن بورسالو ، وجبن(٢٦) و نوع واحد من قسم الجبن المعرق وهو جبن ونسلديل.

جن بورسالو

ابتدأت صناعة هذا الجين بفرنسا على أبدى بعض الرهبان، وقد انتشرت صناعته إلى الجهات الاخرى. ويمكن صناعته فى أحجام تزن من هـــــه، أرطال، كما يمكن عمله فى أحجام أكبر. وهذا النوع من الجبن جيد الطعم والرائحة.

معاملة اللبي ــ لعمل قرص من الجبن يؤخذ ٨٠ رطلا من اللبن البقرى و تعدل درجة حرارته لدرجة ٩٠ ف، ويضاف البادى، بمقدار حوالي إرطل لتلك الكية من اللن

ولتنفيح بعد حوال إساعة من اضافة البادى. يضاف ٨,٣٣ من المنفحة السائلة (على أن تخفف إلى أربعة أمثالها بالماء قبل اضافتها) ويقاب اللبن تقليبا كليا أو عميقا لمدة دقيقتين ، ثم تقليبا سطحيا إلى مجرد تجبن أو تختر اللبن باجراء اختبار الفقاقيع كالمعتاد . يغطى بعدذلك حوض التجبين إلىأن تتماسك الحثرة للدرجة التي تسمح بتقطيعها وذلك يعد حوالى ساعة أو أقل .

تقطيع الخثرة و سلقها – تستعمل سكاكين الداربي الطولية والعرضية في تقطيع الخثرة بطول الحثرة وعرضها .

تخلص بعد ذلك جوانب الحوض وقاعه براح اليد مما قد يلصق بها من الحثرة

ثم ببدأ فى تقليب محتوبات الحوض برقة وهوادة مدة حوالى ١٠ دقائق بدون رفع درجة الحرارة . ثم تقلب مدة أخرى حوالى ٢٠ دقيقة باليد مع رفع درجة الحرارة إلى ٣٠٠ ف تدريجا .

ترسبب الحثرة وتسوينها – تترك بعدها الحثرة لترسب، وعند ما تصل حوضة الشرش إلى ١٠,١٠ ٪ يصنى الشرش وتجمع الحثرة إلى الجانب البعيد من الصنبود، وتترك هكذا نحو ١٥ دقيقة إلى أن تصبح حصيرة واحدة.

تقطع بعد ذلك الحثرة إلى نصفين يوضع أحدهما على الآخر بحيث تكون الاسطح الحشنة متواجمة ، وتلف قطعتا الحثرة في شاشة واحدة جافة ، ويوضع عليها رف وتثقل بحوالى ، أرطال ، وتترك هكذا نحو ١٥ دقيقة .

الفرى والتمليح والتعبئة بالقوالب - نفرى بعد ذلك الحثرة بتقطيعها بالأصابع إلى قطع تقرب فى حجمها من حجم بيض الحمامة أو الجوز، تملح بعدها بنسبة أوقية من الملح لكل ٣ أرطال من الحثرة مع تقليب الملح بها جيداً.

يبطن القالب الخاص بهذا الجبن بقطعة من قاش الجبن ويملاً بالخثرة ثم تغطى بأطراف قطعة القاش، ثم توضع توابع القالب توطئة لضغطها .

منقط الخثرة — تضغط الحثرة ضغطا خفيفا يبلغ حوالى ١٢ رطلا في الساعة الأولى، ثم يزاد الضغط إلى ٢٠ رطلا في الساعة الثانية .

وق المساء تستبدل قطعة القاش المبطنة للقالب بشاشة ناعمة ويعنېغطعلى الحائرة . بضغط قدره نحو ۲۸ رطلا .

وفى الصباح يرفع الضغط وينزع الجبن من القالب والقاش ويدعك دعكاخفيفا بقليل من الملح ، ينقل بعدها لحجرة التسوية .

التسوية - بحب أن تكون درجة حرارة حجرة التدوية من ٥٥-٥٦°ف ودرجة رطوبتها حوالى ٩٠٪، ويقلب الجبن يوميا فى أثنا. تسويته، وتبلغ مدة التسوية من ٨ - ١٠ أسابيع.

جبن (۲٦)

استنبط هذا الجبن المربى الفاصل الاستاذ محمد يوسف سليم ، ويزن قرصه نحو هر مطلا تنتج من نحو ، بر وطلا من اللبن ، ويبلغ طول قطر قالبه ٢٧سم وارتفاعه ١٢ سم ، وله تا بعان من المعدن أحدهما لوضعه بقاع القالب والآخر على سطح الخثرة وجدران القالب مثقبة كذا تابعه الاسفل .

معامع اللمي - يستعمل لصناعة الجبن اللبن البقرى أو مخلوط من اللبن البقرى و مخلوط من اللبن البقرى و الجاموسي الطازج. تنظم حرارة اللبن لدرجة ٩٣° في ثم يضاف إليه إلى وطل من البادى. يترك بعدها على تلك الدرجة من الحرارة نحوا من إساعة للسوية اللن.

اصافة المهور ــ قبل اضافة المنفحة بنحو ١٠ دقائق يضاف لملون يفسبة الموري بنسبة الموري بنسبة الماوري بنسبة الملون بازدياد نسبة اللبن الجاموسي بالملن .

التنفيح — تضاف المنفحة إلى الذن وهو على درجة ٩٣° ف بنسبة ١٠٠٠ لكل ٨٠ رطلا مع تخفيفها بالماء كالمعتاد، وتقلب باللبن تقليبا عيفا أو كليا نحوا من ه دقائق ثم تقليبا سطحيا إلى أن تظهر علامات النجن باللبن. يغطى بعد ذلك الحوض ويترك إلى أن تتماسك الخثرة للدرجة التى تسمح بتقطيعها وذلك بعد ٤٠٠٠ ه دقيقة تقطيع المخترة وسلقمها — بعد أن يتم النجن وتصبح الخثرة أجمد نوعاعن المعتاد تقطع طو لا وعرضا بالسكاكين الأمريكية الطولية والعرضية الخاصة بجن تشدر. تخلص بعد ذلك جوانب الحوض وقاعه براحة البديما قد يلصق بها من الخثرة أن ثم يبدأ في تعليب محتويات الحوض بحدرهدة ١٠ دقائق، ثم يتابع تقطيع الخثرة بتقليبها بالسكينة العرضية مع رفع درجة الحرارة في نفس الوقت تدريجا الخثرة بتقليبها بالسكينة العرضية مع رفع درجة الحرارة في نفس الوقت تدريجا المحترة بقريبا .

شرسبب الحشرة وتصفية الثمرسم - نرسب الخثرة وعند ما تصل درجة حوضة الشرش إلى ١٥, ٪ يسمح للشرش والخثرة بالخروج من فتحة الصنبور وتستقبل الخثرة الخارجة في قطعة من القاش الشاش التي ينصني منها الشرش، ثم تصر الشاشة مع الضغط عليها لخروج الشرش وللاحتفاظ بدف. الخثرة، توزن بعدها النخترة وهي بالشاشة.

التركميسي الدُول ... تملح خثرة هذا الجبن بالملح الجاف أثناءالعمل ثم بمحلول ملحى عند الانتهاء من عمله ... فتفرى أولا باليد إلى قطع صغيرة ويضاف إليها الملح الجاف بنسبة أوقية منه لكل ٢٫٥ رطل منها مع تقليبه جيدًا بها .

الدّريّة - يبطن القالب بقاش من الكتان ثم تعبأ الخترة وهي ساخنة مع صغطها به جيدا براحة اليد ، وبعد التعبئة يغطي سطح الخثرة بأطراف قطعة القاش ويوضع التابع المعدني العلوى ثم الخشي توطئة لضغط الخثرة .

منفظ الخيرة _ تضغط الخثرة بنحو ٣٠ هندردويت بسرعة وذلك الاحتفاظ برطوبتها حيث أن سرعة الضغط تكون قشرة سميكة على سطح القرص تمنع تسرب الماء منه .

وفى اليوم التالى يغير القياش الكنان بآخر ناعم ويقلب القرص بالقالب ثم يضغط بنحو . ٣ هندردويت كذلك .

وفى البوم الثالث ينزع القرص من الفااب.

التماميع الثانى – بعد خروج القرص من القاب يغطس فى محلول ملحى (1 كجم ملح لكل 1 أرطال ماه) مع تقليبه به مدة ٣ أيام ، يوضع فى نهايتها على دف خشى عليه قاش ناعم ويقلب يوميا حتى بجف ، ينقل بعدها لحجرة التسوية . قسوية الحجم – يقلب الجبن يوميا بحجرة التسوية لمدة شهر على درجة حرارة مده – 10 ف درجة رطوبة ٨٥ – ٩٥ ٪ وتتم تسوية الجن بعد ٢ – ٣ شهرور .

جبن و نسلديل Wensleydale

وهو من الجبن المعرقة الانجليزية الاصل ــ ويزن القرص منه نحوا من ١٠ ــ ١٢ رطلا.

وللجبن عند استوائه قشرة خارجية بيضاء تميل إلى اللون الرمادى ويظهر على سطحه الحارجي علامات لفه بشريط القباش الذي يلف به عند تسويته ومن صفات جبن الونسليديل الجيد أن يكون ناعما بمعنى امكان فرده على الحبز كالزبد، وتتخلله عروق زرقاء دقيقة (عبارة عن العفن) منتظمة التوزيع به وان يكون طعمه قشديا دسما غير حامض ولا مو.

هناك توع آخر من جين وقسليديل يصنع بنفس الطريقة التاليةولكن قواليه أقل طولا وأكبر قطراً ، ويزن قرصه من ٦ - ١٠ أرضال ، ويقدم البيع قبل تمام نضجه بمدة طويلة ويكون عندئذ ذا قوام طرى وطهم حمضى وتركيب مفلكك ، وليس له ذاك الطهم القندى الدسم الذي يظهر عند نمو الدفن بالجبن وظهور عروقه الزرقاء به)

معامه: اللهم : يستعمل مخلوط من لهنى المساء والصباح، وتجمب العثاية التامة بألا تزداد حموضة لبن المساء كشيرا وإلا تسببت فى انتاج جبن غير جيد الصفات، ومن أجل ذلك يبرد لبن المساء الى حرارة مه " ف بمجرد تصفيته إلى الجوض

وفى الصباح تكشط قشدة ابن المساء وتخلط بجزء من ابن الصباح وتسخن الدرجة مه وفى الصباح تكشط قشدة ابن المساء وتخلط بجزء من ابن الصباح بعد ذلك البادىء بنسبة وقت السنة من حيث درجة الحرارة) لمكل ١٢٠ رطلا من اللبن ، ثم يسخن بحوع اللبن الدرجة عم فى تدريجا . وعندما تصل درجة حوضته إلى ما ١٠٠ من اللبن ، ثم يسخن بحوع اللبن الدرجة عم فى تدريجا . وعندما تصل درجة حوضته إلى ما ١٠٠ من اللبن ، ثم يسخن بحوع اللبن المتنفيحة .

النائعيم ... تضاف المنفحة السائلة بنسبة ع سم الكل ، وطلا من اللبن بحيث يتجبن تماماً في نحر ساعة ، ومن الحطأ زيادة مقدار المنفحة عن اللازم حيث قد تتسبب زيادتها في جعل الحثرة جامدة ومن ثم جفافها سريعا ، ولما كان مايضاف من المنفحة قليلا وجب لذلك العناية في إضافتها إلى اللبن ، وتخفف المنفحة قبل اضافتها مباشرة بضعني حجمها من الماء البارد ، ثم تقلب في اللبن تقليبا كليا أوعيقا لمدة

٨ دقائق على الأفل يقلب بعدها اللبن تقليبا سطحيا إلى أن نظهر به علامات التجين،
 و تكون بعد نحو عشرة دقائق عادة .

معاملة الخشرة _ تقطع الحثرة بالسكين الأمريكية الطولية (المستعملة لجبن دربي) في الاتجاه الطولي للخثرة أولا ثم في الاتجاه العرضي لها ، تترك بعدها نحوا من ١٠ دقائق. ثم تفطع بالسكين الأمريكية العرضية (المستعملة للداربي أيضا) في الاتجاه الطولي للخثرة فقط. وتجب العثاية النامة في تقطيع الحثرة كيلات تقطعها من خروج شرشها سريعا.

ومما يحب وضعه نصب أعيننا دائما الاحتفاظ بطراوة الحثرة ، وللوصول الى ذلك لانقلب الحثرة إلاقليلاء يستحسن تقليبها برقة فى الاتجاه من قاع الحوض لاعلاه، مم تركها دون تقليب مدة . ٢ دقيقة مع رفع درجة الحرارة تدريجا إلى ٨٣ ف أثنا. التقليب .

وعندما تصل درجة حموضة الشرش الى ١٣٠٠. بن ترسب الحثرة لمدة لم ساعة أو الى أن تصل درجة الحموضة الى ١٤٠٤. بن تسجب عندها الحثرة الى الجانب البعيد من الصنبور بالحوض، ويبدأ في تصفية الشرش بطيئا.

وعندما يصنى جميع الشرش (أو أكبر كمية بمكنة منه) تنقل الحثرة بالمجراف إلى قطع من الفاش بجهزة على رف تصفية بحبت يخص كل قطعة من الفاش ما يكنى لعمل قرص من الجبن. وفي هذه الخطوة تكون الحثرة طرية ولكنها خالية من الرطوبة الظاهرة لدرجة كبيرة، وتجب العناية عند نقلها إلى القاش حنى يقل تفتيتها بقدر الامكان. يصر بعد ذلك على كل قطعه من قطع الفاش التي تحتوى على الحثرة بشد أطرافها من الآركان برقة وربطها، ثم تغطى الصرر بقطعة من القاش و تنزك على الرف لمدة ٢٠ دقيقة تفك بعد ذلك الصرر، وتقطع الحثرة على هيئة مربعات يبلغ طول ضلعها ٤ بوصات و تقلب القطع ثم يصر عليها ثانية. ويعاد تقطيع قطع يبلغ طول ضلعها ٤ بوصات و تقلب القطع ثم يصر عليها ثانية. ويعاد تقطيع قطع الحثرة و تقليبها كل ٢٠ دقيقة إلى أن تبلغ درجة حوضة الشرش المتسرب منها الحثرة و تقليبها كل ٢٠ دقيقة إلى أن تبلغ درجة حوضة الشرش المتسرب منها اللازم الموصول بالحثرة الى هذه الحالة من وقت وضعها على رف التصفية يبلغ نحوا اللازم الموصول بالحثرة الى هذه الحالة من وقت وضعها على رف التصفية يبلغ نحوا

من ٣ ساعات عادة. ومن أهم العوامل لنجاح عمل هذا الجبن هو النصفية البطيئة للخثرة وان يكون سير الحوضة بها بطيئا. فإذا ازدادت سرعة سير الحوضة كان الناتج عبارة عن جبن جاف غير مناسك كما تلزم ملاحظة عدم تبريد الحثرة حيث أن تبريدها يجعل سير الحوضة بطيئا عن اللازم ويصبح الجبن الناتج ضعيف الطعم ردى. النكهة.

توزن الحترة بعد ذلك ثم تفرى بعناية باليد إلى قطع تبلغ في حجمها حجم الجوز ثم تملح بنسبة أوقية لكل ع أرطال من الخثرة . ويجب أن يمزج الملح بالخثرة جيدا ولكن باحتراس مع السماح له بالذوبان بالخثرة قبل تعبثتها .

تعبئة المخترة وصفطها — تعبأ الخثرة بالقوالب دون تبطيئها بالقاش ودون الصغط عليها باليد أثناء التعبثة حتى يحتوى الجبن على أكبر ما يمكن من الفجوات وعند ابتداء التعبثة تؤخذكية من قطع الخثرة الدقيقة المتفتتة أثناء فريها ويفرشها قاع القالب ، وكذلك يوضع منها على القمة بعد تعبئة القالب بالخثرة ، وتبلغ حوضة الشرش الذي يتصنى من القالب بعد تعبئته مباشرة من ٢٠٠٠ – ٣٥٠٠ بريترك الجبن دون أي ضغط لمدة ساعتين ، ينزع بعدها من القالب ويبطن القالب بالقائم على درجة القالب بالقائم على درجة

وفى الصباح يعكس وضع القرص بالقالب مع وضعه فى قاش جاف ثم يضغط عليه بصغط قدره ٦ هندردويت لمدة ساعتين ، ينزع بعدها من القالب والقاش ، ثم يخاط حوله قاش الن البفته السمراء (الدمور)، ثم يعاد القرص إلى القالب ويضغط عليه لمدة ساعتين أخريين بنفس الضغط المتقدم .

ه۳° ف

التسوية - تستدعى تسوية هذا النوع من الجبن عناية كبيرة ، فيجب ألا يعرض أثناء التسوية لدرجة حرارة مرتفعة أو غير منتظمة أو لجو جاف ، ولذلك كان من المستحسن أن تجرى عملية التسوية فى قبو تحت الارض .

وفى بداية وضع الجبن بحجرة التسوية بحسن وضعه على أرضها (الأرضية) منعا من سرعة ارتفاع درجة الحوضة به حتى ينضج تدريجاً ،كما بحسن أن يشكس قالب على كل قرص فى تلك المرحلة الأول لبضعة أيام للاحتفاظ بشكل القرص نظراً الطرارة الجن عندئذ .

يقلب الجبن يوميا لمدة شهر أو ٦ أسابيع ، ثم كل يوم بعد الآخر إلى أن ينضج، وينضج في حوال ٦ شهود .

وعوامل التسوية في أنواع الجبن المعرقة هي :

(۱) واحد أو أكثر من أنواع العفن المعروفة باسم بنسيليوم (انظر شكل ٤ صفحة ١٥) . (٢) بعض أنواع البكتريا التي بالجبن ولا سيا المعروفة بالم ستر بتوكاكاي (٣) بعض الانزيمات التي باللبن أصلا (١) بعض أنزيمات المنفحة التي يخثر مها اللهن .

تحوير طرق الصناعة بالنسبة لألبان معينة

ذكرنا على صفحة ١٢٣ أن صناعة الجن ولا سيا الاصناف الجافة ونصف الجافة تنطلب أحيانا تدبرا ومواجهة مأقد يصادفه الصانع من استعال إلى خاص أو تغييرات معينة فيه. ونذكر فيا يلى أنواع اللبن التى تنطلب تعديلات خاصة أثناء الصناعة:

اللبن الجاموسى

سبق أن ذكرنا أن المقصود باللبن هو اللبن البقرى ما لم يوضح خلاف ذلك ولم يثبت بشكل قاطع صلاحية اللبن الجاموسي تماما في صناعة أنواع الجبن الجاف المعروفة، إلا أنه أمكن صناعته بنجاح معدود بخلطه باللبن البقرى (١)

اللبن الحرتفع الحمومنة

يصلح فى الأغلب فى صناعة بعض أنواع الجبن الجاف الطويلة مدة التسوية مثل جبن تشدر وجبن تشيشير كبير الحجم. ولا ينصح باضافة الملون عند صناعة هذا اللبن خشية تشويه لون الجبن بظهور أجزاء بيضاء منه.

ومع مثل هذا اللبن يرمى إلى استخلاص مقدار كاف من الرطوبة من الحَثْرة

⁽۱) توصل الاستاذ محرم حسونه الى صناعة نوع من الجبن الجاف سماه جبن ٤١ (وهو يشبه جنن داربى) بخلط لبن الجاموس بالماء (بنسبة ١٠٧ : ٣٥ منهما على الترتيب) وذلك بطريقه مشابهه لصناعه جبن داربى.

لانتاج خثرة جافة عند فريها ، ذلك لأن الحثرة الجافة مرتفعة الحموضة تنضج نضجا مقبولا على الرغم من احتمال جفاف قوامها . والاحتفاظ برطوبة مثل هذه الخثرة يسبب فقد كثير من وطوبتها (شرشها) أثناء تسويتها زيادة عن أن وجود نسبة مرتفعة من الرطوبة بالحثرة يسبب زيادة الحوضة بها .

فاذا كانت درجة حموضة اللبن تصل عند ابتداء صنعها إلى ٢٨, ٪ أو أكثر وكانت كية اللبن المستعملة كبيرة ينفح اللبن على درجة حرارة أقل من المعناد أى على ٦٥ – ٧٥° ف (بدلا من نحو ٨٥° ف) بحسب حموضة اللبن (درجات الحرارة الآقل كلما ارتفعت حموضة اللبن) . وقد وجد على أى حال أنه اذا كانت درجة الحموضة مرتفعة و تصل الى ٢٨, ٪ أو أكثر وكانت كمية اللبن المستعملة صغيرة أن بنفح اللبن على درجة حرارة مرتفعة عن المعتاد أى حوالى ٨٨° ف لانتاج خثرة جافة .

ومن المستحسن أنِ يستغنى عن اضافة البادى. الى اللبن المرتفع الحموضة ، اللهم إلا إذا كان اللبن مصا با بأحد الشوائب البكتريولوجية (صفحة١٢٣) ، وتضاف عندئذ كمية صغيرة منه قبل التنفيح مباشرة .

وينصح باتباع الخطوات التالية عند ارتفاع الحموضة باللبن :

- (١) أضف . ه برح من المنفحة زيادة عن المقدار المعتاد حتى تتقلص الخثرة علفة بذلك رطوبتها .
 - (٢) تقطع الخثرة في أسرع وقت ممكن الى أجزا. صغيرة جدا .
- (٣) تسلق الخثرة على درجة حرارة مرتفعة عن المعتاد، وفر وقت أقصر نسبيا وتتوقف درجة حرارة السلق على درجة الحوضة عند التقطيع فيزاد مقدارها بازدياد الحوضة
- (٤) لا ترسب الخثرة فى المعتاد، بل يصنى الشرش بمجرد تصلب أجزاء الخثرة
 (وقد تصبح درجة الحموضة طبيعية عند هذه الخطوة فيمكن متابعة الصناعة
 كالمعتاد).

فاذا بقيت الحموضة مرتفعة تقلب الخبرة وتبرد قبل أن يسمح لها بتكوين حصيرة واحدة (a) في عملية تسوية الخثرة (أو عملية الشدرنة) تقطع الخثرة الى شرائح أصغر
 مع تهويتها وقردها على مائدة التهريد التهريدها ووقف تكون الحامض.

(٦) اضافة كمية أكر من الملح ، وذلك بنسبة تحو أرقية لكل و ٢ رطلامن الخثرة
 (٧) زيادة الضغط على الخثرة عن المعتاد أثناء ضغطها .

و ينبع البعض عاريقة غسيل الخثرة سريعا بالماء بعد تصفية الشرش من الحوض وذلك بامرار تيار من الماء على الخثرة تقل درجة حرارته عن درجة حرارة السلق بمقدار ه° ف ، وطريقة النسيل هذه إذا لم يقم بها شخص متمرن فقد تفقد الخثرة خواصها و . تمط ، في خيوط كالمطاط و تصبيع مطاطية القوام في النهاية .

اللبن المنخفصية المحموطة

وبعثى بذلك إما (١) لبن منخفض الحموضة من الابتداء ثم ازدياد جموضته بطيئا مع الوقت (١) وإما (١) لبن منخفض الحموضة من الابتداء ثم ازدياد حموضته سريعا مع الوقت .

يلاحظ عند عمل الجين من اللبن المنخفض الحوصة ألا ينفح اللبن إلا إذا كان سير الحوصة منجها نحو الزيادة. فادا ما أضيف البادى. ومضى على اصافته سدة تزيد على ساعة وبقيب الحوصة باللبن ساكنة ولم تزدد (٢١) أبن المستحسن أن يتفح اللبن حيث أن زيادة مدة إنضاج اللبن يمكن أن تمكون سيبا في سرعة ازدياد الحوصة كثيرا فيها بعد . ومع مثل هذا اللبن تقطع الخرة الى قطع أكبر مع سلقها على درجة حرارة أقل ، و ترسيبها لمدة أطول ، و تمكو يمها في طبقات أكثر عددا ، مع الاحتفاظ بدفتها حتى نهاية العملية ، وذلك بوضع ما مساخن _ إذا لوم الاهر _ في جيب الحوض أو ما ثدة انتبزيد إذا كان لها جيب .

اللبن النائج من ماشيز ترعى معه أراضى جبر ية يعتبره الكثيرون أفضل الآلبان لصناعة الجبن . ويساعد اوتفاع نسبة أملاح

⁽١) يصلح مثل هذا اللبن لصناعة جين داريي

⁽٣) يستحسن اجراء اختبار المنفحة لتقدير الحوصة (صفيحة ١٢٩) حيث أن اجراء اختبار الصودا السكاوية وحدء لايني أحيانا لمعرفة قدرة اللبن على التخر بالمنفحة

الكلسيوم باللبن على فعل المنفحة به . وتزداد الحموضة مع هذا اللبن بطيئا نوعا ، ولكنها تزداد بأنتظام مما يعطى خثرة جيدة . ولا يعيب الخثرة الثائجة من هذا اللبن سوى ميلها نحو الجفاف في الخطوات الاخيرة .

ويعامل مثل هذا اللبن في صناعته كما يعامل اللبن المنخفض الحوضة فيها عـدا استعالكية أقل من المنفحة .

اللبن النانج من ماشية ترعى من أراضى طيفية (حمضة) تظهر حوضته مرتفعة من البداية ، كما ترتفع سريعا بعد ذلك ، وتحتفظ خثرته فى المعتاد بكثير من الرطوية .

ويعامل مثل هذا اللبن في صناعته كما يعامل اللبن المرتفع الحموضة .

اللبن دَى السّوائب

أشرنا على صفحة ١٢٣ الى أن شوائب اللبن تنقسم الى طبيعية وبكتريولوجية ، واصابة اللبن بالثانية أكثر خطورة من اصابته بالأولى عند صناعته جبناحيث تخنق الطبيعية منه أثناء الصناعة بينها تزداد البكتريولوجية شدة غالبا .

وكثيرا ما تصحب الشنوا ثب البكتريولوجية بتكون غازات، فاذا ماكان تولد الغازات زائدا فان الخثرة تطفو عدد ثذ على مطح الشرش عند تقطيعها وفى هذه الحالة يحسن تصفية حوالى نصف الشرش حتى تسهل مداولة الخثرة، وإذا تولد الغاز أثناء عملية الشدرنة فان الخثرة تنتفخ و تظهر بها أنموب وتصبح اسفنجية القوام والتركيب (تختلف الثقوب المتكونة من حيث كثرتها أو حجمها بحسب نوع الأحياء الدقيقة المسببة للشائبة) . فاذا ماكان تكون الغاز مصحوبا بزيادة في الحوضة فإن الخثرة تعامل كا تعامل خثرة اللبن المرتفع الحوضة، مع زيادة الضغط عليها بالتثقيل قبل فربها ، كما يحسن تقليبها و تعريدها بعد فربها ، كذا تمليحها بنسبة أكر من الملح .

ولا يضاف ملون على مثل هذا اللبن حيث يؤثر الغاز الحديث التولد على صبغة الاناتو فنزيلها كلية أحيانا .

ويصلح مثل هذا اللبن في صناعة أنواع الجبن الجافة المرتفعة الحوضة الكبيرة الحجم مثل جبن تشدر الكبير الحجم .

وهناك نوع من الشوائب البكتر بولوجية تهاجم فيه أنواع من البكتريا بروتينات اللبن (بدلا من مهاجمة سكر اللبن كالحالة المتقدمة) وهي أسوأ أنواع الشوائب التي تصيب اللبن ، فيقف تكون الحامض باللبن بتأثيرها ، وقلما يشكون غاز معها ، وتصبح الخثرة لزجة الملس وذات رائحة نتنة غير مقبولة . وفي كشير من الاحيان تقرب وائحتها من وائحة السمك (غير الطازج) والنتيجة النهائية لمئل هذه الخثرة هي أن تصبح مرة الطعم وفي الأغلب مائعة القوام . ومع مثل هذا اللبن يعمل على مساعدة ارتفاع سير الحوضة بقدر الامكان مع زيادة نسبة البادي وبتهوية الخثرة بتقليبها .

اللبن المرتفع نسبة الرهمه

احسن أنواع اللبن البقرى في صناعة الجبن هو ذلك الذي يحتوى على نسبة من الدهن تتراوح بين ٣,٥ – ٣,٧ بر طبيعيا (أي كما محلب دون تعديل). وتزداد تصافى الجبن كلما ارتفعت نسبة الدهن باللبن طبيعيا حتى تصل إلى ٣,٤ بر فاذا ازدادت عن تلك النسبة يزداد مقدار ما تفقده الخثرة من الدهن في الشرشكذا أثناء صغطها، ويرجع ذلك إلى:

- (۱) أن ازدياد نسبة الدهن باللبن يتبعها زيادة فى كازين اللبن حتى تصل نسبة الدهن الى ۴٫۶ ٪ ، ولا تزداد فوقها نسبة الكازين مع زيادة نسبة الدهن (حيث يحبس الكازين الدهن بين أجزائه عند تختره بتأثير المنفحة)
- (٣) أنه إذا زادت نسبة الدهن باللبن البقرى عن ٣٫٤ ٪ تزداد به نسبة حبيبات الدهن الطرية القوام .

ويرمى في صناعة الجبن مع اللبن مرتفع نسبة الدهن إلى :

- (۱) مداولة اللبن بعثاية تامة _ وذلك بسكب اللبن عند نقله من وعاء آلآخر أو لحوض التجبين برفق ، ومع تقليبه أثناء الصناعة برفق أيضا حتى لاتتجمع أجزاء من الدهن على سطحه وكذلك مداولة الخثرة بعناية حتى تحتفظ بدهنها .
- (٢) العمل على طرد أكبركمية بمكنة من الرطوبة (الماء) بالخثرة (١) مع

⁽١) تلازم كريان الدهن كمية من الرطوبة حولاً سطحها ويصعب استخلاصهامنها،ويزداد طهما مقدارا لرطوبة كما ازدادت نسبة الدهن .

الاعتماء فى عدم ضياع إلا أقلكية بمكنة من الدهن، وذلك بجعل الخثرة جامدة القوام نوعا بزيادة مقدار المنفحة، وبتقطيع الخثرة الى قطع صغيرة، وسلقها على درجة حرارة أعلى . والعمل على زيادة الخوضة للحصول على خثرة جامدة القوام وجافة نوعا .

وبعد تصفية الشرش يعمل على الاحتفاظ بأكركمية بمكنة من الدهن بتقطيع الخثرة الى قطع كبيرة أثناء عملية تسويتها (أو عملية الشدرنة) مع فردها وتبريدها حتى لايخرج الدعن من سطحها كما تبرد أثناء فريها وتبريدها لدرجة حوالى ٧٠ف وضغطها بضغط أقل من المعتاد .

اللين المنخفضى تسبة الدهمه

تجف خثرة هذا اللبن سريعا والناتج عبارة عن جبن ذى قوام وتركب جاف طياشيرى . ويمكن أن يصنع مثل هذا اللبن الى أنواع الجبن التى تنضج سريعا مثل الداربي . ويرمى مع هذا اللبن إلى جعل الخثرة طرية بالاحتفاظ برطوبتها بقدر الامكان ، وذلك باضافة كمية أقل من المنفحة وتقطيع الخثرة الى خجوم أكبر وسلقها على درجة حرارة أقل وتكويما في طبتات أكبر عددا منعا من تسرب الرطوبة منها .

اللبق المعيستر

ذكرنا على صفحة ١٧٣ شيئا عن بسترة اللبن لصناعته جبنا جافا وبعض تعديلات الصناعة التي تتبع عندئذ.

العوامل التي تؤثر في تسوية الجبن

العوامل الى تزيد فى نقص وزد الجين

من المرغوب فيه تبخر جزء صغير من الرطوبة من سطح قرص الجين لتكوين القشرة ، إلا أن شدة التبخر تعمل على تشقق القشرة إذا كان الجبن كثير الجفاف وتجعيدها إذا كان كثير الرطوبة. وفيا يلى بعض العوامل اليي تزيد في نقص الوذن:

(١) زيادة نسية الرطوبة بالجين من الابتداء. (٢) التركيب المفتح. (٣) الاقراص صغيرة الشكل مما يزيد في مساحة أسطحها المعرضة للجو. (٤) الآقراص صغيرة

الحجم.(٥) ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض درجة الرطوبة بحجرة التسوية .

و ترجع فى الأغلب شدة نقص وزن الجبن الزائدة عن المعتاد الى تسرب الشرش أو الدهن من الجبن بسبب أخطأ. الصناعة والتسوية الخاطئة كارتفاع درجة الحرارة وجفاف الجو.

وبما يساعد في الاقلال من نقص الوزن مايلي:

(۱) انخفاص نسبة الرطوية بالجبن من البداية (۲) ازدياد نسبة الدهن لخاصية الدهن بالاحتفاظ بالرطوية حول كرياته بتأثير الجذب السطحى (۳) التركيب المندمج (٤) الحجم الكبير (٥) انخفاض درجة الحرارة مع ادتفاع درجة الرطوية .

العوامل التي تؤثر في مدة التسو بة

- (١) أسبة الرطوبة بالحبم تعمل زيادة نسبة الرطوبة بالجين على الاسراع في تسوية الرطوبة بالجبن . وعلى في تسوية حيث تساءد الرطوبة فعل البكة تريا التي تعمل على تسوية الجبن . وعلى العكس تعمل قلة نسبة الرطوبة على ابطاء التسوية ، ولكن سير نضج الجبن عند ثذ يكون منتظا .
- (٣) ورم: الحمومة ينضج الجبن ببطء عند فريه على درجة مرتفعة أو
 منخفضة من الحموضة بشرط أن تكون نسبة الرطوبة طبيعية .
- (٣) مجم الجبن ـــ إذا كان قرص الجبن ذا حجم كبير ودرجة حموضته مرتفعة ورطوبته منخفضة فانه ينضج بطيئا (١)

وَإِذَا كَانَ حَجَمَ قَرَصَ الْجَبِّنَ صَغَيْرًا وَدَرَجَةَ حَوَضَتُهُ مَعَنَدَلَةً وَرَعَوْبُنَهُ مَرَتَفَعَةً فانه ينضج سريعاً .

- (٤) بمشرة اللبي تطيل بسترة اللبن عادة مدة تسوية الجبن .
- (٥) مفرار الملم المضاف تطول مدة النسوية بازدياد نسبة الملح بالجين،

⁽١) ينضج الحجم الكبير من الجبن الروى في مصر أسرع من نضج الحجمالصغيرمنه نظراً لاحتفاظ الاول بنسبة من الرطوبة داخله تزيد على نسبتها بالثاني .

و تقصر بانخفاضها ، إلا أن انخفاض نسبة الملح بالجبن قد يتسبب فى نضجه نضجا غير طبيعى ، وأمثلة ذلك اكتساب الجبن لطعم ورائحة غير مقبولتين أو لطعم تفه (ماسخ) أو اصابته من الداخل بعيب اللون المعروف باسم ، اللون الداكن ، كا سيذكر ، وفى أحيان أخرى ، ذوبان ، داخل الجبن .

(٦) مقرار المنفوز ــ تزداد قليلا سرعة استواء الجبن فى معظم الحالات بزيادة نسبة المنفحة بشرط ألا تزادكثيراً وألا تسببت فى انناج خثرة جافة لا تصلح لفعل البكتريا بالجبن لتسويته.

ولا تصلح المنافح المستخلصة من معدات الحيوانات الكبيرة أو العجول التى فاقت فى عمرها دور الرضاعة لصناعة الجبن الجاف لاحتوائها على فسبة كبيرة من النويم والبيسين ولا الله المنافى الكساب الجبن طعا مرا ولا سيا قرب نضجه والذى قديتسبب أيضافى اكتساب الجبن لطعم ورائحة غير طبيعيتين وفى بعض الاحيان إلى و ذوبان و الجبن كذلك مو فظرا لقصر مدة تسوية الجبن الطرى فسبياً يمكن استعال المنافح الني ترتفع بها فسبة البيسين بدون ماخوف (۱) ، بل هناك من يفضلها مع بعض أنواع الجبن الطرى التي تستهلك سريعا لانحلال بروتين الجبن بفعل انزيم البيسين عا يعني سرعة تسويتها .

(٧) درمة مرارة شوية الجبن - أنسب درجات الحرارة لنسوية الجبن الجاف ما بين ٥٥ - ٦٠° ف

وتزداد سرعة نضم الجبن فوقدرجة ٦٥° ف إلا أن الجبن يصبح حريف الطعم وقد برجع ذلك إلى :

ا ـ فعل البكتريا التي تعمل في درجات الحرارة المرتفعة مسببة لتخمرات غير طبيعية تكون مصحوبة غالبا بتولد الغازات .

ب ــ تحلل الدهن إلى أحماضه مع اكتساب الجبن لطعم زنخ في كثير من الأحيان.

⁽١) فيما عدا الجبن الدمياطي الذي قد يخزن بالصفائح لسنة أو أكثر

كذا يسبب ارتفاع درجة حرارة تسوية الجبن تسرب الشرش ونضح الدهن منه .

أما درجات الحرارة الواطئة فما يطيل فى مدة تسوية الجبن. ودرجة ، ع ـــ . ٥٠ ف تعيق عملية التسوية ويصبح الجبن ذا نكبة خفيفة. وتناسب حرارة . . . ٥٠ ف تسوية الجبن بطيئا عند الرغبة فى النسوية البطيئة بالثلاجات . .

أما درجات الحرارة التي تقل عن . ٤° ف فتعيق تسوية الجبن لدرجة كبيرة ، ومع ذلك فانه لا خطر منها عند ما يكون الجبن طبيعياً . أما إذا كان الجبن قليل الحوضة ، أو مصابا بالشوائب ، أو ذا رطوبة مرتفعة فيحتمل أن يصبح مرالطعم ، ويرجع ذلك إلى أن أصناف البكتريا التي تعمل في تلك الدرجات الواطئة من الحرارة تتسبب في تحليل بروتين الجبن إلى مواد مرة الطعم .

بعض عيوب الجبن الجاف و نصف الجاف

عيوب الطعم والرائحة

وتنتج غالبا نتيجة لتلوث اللبن بالآحياء الدقيقة التي تسبب شواتب في طعم ورائحة الجبن الناتج .

أولا _ فن أنواع البكتريا والاحياء الدقيقة ما يهاجم سكر اللبن مكونا طعا حمضيا، أو كبريتيا، أو محروقا. ومنها ما يهاجمه فيولد غازات تسبب الثقوب بالجبن أو انتفاخ قشرة الجبن الخارجية وتشققها. ومنها مايهاجم الدهن (ولا سيما العفن) متسببا في اكساب الجبن لطعم حريف لاذع أو لطعم زنخ.

وبما يساعد في علاج الحالات المتقدمة وضع الجبن في أمكنة منخفضة الحرارة نوعا.

ثانيا ــ ومن أنواع البكتريا ما بهاجم بروتين اللبن مسببا لمرارة بالجبن أو لنكهة قريبة من رائحة السمك (وكثيراً ما يحدث هذا عند حفظ اللبن لمدة بحجر مبردة قبل صناعه جبنا) وقد يصبح قلب الجبن المصنوع من مثل ذلك اللبن مائعا أو ذائبا ، وتحدث أكثر الاصابات عنه ما ترتفع نسبة الرطوبة بالجبن مع قلة الحوضة به ولاسيما إذا ما كانت تسويته على درجة حرارة منخفضة (انظر أول صفحة ٢١٤) .

وقد يحدث الطعم المر أيضا إذا كان البادى. المستعمل قديما أو لم يملح الجبن بمقدار كاف من الملح.

ثالثا _ ومن أنواع الاحياء الدقيقة (الحنيرة والعفن والبكرتريا مجتمعة) ما يسبب بالجين، ولا سيما أنواع الجين المعرق، رائحة تشبه رائحة فاكه الكثرى والمعطنة ... و تبدأ اصابة الجين من سطحه الخارجي و تتدرج الاصابة إلى الداخل، ولا سما إذا ماكانت نسبة الرطوبة بالجين مرتفعة مع قلة الحوضة به .

عبوب التركيب

التركيب اليابس أو الطباشيرى - وقد ينتج من :

(۱) استعال لبن منخفض نسبة الدهن ، (۲) تقطيع الحثرة إلى قطع أصغر عن اللازم لنوع الجين ، (۳) سلق الحثرة زيادة عن اللازم سواء من جهة الحرارة أم الوقت ، (٤) زيادة تخفيف الحثرة في أى خطوة أثناء الصناعة ، (٥) فرى الحثرة وهي جافة وزائدة الحوضة ، (٦) فرى الحثرة وهي طرية وزائدة الحوضة (وفي هذه الحالة يتسرب الشرش من الجبن ثم يتشقق الجبن ويحف) ، (٧) فرى الحثرة وهي جافة وقليلة الحموضة (وفي هذه الحالة لا تندمج أجزاء الحثرة وتصبح جافة ومفككة) ، (٨) تسوية الجبن على درجة حرارة مرتفعة مع الخفاض درجة رطوية الجوعا يسبب تشقق قشرة الجبن فيجف .

والجبن ذا التركيب اليابس يكون مقعر الجوانب عادة .

النركيب المطاطى - يمكن أن يتسبب من سلق مكعبات الخرَّة سريعاً ، أو بالاكثار من تكويم الحرَّة و تثقيلها أثناء عملية الشدرنة (أو تسوية الحرَّة) أو زيادة الصغط على خرَّة جافة قليلة الحموضة .

التركيب اللبع المنم مع ويتسبب من قلة الحموضة بالحنثرة كثيرا معارتفاع نسبة الرطوبة بها . وقوام هذا الجبن يكون ضعيفا قد يتشوه معه شكله . وجوانب هذا الجن تكون محدبة عادة .

والجين ذا التركيب اللين سهل النعرض للنلوث البكـتر يولوجي .

التركيب المفنح – ويمكن أن يتسبب بعدة عوامل منها :

- (١) الثقوب الناتجة من تكون غاز بالجبن (بتأثيرأ نواعمن البكتريا والخائر) ومرى علامات الثقوب الناتجة بتأثير الاحياء الدقيقة لمعان السطوح الداخلية لهذه الثقوب.
- (٣) النقوب الآلية أو الميكانيكية (أى المتسببة من عدم اندماج أجزاء الخثرة) وهذه النقوب تكون في أى شكل وأى حجم ، ولا تلمع سطوحها الداخلية . وتتسبب الثقوب الآلية من :
- (ا) خررة جافة وزائدة الحموضة ، (ب) خشرة جافة وقليلة الحموضة (ج) ضغط الحثرة في درجة حرارة منخفضة كثيرا .
- (٣) ثقوب تحتوى على الماء _ وتتسبب من خثرة قليلة الحموصة كثيرة الرطوبة ،
 وبحيط بهذه الخثرة عادة مقدار من الشرش المتخمر .

التركيب الرهني - وله نوعان، أولها يكون فيه الدهن سائبا بين أجزاء الخثرة ويرى على هيئة خطوط أو لطنخ دهنية، وثانيهما يكون فيه الدهن موزعاً توزيعاً متساويا بالخثرة، ولكن تميل خثرته إلى فقدان دهنها بتسر بهمنها ونضوحه على هيئة العرق على سطحها. ويتسبب كلاهما من:

- (١) لبن زائد نسبة الدهن خصوصا فى حالة زيادة نسبة الحبيبات الدهنية رخوة الفوام باللبن أصلا (نتيجة لاغذية خاصة تعطى للماشية مثل فول الصويا أو غير ذلك)، أو عند ما تكون نسبة الكازين باللبن الذي صنع منه الحبن منخفضة .
 - (٢) مخض الدهن نتيجة (سوء مداولة اللبن .
 - (٣) تسويه أو بشدرنة اللخثرة على درجة حرارة مرتفعة .
 - (٤) صَغَطُ الخَثْرة تحت الصَاغط على درجة حرارة مرتفعة .
 - (٥) زيادة الضغط على الخثرة عن اللازم عند ابتدا. كبسها .

عيوب اللولد

اللوله في البقع الباهة: (البيضاء) - وينتج من :

(۱) فعل بعض أنواع البكتريا (۲) زيادة الحموضة مع زيادة الرطوبة بالمخثرة (۳) اضافة بادى. لم يفتت وينعم جبدا عند اضافته للبن، أو من اضافة بادى. واثد الحموضة (٤) من عدم توزيع الملح توزيعاً متساوياً بالخثرة عند تمليحها .

اللوله في البقع السمراء - وينتج من :

(۱) وجود دهنسا ثب بالخثرة (۲) التلوث بنوع معين مزالبكتريا (۳) تكون أملاح ممدنية نتيجة لتلوث الحثرة بما قد توضع به من الأوعية المعدنية (٥) تشقق وتسلخ سطح الحثرة (يبتدى اللون الاسمر عندئذ من الحارج ثم ينفذ لداخل الجبن) (٥) من تسرب الشرش والدهن من الخثرة .

اللوله في البقع الحمراء - ويتسبب من :

(۱) عدم توزيع الملون (الآنابو) بالتساوى عند خلطه باللبن باضافته قبيل اضافة المنفحة مباشرة، وبرجع السبب في الحالة الآخيرة إلى ميل الحثرة إلى عدم امتصاص الملون، (۲) اصابة الجبن بوباء معدى معروف باسم و لطخة الصدأ ، Rusty spot ، وتزيد نسبة الاصابة به في جبن تشدر عن الآنواع الآخرى حيث يظهر الجبن و به بقع أو نقط حراء أو حمراء داكنه ، ويظن أنها ترجع إلى فعل أنواع مختلفة من البكتريا مجتمعة . ويتضح هذا العيب بشدة عند ما تحيط بأجزاء الغثرة رطوبة ظاهرة _ ويظهر تقريبا فى كل حالة بكون الجبن عليها مبتلا خصوصا عند ارتفاع درجة الحرارة .

أهم عيوب الجبن المعرق خاصة

عيوب اللوق

اللوله المداكمه - ويظهر بشكل لون داكن معتم مخضر (١) ، ويمكن أن

 ⁽١) لعله لا يخلط بين هذا اللون وعروق العنن الداكمنة اللون حيث تصبح أقرب إلى السرة منها إلى الروقة أو الخضرة عند زيادة تضج الجبن .

يكون على سطح الجبن مع سريانه تدريجا لداخله ، ولكن أكثر ما يظهر على هيئة بقع داخل عامة الجبن ، وينتج من :

(١) انخفاض الحموضة مع ارتفاع الرطوبة بالخثرة (٢) وقف تصفية الخثرةعند
 ابتداء تعبثة الخثرة بالقالب بتبريدها فجائيا (٣) قلة نسبة الملح المضافة .

واللطني المهوري – وتصيب في الأكثر جبن ستلتون ، حيث بصاب داخل الجبن بألوان مختلفة من الاسود والاخضر والاصفر وأحيانا الاحمر . وتنسبب غالبا بفعل انزيم يعرف باسم «Tyrosinase» . ويبدأ اللون في النكون غالبا عند وجود رقعة عائبة على قشرة الجبن .

ويلزم عدم الخلط بين اللطخة الملونة الثائجة من الانزيم السالف، وبين التلوين السطحى العادى لقشرة الجبن الناتج بفعل العفن والخائر والبكتريا المولدة للون التى تتسبب فى ظبور بقع ملونة تلوينا لامعا على سطح قشرة الجبن ولا تنفذ لداخله

الجبة الرزلق: « Slip Coat »

وهو أكبر عيوب الجبن المعرق، ويتميز بأن تصبح قشرة الجبن لينة وزلفة وإذا ما لمست تنخلع عن الجبن إما كلها وإما فى أجزاء، وتتكون تحت القشرة طبقة من الخثرة لينة لزجة الملس.

وللعيب نوعان ، العادى والوياتى (أو المعدى) ، وثانيهما (وهو أقلهما حدوثا) قد ينتشر سريعامن قرص لآخر مسببا لخسائر مادية فادحة . وقد يرجع السبب فى الاصابة أو انتشار أى النوعين إلى :

(1) أى عامل يسبب تجمع الرطوبة ، كزيادة الرطوبة بالمخترة أو سرعة تكوين القشرة بسبب تبخر الرطوبة من سطح الجبن فى درجات الحرارة المرتفعة أو بسبب تغيير مفاجىء مفاجىء من حرارة مرتفعة إلى حرارة منخفضة فتحبس الرطوبة داخل الحبن (٢) الاهمال فى عدم كحت سطح الجبن فى الوقت المناسب معجرد ابتداء ظهور العيب ، أو الاهمال فى تغيير القاش الذى يلف به الحبن عند معالجته كا سأتى ذكره .

- (٣) الاهمال في غدم تقليب الجبن يوميا .
- (٤) وقد يرجع السبب فى النوع الوبائى إلى تلوث أوعية صناعة المجبن بكتريولوجيا، أو من عدم العناية بتعقيمها وتعقيم قطع الفاش بالبخار أو الماء الساخن لدرجة الغلبان .

العموج – تكحت القشرة الزائفة (الجبة) بالسكين، وكذا تزال بعناية جميع الطبقة اللينة اللزجة التي تحت القشرة بالسكين. يحقف بعد ذلك سطح الجبن برشه بالدقيق أو بالدقيق والملح، ثم يلف سطح الجبن بقاش جاف نظيف وبحيث يضم الجبن ضها قويا، ويغير القاش يوميا، وفي حالة ظهور طبقة لينة لزجة أخرى تكحت ثانية وهكذا.

أهم عيوب الجبن الطرى

سيق ذكر بعض عيوب الجبن الدمياطي على صفحة ١٦٣ ونذكر الآن أهم عيوب الجبن الطرى عامة (بما في ذلك جبن القشدة) .

التقوب بالجبم -. كما جاء مع عيوب الجبن الدمياطي .

الطعم المر - يرجع لنمو بعض الأحياء الدقيقة ، ويساعد نموها عرقلة تصفية الشرش، ويتسبب أحيانا نتيجة لنمو غير طبيعي للعفن .

الفوامم المجاف الصدير – ويأتى من استعبال لبن زائد الحوضة ، أو من انخفاض نسبة الدهن به ، أو من اضافة مقدار زائد من المنفحة ، أو زيادة تصفية الشرش أثناء الصناعة تنبجة لارتفاع درجة حرارة الجو أو جفافه .

الفُشرة المنباية النكوين - وترجع إلى جذاف الجو، أو لحدوث تيادات هوائية بالحجرة . وفي مثل هذا الجبن تحتبس الرطوية تحت أجزا. القشرة التي تكونت قبل غيرها ، وحيث تتجمع الرطوية يحتمل الاصابة بالنتانة .

التحكيم في الجبن

يراعي عند النحكيم في الجين المميزات الخاصة بكل نوع . وفيها يلي درجات أحد النظم المتبعة للحكم على جودة الجين :

o •	النكهة (الطعم والرائحة)
۲.	التركيب
1.	القوام
1.	الملون
١-	حالمة الحبن العامة (المظهر)

والطريقة المثلى لفحص الجبن هى قطع القرص فى اتجاه قطره إلى نصفين، إلا أنه قد جرت العادة فى الاقتصار على أحد و عينة ، من القرص بوساطة المافب خاص و بجس الجبن ، (يشبه إلى حد مقوار الضولة) يصنع عادة من المعدن (غير القابل للصدأ) حيث يغرز من جانب القرص أو أعلاه إلى داخله وإدارته بالميد وهو داخل الجبن مرتين أو أكثر بحيث يحمل فى تجويفه عند سحبه ما يشبه الاسطوانة الرفيعة والتى يعر عنها بلفظة ، سدادة ، ولا تزع السدادة من المجس بل تبق فى تجويفه لحين اعادتها إلى الجبن باعد اختبارها بكفية لايظهر بالجبن ما عمها أى خروم أو فجوات ، ويختبر الجبن من حيث :

الطهم والرائحة حد يذاق جزء صغير من طرف السدادة بعد عكل(٦١) مجس الجبن بصمه بالأنامل لملاحظة نعومة البجبن فىالفم وسرعة ذوبانه به كذا حوضته و رائحته وشذاه الح.

الغركيب - ملاحظة مطاطيته ، ومقدار تفتحه ، وتقدير نعومة الجبن بفرك جزء صغير من طرف السدادة بين الاصابع ، ويعتبر ناعما اذا كان قريبا من الزبد عند فركه – كـذا يلاحظ مظهر سطح السدادة فاذا كان ناعماً لامما قليلا دل على جودة الجبن . ويما يدل على نعومة الجبن وطراوته أن تترك السدادة أثرا أو غشا. خفيفا على سطح الجس .

الفوام - يختبر القوام باختبار القرص نفسه كذا باستخراج سدادة منه فيجب أن يكون القرص راكزا ركوزا جيداو مختفظا بشكله ، وعلى أن يشعر بارتداد الجبن عند الضغط عليه بالاصبع . ومما يدل على ضعف قوام الجبن عدم انتظام شكل القرص كما يظهر طريا عند ضغطه باليد ، وإذا ما استخرجت منه سدادة فغالبا ما تنتفخ ويصعب ارجاعها لموضعها بالقرص .

الراور _ يجب أن يكون لون السدادة متجانساً سواء كان الجبن ملونا صناعيا أم غير ملون __ كا بجب أن يكون اللون متفقا ونوع الجنن.

المظهر _ _ يحكم عليه بشكل الجبن ، فيجبأن يكون راكزا وجوانبه مستقيمة أو مقعرة قليلا جدا ، وأن تكون حوافه محددة وناعمة ومنتظمة اللون ، وأن تكون قشرة الجبن قوية (ولكن دون ما نخانة) ومنتظمة وخالية من التشفقات ، وعلى أن يكون لسطح الجبن لون نظيف وخال من نمو العفن .

تصافى الجن من مقدار من اللبن

يمكن اتباع طريقة الدكتور دونف Doneffs لتقدير ماينتج من الجبن تقريبا من مقدار من اللبن بمعلومية فسبة بجموع المواد الصلبة باللبن (١) كما يأتى:

(۱) إذا كانت نسبة بحموع المواد الصلبة باللبن أقل من ۱۸ ٪ ، فان مقدار ما ينتج من الجبن تقريباً من ۱۰۰ رطلاً من اللبن ،

النسية المثوية للمواد الصلبة باللبن × ٩٠٠

مثال: مامقدار ما يقتج من جبن من ابن يحتوى على ١٧ ٪ من المواد الصلبة الحل ١٧ × و جب ١٥ رطلا من الجبن .

(٢) إذا كانت فسية بحموع المواد الصلبة باللبن أكثر من ١٨ ير يكون ناتج الجبن بنفس فسية بحموع المواد الصلبة باللبن.

⁽١) انظر تقدير بجوع المواد الصلبة باللبن بوساطة المسطرة الحاسبة على صفعة ٢٩

اختبار نسبة الدهن بالجبن

تقدر نسبة الدعن بالجبن بنفس الاتبوبة المستعملة لاختبار نسبة الدهن بالزبد (شكل ٣٣) بأخذ ه جرامات من الجبن تمثله ويحسن ان تكون مبشورة إذاكان الجبن جافا، ومدهوكة إذا كان طريا ، ومتابعة الاختباركما في اختبار نسبة الدهن بالزبد. وقد تختبر العينة بأخذ سدادة من منتصف القرص وأخرى قرب سطحه وثالثة من بين الاولى والثانية ثم خلط ثلاثنهاكي تمثل الجبن تمثيلا صحيحا بقدر الامكان ثم اخذ ه جرامات منها ومتابعة الاختبار.

استعالات الشرش

ذكرنا على صفحة ١١١ تركب الشرش، وزيادة على امكان استخلاص شيء من الزبد منه كما جاء على نفس الصفحة، وعمل بعض أنراع الجبن كما جاء على صفحة من الزبد منه كما جاء على نفس الصفحة، وعمل بعض الحيوانات كالدواجن كما يمكن تجفيفه كما يحقف اللنسواء باستمال طريقة الاسطوانات أم طريقة الرشاش وذلك لاستمال بعض الحيوانات أيضا . كذا با تباع طرق معينة يستخلص منه اللاكتوز (سكر اللبن) على هيئة بلورات جافة. كما يستعمل الشرش أحيانا مع المستحضرات الخاصة بالبان الأطفال لرفع نسبة اللاكتوز بها حتى تقرب من نسبته بلين الافسان _ وعندما يكون تاتجة بالمعمل قليلا فانه يلفي ولا يستفاد به عادة .

الجبن المطبوخ أو المبستر

ويسمى بالانجليزية (Processed, Pasteurised, Rindless or Crustless cheese) ويسمى بالانجليزية (Processed, Pasteurised, Rindless or Crustless cheese) وهو مايسمى باللغة الدارجة باسم ، كريم شستر ، إذا كان على هيئة مثلثات صغيرة كبيرة ، أو باسم ، فسلة ، أو ، بنى سويس ، إذا كان على هيئة مثلثات صغيرة موضوعة بعلب مستديرة .

وليس هذا الجبن في الواقع صنفا مستقلا بل هو عبارة عن أحد _ أو بعض من _ أنواع الجبن المعروفة معامل بالحرارة بعد إضافة أملاح معيتة اليه بحيث يمكن إسالته (دون أن يفقد ما به من دهن) وتشكيله في قوانب خاصة يكتسب بعدها لنكهة وقرام خاصين. ومن أهم ما يميز هذا الجبن احتفاظه بحالته لمدة طويلة

نظرا لتغليفه بورق ألقصدير وهو فى حالة شبه سائلة ساخنة بحيث لايتعرض للهواء. وكما يمكن صناعة الجبن المبستر بآلات معقدة عند صناعته بكميات كبيرة كذا يمكن صناعته باستعال أجهزة بسيطة تنى بالغرض غالبا عند صناعته بكميات قليلة ، ولو أن استعال مثل تلك الآلات بما يساعد على توحيد الناتج بحيب تبتى صفاته ثابتة متشابهة على مر الآيام ، ولذلك أهميته من الوجهة التجارية .

ويصنع الجبن بكثرة من جبن تشدر أو جبن جروبير (السويسرى الأصل) أو بخلط أحد أو بعض أنواع الجبن الأخرى إلى أى منهما (١).

ولصناعة الجبن المبستر تزال قشرة الجبن الخارجية ثم يقطع إلى شرائح صغيرة ثم يطحن بين اسطوانتين من الجرانيت متجاورتي الوضع أو يمرو في آلة ، فرم » اللحم ، يوضع بعدها في وعاء محاط بالبخار أو الماء الساخن في درجة الغليان ، مع اذابة نحو ه بر من فوسفات الصوديوم (أو ٢ ــ ٣ بر من سترات الصوديوم) من وزن الجبن في نحو ١٠ بر من الماء من وزن الجبن واضافتها الى الجبن بالوعاء . والغرض من استعال هذه الاملاح هو للساعدة في منع خروج الدهن من الجبن أثناء تسخينه أما الغرض من استعال الماء فهو لتعويض ما قد يفقده الجبن أثناء تسخينه من الماء الداخل في تركيبه _ كذا يمكن إضافة فسبة من ملون الاناتوكي يكسب الناتيج اللون المطلوب .

ترفع بعدها درجة حرارة محتويات الوعاء تدريجا الى ١٥٠° ف فى بحر ٧٠ دقيقة مع التقليب طول الوقت الى أن يصبح الجبن فى قوام القشدة الغليظة، ويحفظ على تلك الدرجة من الحرارة من ١٥ ـــ ٣٠ دقيقة مع التقليب أيضا

(وليلاحظ أنه أثناء التسخين يخرج من الجبن جزء من دهنه ثم لا يلبث حتى عتصه الجبن ثانية) .

يصب بعدها الجبن السائل فى قوالب (تستعمل أحيانا قوالب من الخشب أو أو ورق الكرتون) مبطنة بورق القصدير ، وبحيث يكون هناك احتياطيا منورق القصدير حتى يمكن تغليف الجبن به تغليفا تاما بعد عملية صب الجبن إلى القالب.

⁽١) صنع هذا الجبن بمصر من الجن الرومي المصنوع محليا أثناء هذه الحرب ولسكن بنجاح محدود .

ويحاط الجبن باحتياطى ورق القصدير بعد أن يثبت شكل الجبن بالقالب بعد ٣٠ دقيقة تقريبا من صبه به . ومن اللازم تغليف الجبن بورق القصدير تغليفا تاماو بعناية تامة وهو ساخن ، وإلا يحتمل تمو العفن أو غيره من الاحياء الدقيقة على سطح الجن مما يفسده .

وما دام الجين مغلفا تغليفا جيدا بورق القصدير فانه يمكث مدة طويلة دون أن يفسد، فاذا ما أزيل ورق القصدير عنه لايلبث حتى يدب فيمه الفساد ما لم يستهلك سريعا (١).

طفيليات الجبن وحشراته

مكم الجبن Acarus siro, & Acarus domesticus

ويسمى بالانجليزية Cheese mites . وهو يصيب جميع أنواع الجبن ، ولكن أغلب مايظهر تأثيره في جبن ونسلديل وجبن الشرش والأنواع المشابهة .


وتبدأ عدوى الجبن به في الخطوات الأولى من صناعته إلا أن تأثيره لايظهر إلا بعد ٢ ـــ ٣ أسابيع أو أكثر أثناء تسوية الجبن.

ولا يرى تقريباً حلم الجبن بالعين المجردة إلا أن آ ثاره تظهر على الجبن بتكوين مايشبه التراب عليه مسببا لخسائر كبيرة . حييات

وهو يتكاثر بسرعة كبيرة وتتم دورة جَبِلَتو في أسابيع قليلة ، ويمكن أن يعيش دون غذا. مدة طويلة كما يتحمل كثيرا من الحرارة والبرودة .

ولبيضه لونا شفاف المنظر (تحت المجهر)وهوشديد المقاومة للعوامل الحارجية ، ويصعب ابادته . وتفقس البيضة بصد نحو ١٠ أيام إلى يرقة صغيرة عديمة

⁽١) لا ينصح بأكل الجبن المبسترعند اسودادسطحه ، بما قد بعني تسكون أملاح تصدير سامة تنتج من تمزق ورق القصدير وتعرضه للاكسدة من الجو في وجود الجبن ، وسريان هذه الاملاح السامة في الجبن .



شکل (۱۲) مالم ^{ال}جبن A . Sito کا یری تحت المجهر

وقد وجد أن أحسن وسيلة للتخلص مرف حلم الجبن هو استعال مادة ال Corbon bisulphide وهي سائلسام كثيف القوام له راتحة نفاذة ، يتبخر

سريعاً دون أن يخلف رائحة ورائه ، ويلزم استعاله بمكل احتراس كما سيذكر لخطورته . وتقتل هذه المادة جرب البحبن نفسه ولكن لاتقتل بيضه _ ولذلك يفضل إجراء عملية التبخير به ٣ دفعات ، بين كل دفعة والاخرى ١٤ يوما ، حتى ينمو ثم يباد .

وعند استعال سائل ال Carbon bisulphide يلزم التأكد من عدم وجود لحب أو نار بالغرفة التي سيستعمل بها لأنه قابل الماشتعال _ كا بجب أن يضع الشخص الذي سيقوم بعملية التبخير على أنفه وفمه كامة من قاش الشاش مبللة جيدا بالماء . ويستعمل بنسبة رطل منه لـكل . . وقدم مكعب من فراغ الحجرة وطريقة التبخير به هو أن تغلق أولا منافذ الحجرة مع استعال ورق اللف البني اللون بمساعدة الفازلين لسد المنافس الصغيرة ، وتوضع أقراص الجبن إما على الارضبة فوق ورق مفروش ، وإما على أوطأ الارفف بحجرة التسوية بحيث تكون على جوانبها لتعريض أكر سطح منها للغاذ ، شم يصب السائل المبيد في صحون توضع فوق عن الحواء .

وبما يفيدكذلك في قتل حلم الجين بالارفف الخشبية تنظيفها بمحلول يحضر

بإذاية ه برز من حامض الكربوليك (الفنيك) في ه برز من المساء ثم شطفها منه بالماء أو بالماء المضاف اليه بعض الجير ، ووضع الآفراص عليها بعد جفافها .

أما الجبن المعالج فينظف بفرجون بما قد يظهر عليه بما يشبه التراب.

وبما يساعد فى الاقلال من الاصابة بهذه الآفة تعقيم أوانى وأدوات الصناعة بالبخار أو الماء الساخن فى درجة الغليان مع مراعاة النظافة فى جميع الخطوات .

فرماية الجين Piophila casei

تشبه دبابة الحبن الدبابة المنزلية إلا أنها تصغرها حجما وأجنحتها شفافة تقريباً.

تضع الذبابة بيضها على الجبن الطرى أو فى تشققات الجبن الجاف ، وبعد ٢٦ ساعة إلى ۽ أيام يفقس البيض إلى يرقات (ديدان) وهو مايرى أحيانا بالجبن أو بالمش (ويعرف حيننذ بدود المش). وتتغذى البرقة من الجبن لمدة حوالى اسبوعين تتحول بعدها إلى عذراء ذات لون بنى ذهبي يخرج منها بعد حوالى ١٠ أيام ذباية كاملة النمو.

وفى الصيف تشكرر الدورة المبتقدمة ٣ مرات تفريباً ، إما فى الشتاء حيث يشتد البرد فغالباً ما تظل فى مرحلة العذراء، زيادة على أن بعض الذباب يظل أحيانا فى تلك المرحلة حتى بالأماكن الدافئة .

الدُ بايرُ المُرْلِيةِ Musca domestica

تصيب برقات (ديدان) الذبابة المنزلية الجين والمش بكيفية تشيه إصابته بيرقات ذبابة الجبن. وتتميز يرقات الذبابة المنزلية بأنها أكبر حجا من يرقات ذبابة المجبن. ، فبينها ببلغ طول يرقة الأولى عند تمام نموها نحوا من ١٠ ملليمترات يبلغ طول يرقة الثانية من ٤ ـــ ه ملليمترات.

ويزداد تكاثر الذباب المنزلي في مصر في شهر ما يو من الربيع وشهرسبتمبر حوالي الخريف ، ويقل تواجده نسبيا في الصيف حيث يشتد الحر ويجف الجو ، كما يقل تواجده كثيرا شتاء في الجو البارد .

ولعلنا لسنا فى حاجة لذكر خطر الذباب كنافل لبكتريا الامراض ؛ حيث تعلق بأرجله أو شعره المنتشر على جسمه عند حطه عليها بعدذلك . ومن الأمراض التي ينقلها الذباب التيفود والدوسنطاريا والسلل والكوليرا . ويدعو وجود يرقاته بالمواد الغذائية إلى الاشمئزاز منها ، كا قد تدل على احتمال تلوثها ببكتريا الأمراض .

ويما يساعد على تجنب الذباب أو يرقانه اتباع التالى :

(۱) وضع شبكة سلكية على كل من النوافذ، كذا وضع شبكة من القاش أو غيره على أبوات المعمل الخارجية (۲) النظافة العامة للعملوأدواته (۳) وشحجر المعمل (بعد ابعاد المواد الغذائية من لبن وقشدة وجبن الخ أو تغطيتها) بالسائل القائل للحشرات (۱) (فليت) على أن يكون من نوع جيد وعلى أن يتأكد من خلوه من المواد السامة مثل الزرنيخ حيث تضاف أحيانا مثل تلك المواد السامة. (٤) حفظ المنتجات بحجر شديدة البرودة تقل حرارتها عن ٣٣٠ ف حيث لاتساعد البرودة الشديدة على توالد الذباب. (٥) ملا التشققات التي قد تظهر باقراض الجبن الجاف معجون من الدقيق والسكر الناعم والزبد ثم « تتريبها » بالدقيق . (٦) دعك سطوح أقراص الجبن الجاف بعد صناعتها بزيت بذرة الكتان. (٧) رش مخلوط من مسحوق عرق الحلاوة وحبوب الحلبة (واحيانا مسحوق الفلفل) على أسطح أقراص الجبن الجاف (۱) العناية بتغطيه أوعيه جبن المش بأغطية تحسكم غلقها (انظر صفحة ٢٩٠) . (٨) العناية بتغطيه أوعيه جبن المش بأغطية تحسكم غلقها (انظر صفحة ١٦٩)

i أنباء اللحم FAM. Sarcophagidae

شاهد عدة مرات مؤلف هذا الكتاب عند تجفيف خثرة لبن فرز متخمر فى العراء وجود يرقات به تشبه يرقات الذبابة المنزاية إلا أنها تكبرها حجا بما يلفّت النظر.

⁽١) لوحظ أن البرقات تقاوم فعل الكيمياويات

⁽۲) يحتوى عرق الحلاوة على مادة سامة تمرف باسم Saponin وعلى الرغم من أنه مصرح باستماله في صناعة الحلوى الطحينية ، إلا أنه ينصح بتنظيف سطح القرص منه عند عرضه للبيع .

ولعل هذه البرقات _ كما يظن _ هي يرقات ذبابة اللحم، وهي ذبابة كبيرة الحجم ندخل المنازل أحيانا وتصدر طنينا قويا لاسباعندازعاجها . ومن خصائصها أن البيض يفقس في الرحم لذا تخرج منها البرقات مباشرة _ من ، ع _ ، م يرقة _ بل و تولد البرقات أحيانا أثناء طيرانها فتسقط أينها اتفق . و تعيش يرقاتها في اللحم المتعفن (ومع أحد أنواعها في الجروح العفنة) وأحيانا في أمعاء الانسان أو الجيوب الانفية للاشخاص القذرين جدا .

أمتفساء الجين الجاف

هى حشرة بتراوح طولها بين 1 ــ بر ملليمترات ذات لون أسود أو بنى مغبر من أعلى ، وتصيب بعض أنواع الجبن الجافة فتسبب بها خروما وسراديبا تعيش فيها ، زيادة عن اصابتها لمواد أخرى مثل الجلود والرمم وأحدا نواع اللحوم المجففة والصوف .

ويرى على سطوح برقاتها مايشهه الشعر إلا أن مقداره يخف مع بعض أنواعها .


ومن أنواعها التي تصيب الجبن الجاف مايأتي :

Dermestes frischi,K(۱) - وقد شوهدت في مصر تصيب الجبن الرومي والآنواع المشالمة .

صى ما تعرف باسم خنفساءالجينو الجلود _ Dermestes vulpinus,F (۲) _ وهى ما تعرف باسم خنفساءالجينو الجلود حيث تصيب الجين الجاف والجلود والرمم (انظر شكل ۲۳)

(۳) Dermestes Verdarius – وهي تصيب أحد أنواع اللحوم المجففة خاصة وكذا الجبن الجاف .

والوقاية من هذه الحشرة هو عن طريق الاعتثاء بنظافة المعمل عامة ــ وفي حالة ظهورها يخلص الجبن منها، وقتلما يظهرمنها بالمعمل معالبحث عنه.



شكل (٦٣) خنفساء وعذراء الجبن والجلود (مكبرة نحو ٣ مرات) إعن كتاب حشرات الدكتور أحمد سالم حسن),

صناعة المنفحة

تستخرج المتفحة من المعدة الرابعة أو الآخيرة للعبول الرضيعة (وهي ما يعرف بالسلخانات باسم و الآباوة أو المنفحة) . والآباوات التي تؤخذ من عجول تغذى على البرسيم أو أى مادة صلبة أخرى خلاف اللبن لاتصلح تماما لاستخلاص المنفحة منها .

وبمجرد ذبح العجل وفنح بطئه تقطع الأباوة مع ترك جزء من الورقية (المعدة



شکل (۲٤)

الثالثة) متصلابها كماهو موضح بشكل (٦٤) ثم تلفظ محتويات الآباوة من اللبن المتجبن أو غيره من الآكل المهضوم جزئيا بالضغط عليها بكل عناية ، ولكن بدون قلب داخلها خارجها أو حتى غسيلها . ولا مانع من شطف خارج الآباوة (وليس داخلها) بالماء مما قد يكون ها

من الوسخ ، كذا تخليص خارجها بالسكين بما قد يكون لاصقا بها من الدهن . وتجهز الاباوات باتباع احدى طريقتين :

١ - نفخ الا باوات - اربط الفتحة الكبيرة القريبة من الورقية بلف
 خيط على الحز الذي بين الأباوة والورقية كما هو موضح بشكل (٦٤)

ثم أغرز أنبوبة زجاجية صغيرة (أو غابة نظيفة) في التاحية الاخرى الضيقة من الآباوة وانفخ الاباوة بقوة بقدر الامكان كما تنفخ كرة القدم، واربط كذلك هذا الطرف جيدا بخيط. ويمكن عند نفخ عدد كبير منهذه الآباوات بالسلخانات استعال طلبة خاصة لعملية النفخ هذه.

وبعد تجفيف الآباوة يمكن التخاص من عنةها الضيق الطويل بقطعة كما هومبين بشكل (٦٤) حيث لايحتوى إلا على القليل من أنزيمات المنفحة .

علق الأباوات المنفوخة كي تجف في مكان كثير الهوا. أو حجرة جافة دافئة

نوعا (بحيث لايزيد دفئها عن دفء حجرة دافئة دفئا اعتياديا) مع مراعاة عدم تعليقها في مكان مكشوف لاشعة الشدس . وعا يساعد على جفاف الاباوات سريعا تركيب مروحة بالمكان الذي تجفف به . وعموما بجب ألا تزيد المدة التي تجف فيها الاباوات عن أسبوع . وبجب أن يراعي ألا تترك الاباوات مدة طويلةوهي رطبة حيث قد يظهر بها حينئذ العفن أو تكتسب لرائحة كريهة نتيجة لتعفنها بكتريولوجيا، كا تجب العناية في ألا تصاب بالديدان أو الحشرات حتى بعد حزمها وتعبئتها لتصديرها لمعامل استخلاص المنفحة منها وذلك بتجفيفها جيدا وحمايتها من الذباب والحشرات الاخرى .

وعند تجمع عدد كاف من الاباوات المجففة تجفيفا جيدا يقطع عنق الاباوة ويسمح للهواء بالخروج منها ، ثم تربطكل ٢٥ ـ . ٥ منها في حزمة وتعبأ في صناديق أو براميل توطئة لارمالها الى معامل صنع المنفحة .

٢ ـ تمايح الا باوات المباشر -. عندما يكون من غير المتيسر نفخ الاباوات
 وتجفيفها فيمكن اعدادها للتصدير المباشر بشقها وتمليحها فيمكن اعدادها للتصدير المباشر بشقها وتمليحها فيمكن اعدادها للتصدير المباشر بسقها وتمليحها وتمليحها فيمكن اعدادها للتصدير المباشر بسقها وتمليحها والمباسرة بمناسبة المباسرة المبا

منظع فل المنابعة المن

شكل (٦٥) تجهيز الاباوات بفتحها وتعليحها

باقى أمعا. العجل بقطعها من الورقية كماهو موضح بشكل (٦٤) يضغط عليها كى تخرج محتوياتها ، وتخلص بما قد يكون لاصقا بها من الدهن ، وتفتح بشقها بسكين كذا يقطع باقى الورقية والطرف الصغير (شكل ٦٥) ثم يملح وجهيها باستعال مقدار كاف من الملح لدرجة يبقى معها بين الاباوات بدر رشحها بعضا من الملح الجاف .

تترك الاباوات فى مكان باردكى ترشح حتى الصباح التالى، تعبأ بعدها فى برميل يغلق جيدا توطئة لارسالها الى معامل صنع المنفحة.

استخلاص المنفحة

تقوم المصانع الشهيرة بصناعة المنفحة باتباع خطوات تحتاج الىمواد وأدوات معينة ، ويحتفظ معيظمها بسر طريقته . وسنقتصر فيما يلى على ذكر طريقة مبسطة لاستخراج المنفحة ، والحصول باتباعها على طريقة مرضية :

تقطع ١٠ أرطال من الاباوات الجافة (أو نحو . ه أباوة من المملحة) الى قطع صغيرة فى حجم أصابع اليد، ثم تصر (دون تقريط) فى كيس من القاش أو الخيش (١) و تنقع فى المحلول التالى(٢):

. . ١ مام ، ٥ ملح طعام ، ٥ كلو ، و ركلسيوم ، ٥ جلسرين (٢) ، ٣ حامض بوريك (بالرطل) ويحسن وضع المحلول عند النقع في أواني أو أحواض خزفية ملساء الاسطح أو أحواض مبطنة بالقاشاني من الداخل والخارج ويعصر الكيس وهو بالمحلول ، يوميا باليد جيدا يضغطه بالاصابع لمساعدة خروج أنزيمات المنفحة الى المحلول ، أو بعصره في عصارة قصب (Clothes-wringer) واضافة العصير الى المحلول . وفي نهاية نحو ٢٢ يوما يرفع الكيس بعد عصره ثم يفرز المستخلص بوساطة فراز اللبن وتكرر عملية فرزه من ٢ ـ ٣ مرات للمساعدة في التخلص من المواد المخاطمة التي به .

يوشح بعد ذلك المستخلص خلال الصوف الزجاجي في قمع كبير مثلا، وذلك المتخلص من المواد المخاطية أبضا مع تكرار العملية إذا لزم الامر (١) أو بامراره خلال مرشح من مخلوط منالقش ومجروش الفحم البلدي والرمل موضوعا في خيش حتى نحصل على مستخلص رائق قريبا في لونه من لون العنبر.

والمستخلص الناتج بالطريقة السابقة يكون قويا لدرجة يحتاج معها الى تخفيفه الى القوة العيارية . والمقصود بالقوة العيارية هو عندما يجبن ١ سم من مستخلص

^() استعمال الكيس هو للمساعدة في منع خروج المواد المخاطية من قطع الاباوة

 ⁽۲) ليلاحظ عند استخلاص النفعة تجنب نفس العوامل التي تضعف من قوتها كما جاء على صفحة ۱۲۸ تحت عنو ان و العناية بالنفعة > _ كذا وجد أن أنسب درجة حرارة تستخلص عليها المنفعة هي درجة • ٥٠ ف

⁽٣) يمكن الاستغناء عن الجليسرين اذاكان استهلاك المنفحة سريما حيث يساعد الجليسرين على حنظ قوة المنفحة لمدة طويلة .

المنفحة السائل من ١٠٠٠٠ ــ ٢٠٠٠ سم من اللبن البقرى المكامل الطازج الذي حموطنته ١٠٠٠٠ على درجة هه ف في . ٤ دقيقة .

و تنخلص طريقة اختيار مستخلص المنفحة في تخفيف و سم منه الى . . . سم المنافة الماء المقطر تدريجا ، ثم تدفئة . . سم منه (يدخلها لم سم من المنفحة قبل تخفيفها) لدرجة و ٥٠ ف ومزجها جيدا مع . . و سم من اللبن البقرى الكأمل الطازج الذي حوضته ١٠٧ و به و المسخن لدرجة و ٥٠ ف أيضا ، على أن تعمل عملية المزج سريعا وتعبين الوقت بالثانية الذي يتجبن فيه اللبن بطريقة مشامة بقريبا لما جاء تحت عنوان و اخبار المنقحة و عنى صفحة و ٢٠٠٠

يحسب بعدها مقدار اللبن الذي يكن أن يتختر بمقدار ، سم من مستخلص المنفحة في مع دقيقة ، وذلك بانباع المعادلة النالية :

مقدار اللبن الذي يتخبَّر في ٤٠ دقيقة بِمقدار ٢ سم من المنفحة

نسبة مقدار اللبن الى مقدار المنفحة × ٠٤ الزمن الذي يتجبن فيه اللبن (بالدقيقة)

فاذا كان مقدار اللبن هو . . ه سم ، ومقدار المنفحة الاصلية قبل تخفيفها هو المسم ، والزمن الذي يتجبن بعده اللبن هو ج دقيقة و ، ع ثانية كان مقدار اللبن الذي يتخبر في . م دقيقة بمقدار السم من مستخلص المنفحة هو :

ومقدار مايضاف من الماء (بعد غليه و تبريده) الى مستخلص المنفحة حتى تصل الى القوة العيارية == 1 == أي مقدار مستخلص المنفحة

تمبأ بعدما المنفحة بعد تلوينها بالاناته (كى يساعد على عدم مرورأشعة الضوء خلالها) و زجاجًات داكنة اللون أو أوعية فخارية ملساء السطح الداخلي لحجب الضوء عنها أيضا.

⁽١) يَمَكُن استَمَالُ نَفْسَ الصَّوفِ الرَّجَاجِي مَرَّدَ أَخَرَى بِعَدْ تَجَفِّيفُهُ فِي الشَّمْسِ مثلاً •

(سابعا) المثلوجات اللبنية

ice Cream

للشلوجات اللبنية أهمية صناعية كبيرة في كثير من البلاد حتى الباردة منهاجيث تستهلك على مدار السنة ، وتزداد أهميتها بهذه البلاد نظرا الى ادتفاع حرارة الجو، وليست أهميتها في ترطيب الجسم فقط ، بل هي أيضا غذاء قيم للكبير والصغير لما تحتويه في تركيبها من مواد غذائية قيمة نظرا لاحتوائها على مركبات اللبن والسكر وأحيانا الفاكهة أو غيرها .

تقسيم المثلوجات

قسم مورتندن المثلوجات الى عشرة أقسام وعدلها سومركالنالى :

- (۱) دندرمة سادة (۱) ــ تصنع من مختلف منتجات الآلبان والسكر معالجيلاتين (أو غيره من المثبتات) أو بدونه . وقد يستعمل البيض معه أحرانا على هيئة بيض طازج أو مسحوق صفار البيض . ويجمد هذا النوع مع مادة واحدة من مواد مكسيات الطعم و الرائحة مثل الفانيليا أو الشيكولاتة ، أو السكر المحروق Maple .
- (٧) دندرمة البندق ... تعمل من نفس المزيج السابق بأضافة البندق والجوز واللوز والفستق الخ.
- (٣) دندرمة الفاكمة ـ تعمل من نفس المزيجكا في (١) باضافة الفراولة والحنوخ والاناناس الح.
- (ع) دندرمة الكعك _ تعمل من نفس المزيج كما فى (١) باضافة أنواع من الكعك كما تضاف عادة مكسبات الطعم والرائحة .
- (د) دندرمة القشدة Mousse تعمل من قشدة دسمة محفوقة عجلاة أضيفت اليها مختلف مكسمات الطعم والرائحة . ويجمد هذا النائج بقليل جدا من التقليب بعد خفق القشدة وإضافة مكسب الطعم والرائحة

⁽١) سنطلق كلة دندرمة على المثارج اللبني الدن

- (٦) دندرمة القشدة بالبيض Parfait تعمل من مزيج مشابه لما جا. في (٥) أو أكثر دسامة منه مع إضافة البيض (ويضاف صفاره غالبا) لاكسابه لوقا أصفر. وقد يستعمل مع المزيج مختلف مكسبات الطعم والرائحه والفاكهة.
- (٧) دندرمة العصيدة Pudding تعمل من دندرمة القشدة بالبيض باضافة
 كبات وافرة من مخلوط من الفواكه أو الفواكه المحقوظة بالعلب كذاكثيرا
 ما يضاف الى المزيج البندق والمطيبات (كالقرفة والقرنفل).
- (A) خندرمة الكستردة Custard ــ تعمل عادة بأساس من اللبن وآلبيض والنشاء، مع إضافة القشدة والسكر ومكسبات الطعم والرائحــة ثم تجميدها ــ ولا تصنع عادة دندرمة الكستردة بالاجهزة التجارية
- (٩) الجرانيته _ تعمل من ما. وسكر وعصير فواكه وملون ويضاف عادة مكسب للطعم والرائحة من الفاكه وأحد المثبتات. والجرانيتة المجمدة بالتبريد إلى قوام رخو قليلا وتقدم فى ذلك القوام تعرف باسم Frappes . وعنداستعاضة جزء من عصير الفاكه أو كله بمشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانيتة المشروب الفاكه أو كله بمشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانيتة المشروب الفاكه أو كله بمشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانيتة المشروب الفاكه أو كله بمشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانيته المشروب الفاكه أو كله بمشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانية المشروب المشروب كحولى تعرف حينئذ باسم جرانية المشروب كحولى المشروب كولى المشروب كحول المشروب كحول المشروب كحول المشروب كله بمشروب كحول المشروب كله بمشروب كحول المشروب كوليته ال
- (١٠) دندرمة الشراب Sherbet تعمل كالجرانيته مع استبدال جزء من ماء الجرانيتة أو جميعه باللبن أو القشدة أو الدندرمة السادة . و تعرف دندرمة الشراب المصنوعة بالبادىء المضاف اليها مح البيض باسم Soufflé ، كا تعرف دندرمة الشراب المصنوعة بالبادىء (أو اللبن المتخمر) باسم Lacto .

المزيج

(سنقتصر فيها يلي غالبا على الدندرمة السادة مع الاشارة الى دندرمة الغاكمة أحيانا)

يمكن عمل مزيج الدندرمة من عدة بحموعات من منتجات اللبن مع إضافة السكر ومادة مثبتة كالجيلاتين ومادة تكسبه نكهة خاصة كالفانيليا وأحيانا مادة لتلويثه كالاناتو. ونذكر فيما يلى بعضا من هذه المجموعات من منتجات اللين:

(١) زبد، لبن فرز مجفف، ماء. ﴿ ﴿ ﴾ لبن، زبد، لبن فرز مجفف.

(٣) قشدة، لبن فرز بجقف ، ماه . (١) قشدة ، لبن كامل مجفف ، لبن فرز بجفف
 ماه . (٥) قشا قالبن، لبن فرز بجفف (٦) قشدة، لبن ، لبن مكثف محلى . (٧) قشدة
 لبن ، لبن فرز مكثف محلى .

وفيًا يلى بيان اتركيب مزيج جيد من الدندرمة :

دهن لبن 🗸 - ١٥ ٪

مواد لبنية صلبة خلاف الدهن ٩ — ١٢٫٥ ٪

سکر ۱۰ – ۱۲

ماء (بحتوى على مكسب النكمة) مماء (بحتوى على مكسب النكمة)

وهن اللبي – يكسب الدندرمة طع قشديا مرغوبا فبهويزيد من ، لزوجة ، قوامه كما يساعد فى زيادة الربع (١) ، ويتوقف مقدار، على المركبات الاخرى وعلى طريقة الصناعة ، ويخب ألا تقل نسبته بالمريج ، عن ٨ ٪ (٢)

المواد الليفية الصلبة خموف الرهم - تلعب دورا هاما لانتاج دندرمة جيدة . فهى تزيد من و لزوجة ، المزيح ، وتكسيه طعا لذيذا مع تحسين قوامه ونجانس تركيبه . وأكثر مصادرها اقتصادا وأمانا هو اللينالفرزالجفف (خصوصاً الجفف بطريقة الرشاش) لمسهولة حفظه ومدارلته ولرخصه فسيا مع سهولة الحصول عليه .

السكر سايستممل أساسيا للتحلية ،وتتوقف نسبته على رغبة المستهلك.وتنخفض درجة الحرارة التي يتجمد عليها المزيج كلما زادت نسبة السكر به بمعنى أنه يصحب تجميده كما يصعب حفظه مجمدا .

الجيمزتين _ وهو المثبت الاكثر استعالا (يستعمل كذلك السحاب

⁽۱) المقصود بالربع هو الغرق بين حجم المزيج قبل تجهيده وبعده ، حيث يزداد حجم المزيج كثيرا عند تجهيده بالبدودة

⁽٢) كشيرا مايستعمل الربد غير الملح كصدر الدهن (انظر نهاية صفحة ٧٧)

والبكتين ــ وغيرهما ــ وآخرهما نتائجه جيدة تماما) ، ويلزم أن يكون من النوع الذى يستعمل للاطعمة ، ويفضل استعال المسحوق منه ، وبسبب خاصيته لا متصاص كميات كبيرة من الماء فانه يساعد في انتاج ندرمة ناعمة التركيب غير خشنته ، وأقل عرضة لتبلور الماء بها عند حفظها .

وبكون الدهن ، والمواد الصلبة خلاف الدهن ، والسكر ، والجيلاتين بحموع المواد الصلبة للزيج ، وتتراوح نسبتها بالدندرمة من ٣٦ — ٤٠ ٪ والباق عبارة عن ماء . ولعلنا لسنا في حاجة إلى تأكيد استعال مكونات من أصناف جيده وطازجة حيث يتوقف عليها جودة الناتج إلى حدكبير . ولاداعي اطلاقا لمعادلة حموضة المزبج مأدامت مكونات المزبج جيدة وليست مرتفعة الحموضة أو فاسدة .

المار — وهو المذيب للمواد الصلبة بالمزيج .

مكسيات النسكية (الطعم والرائحة)

أكثرها انتشارا هي الفانيايا، ويلزم استعال صنف جيد منها وعلى أن يكون مستخلصا من حبوب نبات الفانيليا، مع مراعاة عدم استعال الفانيليا الصناعية (Vanillin) حيث تكسب الناتج نكهة شاذة .

وعند استعال مكسبات النكهة الآخرى يلزم أن تكون مستخلصة من فاكهة طبيعية مثل الفراولا والليمون والبرتقال الخ (وهي تباع جاهزة) مع عدم استعال المستخلصات الكماوية المحضرة من مواد كماوية .

وعند استمال الفاكه ذاتها كمكسب للطعم والرائحة تمزج أولا مع محلول من السكر مع بعض أنواعها أو السكر نفسه مع معظمها ، وذلك لحفض درجة تجمد المزيج نفسه حتى نتفادى تكون بلورات ثلجية مع الفاكهة المضافة عند تجميد وتيبس المزيج ، ونظراً لأن معظم أنواع الفاكهة لاتظهر تمكها ولونها بوضوح فى الدندرمة فتساعد باضافة مستخلصاتها الطبيعية وملونات تشبهها . ومن الفواكه التي تصلح للدندرمة الفراولا والاناناس والموز . وستقتصر فيا يلى على طريقتى اعداد الفراولا والموز .

الفراولا : يضاف السكر إلى الفراولا بعد هرسها قليلا بفسبة ١ : ٢ بالوزن على الترتيب مع تركها مدة من الزمن . ثم تضاف الى المزيج قبل الانتهاء من تجميده مباشرة بنسبة ٢ لتر إلى . ٥ رطلا (٤٫٥ جالون) من المزيج .

الحوز: يقشر الموز الجيد (١) ثم يصحن ويمزج به السكر بنسبة ١:٤ بالرطل من السكر والموز على الترتيب يتخذ عندها لقوام شيه سائل، وتضاف تلك الكمية من السكر والموز قبيل الانتهاء من تجميد المزيج مياشرة الى مه وطلا (٤,٥ جالون) من المزيج

ولاكساب الدندرمة طعم ورائحة الشيكولانه يعمل شراب خاص منها بخلط و رطلا من السيكولاته و المرة ، أو و رطل من الدكاكاو مع رطلين من السكر واضافة الماء أو اللين تدريجا لعمل شراب سميك ، ثم تسخينه في وعاء في حمام مائي إلى أن ينهم و يتنجانس ثم تبريده قبل اضافته للمزيج (وقد تضاف الفانيليا لشراب الشيكولاته فتكسب التاتج نكهة مستحبة) ، وتكنى تلك الكية من الشراب لنحو ، و جالونات من الدندرمة (أي لنحو ه ه - 10 رطلا من المزيج)

الخلونات

لماكان بعض الملو نات ما يضر بالصحة لذا يلزمالتاً كداولامنان الملون ما تصرح به وزارة الصحة قبل استعاله .

خطوات الصناعة

تحسب أولا نسب المواد اللازمة لصناعة مزيج الدندرمة (كما سيذكر). وتتلخص خطوات الصناعة في بسترة المزيج، وتجنيسه، وتبريده ؛ وتعتيقه، وتجميده بالبرودة .

المسترة ... يحتوى مزيج الدندرمة على نسبة كبيرة من المواد اللبنية ، ولاحتمال

⁽١) يسود لوق الموز سريعاً لتأكسده بغمل الانزيمانويكسبالدندرمة لونا معتماً ، لذلك كانت اضافته مناسبة هند استعمال موز ناضج لم يسود لونه مع استملاك الدندرمة سريعاً .

احتوائه على البكتريا المرضية وغيرها من أنواعها الضارة فانه يبستر كمايبستر اللبن بالطريقة البطيئة للقضاء عليها .

تسخن القشدة واللبن بجهاز البسترة لدرجة ١٢٠° ف ثم يخلط مسحوقا السكر والجيلاتين جيدا (١) ويرش مخلوطهما على سطح مخلوطى القشدة واللبن مع التأكد من ذوبانهما تماما قبل رفع درجة حرارة المزيج الى ١٤٥ — ١٥٠° ف وحفظه على تلك الدرجة لمدة ٣٠ دقيقة ، وإلا فيمكن اضافة السكر إلى الجيلاتين واذابتهما في قليل من اللبن الذي درجة حرارته و١٤٥ ف ، ثم اضافتها الى المزيج أثناء بسترته (يلزم عدم تسخين محلول الجيلاتين لاكثر من ١٦٥ فوالا حدثت نكهة غير مرغوب فيها)

وإذا أريد تلوين المزيج فيضاف الملون في هذه الخطوة .

ترفع بعدها حرارة المزيج الى ١٤٥°ف ــ ١٥٠°ف ويحفظ على تلك الدرجة لمدة ٣٠٠ دقيقة : يمرر بعدها مباشرة الى آلة التجنيس أو الاستحلاب (صفحتي ١٤٥٥) على درجة حرارة لاتقل عن ١٤٥° ــ ١٥٠°ف .

المجنيس - يحنس المزيج لزيادة درجة لزوجته ولتوزيع مواده نوزيعا متجانسا به ولا سيما الدهن . كذا تمنع عملية التجنيس مخض الدهن وتجمعه ، وتقلل من الوقت اللازم لتعتبق المزيج كما تساعد على تحسين قوام وتركيب وطعم الدندرمة .

عرر بعدها المزيج بعد تجنيسه الى المبرد (صفحة ٣٦) لتبريده (٣)

التبرير – يبرد المزبج سريعا بعد تجنيسه مباشرة الى درجة حرارة تعتيقه (كما سيذكر) بواسطة المبرد، وعملية التبريد هذه ضرورية لمنسع احتمال انفصال الدهن منه الذي قد يحدث إذا ما عتق المزيج على حرارة دافئة . والتبريد السريع

⁽۱) يحتاج الجيلاتين الورق الى إذابته في قلبل من الماء على درجة ٢٠^٥ ف.قبل|ضافته المنز ينج.

⁽٢) يوضع المبرد عادة فوق حوض **أو**أحواض التعتبق على مكان (رصيف) مرتفع

يؤثر تأثيرًا حسنًا في تركيب المزيج ويوقف تكاثر البكمتريا به .

النمنين Ageing ـ يعتق المزيج بحفظه بعد تبريده في أوعية حفظ أو أحواض خاصة (شكل ٣٠) على درجة حرارة تتراوح بين ٣٦ ـ ٤٠ ف من على درجة ٢٥ ـ ٣٦ ف لمدة ٢٤ ساعة في رأى، وعلى درجة ٣٦ ـ ٣٦ ف لمدة ٢٤ ساعة في رأى آخر وهو الأقل. وتساعد عملية التعتيق في اكساب الناتج وللزوجة ، ملائمة وفي زيادة الربع بأن يصبح المزيج أكثر قدرة على الاحتفاظ بالهواء بين أجزائه، وبأن تصبح الدندرمة ذات جسم غير ثقيل.


النجمير ــ إذا أريد اكساب الدندرمة لنكهة خاصة تضاف الفانيليا أو مستخلص الفاكهة قبيل تجميده مباشرة .

و يحمد المزيج نوعا بتثليجه بجعله ينساب عن طريق أنبوبة إلى آلة التجميد (حيث توضع آلة التجميد في مستوى منخفض عن مستوى حوض التعتيق وفي مستوى جهازى البسترة والتجنيس عادة). وعملية تجميد المزيج من أهم الخطوات لعمل دندرمة جيدة. وهناك بعض الأنواع لأجهزة التجميد.

(۱) ولهل أبسط أجهزة التجميد هو ذلك الذى يستعمل أحيانا بالمنازل والمحلات الصغيرة ويشبه البرميل الصغير حيث يوضع المزيج بالعلبة المعدنية الداخلية منه واحاطتها بمخلوط من الثلج والملح ، وبادارة اليد يعمل مقلبها على كشط أجزا، المزيج الملاصقة لجدران العلبة لخلطها بباقيه الى أن يتحمد بتأثير البرودة ، وعندما تتم العملية يمكن ترك الدندرمة بالجهاز لحين استهلاكها أواستهلاكها تدريجا . ولايستعمل هذا الجهاز إلاعندعمل كيات قلياة من الدندرمة وتركيبها معه لا يكون كما يجب ،


(٢) كذا هناك خزانة خاصة (شكل٦٦) مقسمة الى قسمين فيجمد المزيج بالتبريد فى أحدما (١) آليا باستعمال أحد غازات التبريد مثل الغريون وكاورورالمثيل ، ويحفظ النانج فى القسم الاخر (ب، ب) لحين استعماله ويقال أن الربع باستعمال هذا الجهاز لا بأس به كا أن ميزة الجهاز سهولة وضمه وتشفيله بالمحلات الصفيرة أو بعر بات السكة الحديد .

(٣) ومن الاجهزة المستعملة للكميات الكبيرة نوعا الجهاز المبين بشكل(٦٧) حيث يجمد به المزيج على دفعات . فيوضع المزيج في ا ويمرر عن طريق ب إلى



(شـكل ٢٦)

الاسطوانة الداخلية من جهار انتجميد ح، وهو عبارة عن اسطوانتين الواحــدة داخل الاخرى تمرر بينهما مادة التبريد لتبريد المزيج عندسحبه إلى ٢٦ ـــ ٢٩ ف



شکل (۲۷)

و بالاسطوانة الداخاية مقلب سريع خاص يدار آليا ويعمل على كخت الدندرمة عن جدرانها كذا خفقها للحصول على الربع اللازم . وعند الرغبة في عمل دندرمة الفاكهة يمكن إضافة الفاكهة (صحيحة مع بعض الآلات و مع بعض أنواع الفاكهة) عن طريق ه في الحظرات الآخيرة من عملية التحميد التي تتراوح مدتها من ٥ — ١٠ دقائق بحسب نوع الجهاز والتي يدل على تمامها أحيانانور أحرخاص . المجاز والتي يدل على تمامها أحيانانور أحرخاص . يسحب بعدها المزيج المجمد عن طريق د الى أوعية يسحب بعدها المزيج المجمد عن طريق د الى أوعية يعبأعن طريقها إلى كو باتخاصة من الدكر تون أريعبا

مباشرة إلى قوالب معدنية خاصة توطئة لاتمام تجميدها أو لتيبيسها بالنبريد بحجر التيبيس. و لعل أصغر سعة لهذا الجهاز هو ه جالونات من الدندرمة في الدفعة الواحدة .

وتتميز الآنواع الجيدة من هذا الجهاز على قدرتها فى تجميدالمزيج وخفقه سريعا للحصول على الربع اللازم كذا على تفريغ الناتج سريعا مع تشابه مقدارالربع مع كل دفعة تعمل. (٤) ولعل أحسن أجهزة التجميد وأحدثها هو الجهاز المعروف باسم ، آلة التجميد السريع المستمر ، وهو يستعمل عادة الصناعة الكيات الكبيرة من الدندرمة . فيجمد المزيج بالتبريد بامراره في أنبوبته أو اسطوائته الداخلية فيدخل من جهة ويخرج من الجهة الآخرى بعد حوالي دقيقة تقريبا في حالة جامدة (أنحن قليلا من قوام العجين) وعلى درجة حرارة تتراوح بين ٢١ – ٢٤ ف

ويمكن مع هذا الجهاز التحكم في مقدار الربع بضغط الهواء في المزيج أثناء مروره بالانبوبة فيتخلله ونحصل على الربع المطلوب كما يمكن معه أيضا تغذية الزبيج بالفاكية عند الرغبة في عمل دندرمة الفاكية .

يعبأ بعدها المزيج بعد تجميده نوعا إما فى فوالب معددنية خاصة (حوالى ٢٤ × ٨ × ٦ بوصة مع بعضها) وأمافى كوبات الكرتون توطئة لاتمام تجميدها أو تيبيسها .

التهبيس - بعد تعبئة المزيج المجمد نوعاكا تقدم ينقل بعدها وباشرة الى حجرة تبريد تتراوح حرارتها بين . - ١٥ ف لمدة ١٢ - ٢٤ ساعة لاتمام تجميده أو لتيبيسه وللاحتفاظ بما فيه من هوا ، وحتى لاينقص حجمه بهروب الهوا منه (وقد تستعمل نفق تيبيس خاصة يمرر بها المزيج المجمد على سير متحرك في درجة ـ . ٤ إلى ـ . . ٥ ف لتيبيسه في محر ٥٥ ـ . ١٠ دقيقة)

التفطيع _ إذا عبى المزيج المجمد نوعا في كوبات من الورق المقوى كانقدم فيكون معدا التوزيع والاستهلاك بعد تيبيسه مباشرة ، أما إذا عبى في القوالب المعدنية فانه بعد تيبيسه يقطع (بعد نوعه من القوالب ووضعها في الماء انساخن إذا أنم الأمر انزعه منها) بوساطة آلات خاصة إلى قطع مستطيعة الشكل تلف بعدها كل قطعة بالورق ثم يوضع ليضعة ساعات بحجرة التبريد لتيبيسه وإذا رغب في تغليف قطع الدندرمة بالشيكولاتة فانها تغلف بنوع من الشيكولاته معد لهذا الغرض بوساطة آلة خاصة تعمل على غمس كل قطعة من الدندرمة في الشيكولاتة

السائلة (مسالة بوساطة الحرارة لدرجة خاصة) ثم رفعها منها سريعا فلا تلبث أن أن تتماسك عليها الشيكولاته سريعا بتأثير برودة قطعة الدندرمة.

الريع

الربع هو الفرق بين حجم المزيج قبل تجميده وبين حجمه بعدتجميده . ويرجع الفرق أساسيا الى ادماج الهواء بالمزيج أساسيا ولتمدده بالبرودة ثانيا .

وتتوقف جودة الدندرمة إلى حدكبير على درجة فصل الموادالصلبة بهابدخول الهوا. بين أجزائها .

إلا أن زيادة الربع عن الدرجة الملائمة تجعل الدندرمة الناتجة يه هشة ، كثيرا عن اللازم وسريعة الذوبانعند وضعها بالفم ، وعلى العكس من ذلك فان قلة الربع قد تنتج دندرمة ذات جسم ثقيل لا يستسيغها المستهلك زيادة على الاقلال من ربح الصانع .

ويتوقف مقدار الهواء اللازم أدماجه بالدندرمة على نسبة بحموع المواد الصلبة بالمزيج ، وتعتبر زيادة الربع بمقدار . و بريج بحتوى على ٢٦ ٪ من المواد الصلبة زيادة مناسبة .

حساب مقدار الربع

بطرية: الحجم ــ لحساب نسبة الريع المتوية يطرح عدد جالونات المزيج المستعمل من عدد جالونات الدندومة الثانجة منه ، ثم ضرب الناتج في . . ١ وقسمته على عدد جالونات المزيج قبل تجميده

مثال _ ما مقدار الربع إذا أنتجت ه جالونات من مزيج ٩,٦ جالونا من الدندرمة

بطريقة الوزديد — لما كان وزن حجم من الدرندمة يتأثر بالربع بمعنى أنه كلما زاد الربع كلما قل وزن حجم معين والعكس بالعكس، فيمكن حماب الربع على أساس الوزن إذا أريد ذلك .

(ملحوظة : يزن الجالون من المزيح المعد لعمل الدندرمة ١١ رطلا انجليزيا ولا يتغير وزن المزيح بتغير نسبة المواد المستعملة فى تركبيه إلا قليلا لدرجة عكن اهمالها) .

فاذا كان وزن جالون من ناتج الدندرمة النهال هو ه,ه رطلا (انجليزيا) ، فيعمل حساب الربع كما يلي :

يطرح وزن الجالون من ناتج الدندومة النهائي من وزن جالون من المزيج، ونضرب الناتج في ٩٠٠ ئم نقسم على وزن الجالون من ناتج الدندرمة النهائي

$$\frac{1 \cdot \cdot (0,0-11)}{0,0} = \frac{1 \cdot \cdot (0,0-11)}{0,0}$$

بعض عيوب الدندرمة

الجسم الثقيل - ينتج الجسم والقوام الثقيل في الدندرمة من قلة مقدار الربع أى من عدم ادماج أو خفق كية ملائمة من الهواء بالمزيج أثناء تجميده، ويصبح الناتج غير مستساغ الطعم، زيادة عن قلة ربح الصانع نظرا لصغر حجم الناتج.

الجميم الخفيف مد ويحدث عند ادماج كية زائدة عن اللازم من الهوا. بالمزيج ما يزيد في مفداد الربع عن المطلوب فيصبح جسم الدندرمة ضعيفا وتصبح سريعة النوبان في الفم وهذا مما يعيبها . وتسبب خفة جسم الدندرمة نقصان حجمها لهروب الهوا. منها زيادة عن المطلوب تواجده بها ، والنتيجة هي الحصول على عدد أقل من قطع الدندرمة من كية معينة منها .

لذا كان من اللازم خفقها (أو ادماجها) بمقدار من الهوا. يتلام مع نسبة بحوع المواد الصلبة بالمزيج .

التركيب الحشم - يزداد الشعور بخشونة ونحبب الدندرمة كلما زادت نسبة المواد الصلبة بالمزيج مع تساوى العوامل الأخرى .

المجسم الضعيف - ويعنى سرعة ذوبان الدندرمة مع ظهورها بمظهر مائى.
ويتسبب العيب عادة من عدم استعال مقدار كاف من المثبت (كالجيلاتين) أو
باستعال مثبت ددى. النوع.

المجسم المرج - يعنى صعوبة ذوبان الدندرمة ، وينتج من استعال كمية كبيرة من الجيلاتين أو نوع ردى منه . ويشبه عيب الجسم اللزج عيب الجسم الثقيل إلى حد ما ، وكلاهما غير مرغوب فيه ، لذا تجب العناية في اختيار نوع جيد من المثبت مع اصافة الكمية المضبوطة منه .

القوام المائى ... ومن علاماته طهور الدندرمة بمظهر مائى عند حوافها ، ومن أسبابه قلة نسبة المواد الصلبة بالمزيج عن اللازم أن يكون به .

التركيب الرملي - وينتج من تباور سكر اللبن حيث تحتوى المواد الصلبة خلاف الدهن على أكثر قليلا من ٥٠ برز من سكر اللبن . فاذا زادت نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن باضافة كمية زائدة منها يصبح سكر اللبن فوق درجة تشعيه فيتبلور وتسبب بلوراته هذا العيب . ولعلاج هذه الحالة تستعمل كمية أقل من المواد الصلبة خلاف الدهن . وليلاحظ أنه إذا زادت نسبة الدهن بالدندرمة قلت قابلية دوبان سكر اللبن ، ولذلك إذا زيدت نسبة الدهن دون الاقلال من نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن تبعا لذلك فقد يظهر الناتج وبه عيب التركيب الرملي .

التركيب الرئيرى - يتسبب ظهور أجزاء أو حبات صغيرة من الزبد فى ناتج الدندرمة النهائى من عدم تجنيس المزيج بآلة التجنيس، أو من عدم اجراء عملية التجنيس اجراء صحيحاً . وفي حالة عدم تجنيس المزيج يلزم تجميده بجهاز التجميد إلى ما يقرب من درجة تيبيسه فنهيء بذلك إلى تصلب حبيبات الدهن كى لا تعطى الوقت لتجمع حبات منها .

المركب التلجى - يميل المزيج منخفض نسبة الموادالصلبة إلى تكوين بلورات من الثلج به ، وهي على العكس من بلورات سكر اللبن (في التركيب الرملي) فانها سهلة الذو بان جدا . و تقسبب البلورات الثلجية أيضا من استقبال الدندرمة بعيد تجميدها بآلة التجميد في أوعية لم تبرد تبريدا مناسيا أو كافيا ، حيث يذوب في هذه الحالة غشاء من الدندرمة على جدران الوعاء يغدو ثلجي التركيب أثناء عملية التيبيس . كذا يتسبب العيب من تكر ارتغير قوام الدندرمة من الصلابة إلى الليونة بتأثير تغير درجات الحرارة بحجر التبريد (التيبيس) أثناء وجودها بها . كما قد يقسبب أيضا من تعريض الدندرمة لتغييرات حرارية مفاجئة .

الركيب المفكك _ يعنى عدم تماسك أجزاء الدندرمة بعضها ببعض. ولمعلاج هذه الحالة تجب مراعاة ضبط النسب لمختلف المواد الصلبة بالمزيج. ومما يساعد على التغلب على هذا العيب زيادة نسبة السكر أو الجيلاتين بالمزيج.

حساب المزيج

يحتاج الأمر فى كثير من الأحيان إلى حساب نسب المواد الداخلة فى تركيب المزيج تبعا لاختلاف المواد الداخلة فى تركيبه حتى تتوافق مع النسب المذكورة على صفحة ٢٣٥ ، كا ن يراد مثلا التحول لأى سبب من صناعة الدندرمة من مجموعة من المواد إلى مجموعة أخرى كما جاء تحت عنوان ، المزيج ، بصفحة ٢٣٥ لذلك كان من اللازم معرفة طرق حساب النسب اللازمه لتكوين المزيج .

ر وسنذكر فيما يلى بعض الأمثلة لحساب مزيج الدندرمة باتباع طرق حسابية بسميطة.

مثال (۱) مطلوب عمل ۱۰۰ رطل من مزیج باستعمال قشدة تحتوی علی ۱۸ ٪ من الدهن و علی آن بحتوی المزیج علی ۱۴ ٪ من السکر، و ۰٫۵ ٪ من الجیلاتین.

الحل :

نحسب أولا مقدار ما يستعمل من السكر والجيلاتين، فتكون ١٤ رطلا من السكر و م. رطل من الجيلاتين.

وحيث أن باقى المزيج عبارة عن قشدة ، فيكون عدد أرطال القشدة اللازمة للمراد المراد المرا

۱۱۰ - ۱٤٫٥ = ٥٫٥٨ رطلا

قاذا وضعت محتويات المزيج فى جدول فانه يمكن حساب مقادير المحتويات المختلفة (حيث تحتوى القشدة على ١٨ ٪ من الدهن، و ٧,٣٨ ٪ تقريبا من المواد اللبغية الصلبة خلاف الدهن (١) كما يلى :

جيلاتين	سکر	مواد لبنية صلبة خلاف الدهن	دهن	المواد المستعملة
-	<u>—</u>	٦,٣		٥,٥٨ رطلا من القشدة
	18,0			، ۱٤٫٠ ، السكر
۰,٥				ه. و رطل . الجيلاتين
-,0	11,0	٦,٣	10,49	١٠٠ رطل من المزيج

ملموزلز _ ليلاحظ أن ما تقدم هو مجرد مثال ، وذلك لأن هذا المزيج مرتفع نسبة الدهن ومنخفض نسبة المواد الصلبة خلاف المدهن بما يجعله خفيف التركيب وهشه ولا سيما عند ما يراد الحصول على ربع كاف منه ، ولا يعتبر مثل هذا المزيج مثاليا للأغراض التجارية .

⁽۱) هناك طريقة بسيطة لحساب النسبة النتوية للواد الصلبة خلاف الدهن بالقشدة بالنقريب وذلك بايجاد عدد أرطال مصل اللبن بالقشدة ولا بطرح عدد أرطال الدهن من مجوع أرطال القشدة من منوبها في ۹ وقسمتها على ۱۰۰ (أو الفرب في ۹۰۰) حيث يحتوى مصل اللبن على ۱۰۰ تقريبا من مواد اللبن الصلبة خلاف الدهن

مثال (۲)

المطلوب عمل مزيج من ١٠٠ رطل باستعال قشدة تحتوى على ٢٠ ٪ دهن، وابن فرز مكشف محلى بحتوى على ٢٨ ٪ من مواد لبنية صلبة خلاف الدهن وعلى ولبن فرز مكشف محلى بحتوى على ٢٨ ٪ من مواد لبنية صلبة خلاف الدهن وعلى .

١٦ ٪ دهن

١٠٠٠ مواد لبنية صلبة خلاف الدهن

٢٤ ٪ سڪر

ه.٠٠٪ جيلاتين

الحل:

يلاحظ أن هذا المزيج يستمد جميع دهنه من القشدة ، وعليه يحسب المقدار اللازم أخذه من القشدة لامداد م رطلا من الدهن وهو المطلوب تواجده بالمزيح

 γ ر طلادهن توجد فی . . ، ر طل قشدة $= \frac{10 \times 100}{70} = 0$ ر طلامن القشدة $= \frac{10 \times 100}{70} = 0$ ر طلامن القشدة

وحيث أن مصل اللبن بالقشدة يحتوى على ٩ ٪ موادلبنية صلبة خلاف الدهن فان مقدار ما تمده القشدة منها للمزيح هو:

(انظر الهامشعلى صفحة ٢٤٦) و رطلا من مواد لبنية صلية خلاف الدهن (انظر الهامشعلى صفحة ٢٤٦)

ولكن المطلوب أن يحتوى المزيح على ٩ ٪ من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن ، فيكون الباقى اللازم منها للنزيح هو ٩ – ٥,٥ = ٣,٦ رطلا تستمد من اللبن الفرز المكثف المحلى

و. . اللبن الفرز المكثف المحلى يحتوى على ٢٨ ٪ من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن فان كمية اللبن الفرز المكثف المحلى اللازمة منه هي

 $=\frac{7.7 \times 1.0}{7.0} = 17,00$ وطلا من اللبن الفرز المكثف المحلى

و بحتوى هذا الناتج أبضا على . ع برز من السكر ، فيكون ما تمده ١٣٫٨٥رطلا منه من السكر هو

> ۱۰. رطل لبن فرز مکشف محلی تحتوی علی ۶۰ رطلا سکر) ۱۲٫۸۵ د د د د د د د د د د د

س $=\frac{17,40\times 10}{111}$ = .11,0 رطلا من السكر

و . . . المزيج يحتاج الى ع : رطلاً من السكر فيكون مقدار مايلزم أضافته الى المزيج من السكر هو ١٠ – ١٠ ده = ٨, ٨٦ دطلاً من السكر فاذا ما وضعت محتويات المزيج في جدول تصبح كالتالى :

جيلاتين	سڪر	مواد لينية صلبة خلاف الدهن	دهن	المواد المستعملة
} _		0,1	10,0	٧٥٫٠ رطلاً من القشدة
] -	9,18	٣,٣	! —	١٠٢٥ ١ د ولامن الان الغر د المكنف المحلي
_	۸,۸٦	_	_	۸٫۸٦ ، من السكر
٠,٥	_	–	! — ,	.ه. و من الجيلاتين
_	<u> </u>	<u> </u>	_	۳٫۷۹ د من الماء
•,6	15,	4,.	١٥,٠	١٠٠ رطل من المزيج

وليلاحظ من الجدول أنه كان ضروريا اضافة ٢٫٧٩ رطلا من الما. لتكلة المزيج إلى ال ١٠٠ رطل .

مثال (٣) المطلوب عمل مزبج من ١٠٠٠ رطل من الموادالتا اية: قشدة تحتوى على ٣٠٠ ٪ دهن، لمين فرز، ابن فرز مكشف غير محلى محتوى على ٣٠٠ ٪ مواد لبنية صلبه خلاف الدهن، سكر، جيلاتين _ وعلى أن يكون تركيب المزيج كالتالى:

دهن مواد لبنية صلبة خلاف الدهن سكر جيلاتين ١٤ ٪ ٥٠٠٪

الحل - بلاحظ فى هذا المزيج أنه يستمد سكره من السكر فقط، أى أن ما يلزمه من السكر هو ١٤ رطل من الجيلاتين هو ٥٠٠ رطل

وحيث أن مأيلزم المزيج من الدهن يستمد جميعه من القشدة لذا يعمل على أن تضاف كمية من القشدة "مده بمقدار إلى الرطلا من الدهن، ومقدار القشدة اللازم حينئذ هو:

با کے ۱۰۰ $\mathbf{x} = \mathbf{o} \mathbf{x}$ رطلامن القشدة

كذا ستمد القشدة المزيج بمواد لبنية صلبة خلاف الدهن ، وَمقدار هذه الأخيرة هو:

(٣٥ – ١٤) × ٩٠٠ = ١٩٨٩ رطلا من مواد لبنية صلبة خلاف الدهن نوجد بعد ذلك كميتى اللبن الفرز والابن الفرز المكشف غير المحلى اللازمة لاتمام مقدار المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن المطلوبة بالمزيج (وهي ١٠ أرطال المعدار المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن المطلوبة بالمزيج (وهي ١٠ أرطال المعدار المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن المطلوبة بالمزيج (وهي ١٠ أرطال المعدار المواد اللبنية المعدار المواد المعدار المواد اللبنية المعدار المواد المواد المواد اللبنية المعدار المواد الموا

الطلوب تو اجده منها بهاتین المادتین هو ۱۰ – ۱٫۸۹ = ۸٫۱۱ رطلا من المواد اللبذیة الصلبة خلاف الدهن .

ولماكان ماسيؤخذ من الموادحتى الآن هو ١٤ رطلا من السكر ، وه. وطل من الجيلاتين وهم رطلا من القشدة ، لذا مايتبقى لتكلة المزيجهو ١٠٠ - ٩٩٥ = ٥٠٠٥ رطلا من اللبن الفرز واللبن الفرز المكثف غير المحلى .

ويجب أن تحتوى ال ٥٠٫٥ رطلاً من اللبن الفرز واللبن الفرز المكثف غير المحلى على ٨٫١١ رطلاً من المواد الليفية الصلبة خلافالدهن.

ويكون مقدار مايحتويه ٢٠٠ رطل منهما منالمواداللبنيةالصابةخلافالدهن هو

$$rac{\lambda,11}{\sigma,00} imes 1.00 = 1.00$$
 من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن $rac{\lambda,11}{\sigma,00}$

ولتحديد نسبة مايستعمل من كل من اللبن الفرز واللبن الفرز المكثف غير المحلف غير المحلف غير المحلف عام المحلف
ولماكان ما يلزم المحكملة المزيج هو هوره وطلا من اللبن الفور واللبن الفرز المكثف غير المحلى اللازم أخذه هو : ... هو : ...

ومقدار مایلزم من اللبن الفرز هو $\frac{17,48}{11} \times 0.00$ = 20,77 رطلا

وبعمل جدول يصبحكالنالى :

⁽۱) م - ص وخ ، د 🖚 مواد صلبة خلاف الدهن

جيلاتين	سکر	مواد لبنية سلبة خلاف الدهن	دهن	المواد المستعملة
_		1,49	18,-	. ٣٥,٠ رطلا من القشدة
-	_	0,•9		١٦ر١٩ هـ ﴿ اللَّبِنُ المُـكَنْفُ غَيْرِ الْحَلَّى
-		٣,٠٢		٣٣,٥٣ . و اللبن الفرز
	١٤		<u> </u>	١٤٠٠ د د السكر
•,0				ه. و الجيلاتين
٠,٥	31*	1.,	18,0	١٠٠ رطل من المزيج

مثال (٤) - مطلوب عمل مزیج من ۱۰۰ رطل من المواد التالیة: قشدة تحتوی علی ۳٫۵ ٪ دهن، لبن فرز مجفف محتوی علی ۳٫۵ ٪ دهن، لبن فرز مجفف محتوی علی ۴٫۵ ٪ مواد لبنیة صلبة خلاف الدهن، سکر، جیلاتین – وعلی أن یکون ترکیب المزیج کالتالی:

الحل _ يلاحظ في هذا المزيج أنه يستمد سكره من السكر فقط، أى أن ما يلزمه من السكر هو ١٥ رطلا _ ومن الجيلاتين ٥٫٥ رطل

ولا يحسب مُقدارى القشدة واللبن الكامل حتى يحسب المقدار اللازم من اللبن الفرز المجفف.

ويقدر فى مثل هذه الحالة عادة أن نصف مقدار المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن (على وجه التقريب) تستمد من اللبن الفرز المجفف. ولما كانت. أرطال منها من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن مطلوب تواجدها بالمزيج لذا ه أرطال منها تستمد من اللبن الفرز المجفف الذى يحتوى على ٩٦ ٪ من المواد اللبنية الصلبة

خلاف الدهن. ولذلك مقدار ما يؤخذ من اللبن الفرز المجفف أيد المزيج بمقدار هو الرطال مواد لبنية صلبة خلاف الدهن هو:

ولمعرفة ما اذاكانت تلك الكمية من اللبن الفرز المجفف هي الكمية المناسبة يقدر لذلك عدد الأرطال اللازم اضافتها من القشدة واللبن هكذا . . ١ - ٧٠,٧ (أى ١٥ سكر ، ٥,٠ جيلاتين ، ٢,٥ لبن فرز بجفف) = ٧٩,٣ رطلا منهما ولماكانت القشدة واللبن هما مصدر الدهن .

.. يلزم أن تمد القشدة واللبن أيضا ١٣٫٥ رطلاً من الدهن لازمة للمزيج . وعليه فستمد القشدة واللبنأيضا المزيج بمقدار ٧٩٫٣ — ١٣٫٥=٨,٥٥درطلاً من مصل اللبن .

و . . . مصل اللبن يحتوى على نحو ho برخ من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن . . . ستمد القشدة و اللبن المزيج بمقدار ho
وباضافة ٩٩,٥ رطلا الى ٥ أرطال مواد لبنية صلبة خلاف الدهن مستمدة من ٧,٥ رطلا من اللبن القرز المجفف يكون الناتج عبارة عن ٩٩,١٠ رطلا من المواد اللبنية الصابة خلاف الدهن. وهذا يزيد عن المطلوب تواجده بالمزيج بمقدار ١٠,٩٢ — ١٠ = ٩٠,٠ رطلا.

وهذه الـ ٩٠, . رطلا من المواد اللبنية الصلية خلاف الدهن توجد في مقدار

من اللبن الفرذ
$$\frac{97}{97} = 99$$
, دطلا

لذا يلزم اقلال كمية اللبن الفرز المجفف المراد اصافتها بمقدار ه., ومللا ومايضاف لذلك من اللبن الفرز المجفف هو ٢,٥ – ه., • = ٤,٢٥ رطلا

وستمد 70,3 رطلا من اللبن الفرزالمجفف 70,7 من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن أى $\frac{5,70\times97}{1.0}=5,0$ رطلا من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن

وتكون بذلك المقادير التي حددت حتى الآن هي، وطلا سكر + ه. وطل جيلاتين + ه. وطلا من اللبن الفرز المجفف = ١٩,٧٥ رطلا

لذلك فان ما يلزم اضافته من القشدة واللبن على هذا الأساس الأخير هو ١٠٠ — ١٩,٧٥ = ٨٠,٢٥ رطلا.

ما $77,00 = 7,00 = 7,00 = 7,00 = 7,00 وطلا من مصل اللبن تحتوی علی <math>77,00 \times 7,00 = 7,00$ وطلا من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن .

وباضافة المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن الداخلة فى القشدة واللبن (٠,٠ أرطال) الى المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن الداخلة فى اللبن الفرز المجفف (٤,٠٨ رطلا) نحصل على ١٠,٠٨ رطلا منها وهو المطلوب تواجده منها تقريبا بالمزيج (ويمكن اغفال الزيادة الطفيفة حيث ليس لها تأثيرا عمليا)

والخطوة التالية هو أن نجد النسب الملائمة من القشدة واللبن لامداد المزيج بمقدار ١٣٫٥ رطلا من الدهن المطلوب تواجدها بالمزيج . وهذا المقدارمن الدهن (١٣٫٥ رطلا) يلزم تواجده في ٢٠٫٥ رطلا من القشدة واللبن . ويكون مقدار ما يحتويه ١٠٠ رطل منهما من الدهن هو :

 $7,\Lambda Y = 1 \cdot \cdot \times \frac{17,0}{\Lambda \cdot , Y0}$ وباستعال مزبع بیرسون نحصل علی:

ولذا فان ما يلزم اضافته من القشدة هو $\frac{117,777}{77,00} \times \frac{117,777}{77,00}$ رطلا

ومایلزم ، من اللبن هو
$$\frac{17,14}{77,00} \times \frac{19,14}{77,00}$$
 رطلا

أى أن ٢٠٤، ٤ رطلا من القشدة تمد ١٢,١ رطلا من الدهن
و ٩٩,٩٩ رطلا من اللين تمد ١٫٤ .
و المجموع هو ١٣,١ إلى اللين تمد ١٣,٥ وطلا من الدهن وهو المطلوب بالمزيج
و بعمل جدول يصبح المزيج كالتالى:

جيلاتين	سكر	مواد لبنية صلبة خلاف الدهن	دهن	المواد المستعملة
		٦,٠٠	{ 1,5	٣٤, و وطلا من القشدة ٣٩,٩١ د و اللبن
	-	٤,٠٨	· —	٤,٢٥ والفرزالمجفف
-	10		<u> </u>	ه ۱ ، السكر
-,0_			-	.٫٥٠ رطل من الجيلاتين
٠,٥	. 10	1	۱۲٫۵	١٠٠ رطل من المزيج

مثال (٥) - مطلوب عمل ١٠٠ رطل من مزيج باستعال زبد غير مملح يحتوى على ٨٤ بر مواد لبنية صلبة خلاف على ٨٤ بر مواد لبنية صلبة خلاف الدهن ، وسكر ، وجبلاتين ، وماء ـ وعلى أن يكون تركيب المزيج كالتالى :

دهن مواد لبنية صلبة **سكر جي**لاثين خلاف الدهن خلاف الدهن ۱۰٫۰ ٪ ۱۰٫۰ ٪ ۱۰٫۰ ٪

ولول _ مقدار ما یازم المزیج من السکر هو ۱۶ رطلا ومن الجیلاتین هر. رطل ، و مجموعهما ۱٤٫٥ رطلا

ويستمد المزيج جميع دهنه من الزبد فقط ، ولذلك مايلزم للمزيج هو

روطلا دهن فی ۱۰۰ رطل زبد $w = \frac{10 \times 100}{10} = 10,000$ رطلا من الزبد $w = \frac{10 \times 100}{10}$

ويحتوى اللبن الفرز المجفف على ٩٦ برز من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن ويحتوى اللبن الفرز المجفف على ٩٦ برز من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن المطلوب تواجدها بالمزيج (أو أن مايحتويه الزبد منها يمكن اهماله لضآ لته) ، ويكون مقدار مايضاف من اللبن الفرز المجفف لذلك هو:

اللبن الفرز المجفف ١٠٠٥ $\times \frac{1 \cdot \cdot}{97}$

ويكون مجموع الأرطال الكلي في المزيج الآن كما يلي :

زبد ۱۷٫۸۶ رطلا

لبن فرز مجفف ١٠,٩٤ .

سکر ۱٤٫۰۰ د

ويكمل باقى المزيج باضافة الماء ، ومايضاف منه هو ١٠٠ – ٤٣,٣ = ٥٦,٧ و رطلا من الماء

وبعمل جدول يصبح المزيج كألتالى :

جيلاتين	سكر	ا مواد سيةصلية خلاف الدهن	دهن	المواد المستعملة
<u> </u>		_	10,.	١٧,٨٦ رطلا من الزبد
_	_	١٠,٥		١٠,٩٤ اللينالفرزالمجفف
	18	_	_	۱٤٫۰۰ د السکر
۱۰,۰	_	-		۰٫۰۰ ، الجيلاتين
	_	-	-	٠٧,٢٥ د د الماء
•,0	18	1.,0	10,.	١٠٠٠ رطل د المزيج

والمزيج في هذا المثال الآخير ايس مثاليا ، وقد دون لمجرد شرح كيفية استمال مثل المواد المستعملة معه عند تعذر الحصول على قشدة طازجة قليلة المحوضة . ولا يمكن عمل دندردمة من مثل هذا المزيج إلا باستمال آلة التجنيس أو آلة الاستحلاب والآمثلة المتقدمة تبين حساب المزيج عندما لايضاف اليه كيات ذات بال من مكسبات الطعم والرائحة مثل الفراولا ، والزنجبيل ، والاسفندان، والسكر المحروق ، والشيكولانة ، إذ تتغير بأضافتها نسب المواد الاصلية الداخلة في المزيج وتصبح أقل من المطلوب . ويؤثر هذا خاصة في النسبة المثوية الكلمن الدهن والمواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن الداخلة في تركيب المزيج متوقفا ذلك على مقدار ما يضاف من مكسبات الطعم والرائحة الى المزيج . فاضافة . 1 بن مئلا من شراب الفراولا الى مزيج يحتوى على ١٣ بن دهن و ١١ بن مواد لبنية صلبة خلاف الدهن تخفض نسبة الدهن به الى ٩,٩ بن ونقد بن نسبة الدهن به الى بعض البلدان) ، إلا أن المعدلات القانونية لدندرمة الفاكمة (كاهو الحال ببعض البلدان) ، إلا أن نقص نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن بحتمل جدا أن يتسبب في بعض عيوب نقص نسبة المواد الصلبة خلاف الدهن بحتمل جدا أن يتسبب في بعض عيوب الزكيب في الدندرمة من تركيب ثلجي وتركيب خشن .

وهناك طريقتان يمكن بوساطتهما التغلب على صعوبة تخفيف الدندرمة عند اضافة مقادير ذات بال من مكسبات الطعم والرائحة (فيما يختص بالمواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن فقط) وذلك: (١) بزيادة نسبة المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن بالمزيج بالحساب. (٢) بحساب ماكان يلزم زيادته من المواد اللبنية الصلبة خلاف الدهن بسبب اضافة مكسبات الطعم والرائحة وتعويضها باضافة لبن فرز بحفف جبد النوع إلى آلة التجميد عند ابتداء عملية التجميد عن طريق قطعة من ورق اللف تعمل على هيئة القمع والقرطاس وتوضع فى الفتحة التى فى مقدمة آلة التجميد حيث لايلبث حتى يذوب سريما مع المزيح. وقد وجد أن تدعيم المواد الصلبة خلاف الدهن بهذه الطريقة يحسن من تركيب الدندرمة وجسمها ويساعد على انتاج ناتج متشابه منها دون أن نتقيد بما نرغب اضافته اليها ـ كمية وتوعا ـ من مكسبات الطعم والرائحة .

وصفتان لنوعين من الدندرمة

الرولى ... تؤخذ المقادير التالية لـكل١١رطل (جالون) من المزيج: ٣٣رطل قشدة تحتوى على نحو ٣٥ ٪ دهن، ١٠٥ رطل لبن فرز سائل، ١٠٠ رطل سكر ناعم (سنترفيش)، ٢٠١ أوقية لبن فرز مجفف، ٣٠ أوقية جيلاتين مسحوق، ٣ أرطال ماء تحتوى على أى مكسب للنكهة.

والمقادير المذكورة تنتج مزيجا يحتوى على :

دهن مواد لبنية صلبة سكر جيلاتين ما. خلاف الدهن ۱۲ ٪ ۱۰٫۰ — ۱۳ ٪ ۱۰٫۰٪ ۲۶ ٪ وطريقة العمل تكون باحدى الطرق الآنفة الذكر .

الثَّانِيمُ - تُؤخذ المقادير التالية:

ا لتر لبن ، . ٣٥٠ جم سكر ، . . ٢٠سم قشدة طازجة ، ٣جم سحلب (مخلوط بثلاثة أمثال حجمه سكر ناعم)

وتتلخص طريقة العمل فى تسخين مزيح اللبن والقشدة والسكر مع التقليب لقرب الغليان ثم اضافة السحلب المخلوط بالسكر تدريجا مع التقليب والاستعرار فى التسخين والتقليب لمدة ١٥ ــ ٢٠ دقيقة .


يبرد بعدها المزيح الى درجة ٢°م باحاطة وعائه بماء مثلج ثم يجمد في آلة التجميدكالمعتاد .

ترحيل الدندرمة وتسويقها

يحتاج تسويق الدندرمة إلى وضعها بأوعية تحفظها من النوبانأوارتخاء قوامهة وقد أعدت لذلك أوعية حفظ خاصة لحفظ الدندرمة أطول مدة بمكنة وهي في حالة جيدة . ونذكر من أنواعها :

(۱) ما يستعمل معه غاز ثانى أكسيد الكربون المجمد بالتبريد (بمعامل خاصة) ويكون له حينند مظهر يشبه الثلج أو الشبة . وتصلحرارته حينند إلى مداون في وميزة ثلج غاز ثانى أكسيد الكربون هي كفاءته الزائدة على التبريد (فتستعمل منه مقادير قليلة) مع رخصه ، وهو لايذوب كالثلج وانما يتبخر فلا يخلف ورائه ماه . (وشكل ٦٨) تبين حافظة يستعمل معها ثلج ثانى أكسيد الكربون

(٢) ما يستعمل معه صفائح معدنية خاصة تحتوى على مادة سائلة خاصة (٢) ما يستعمل معه صفائح معدنية خاصة تحتوى على مادة سائلة خاصة (لعله يدخلها الماء والاثير) توضع بعد تبريدها لمدة ٢٤ ساعة بحجرة التبريد أو النيبيس بين علمية الدندرمة وجدران الحافظة كما هو مبين بشكل (٦٩)



شكل (٦٩) وعاء لحفظ الدندرمة لتسويتها باستعال صغائح خاصة



شكل (٦٨) وعاء لحفظ الدندرمة لتسويةها باستعال ثلج ثانى اكسيد الكربون

المثلوجات كناقلة للمرض

إذا لم تتخذ فى صناعة المثلوجات الخطوات التى يضمن بها خلوها من بكتريا الأمراض وذلك بتعقيم أجهزتها بالبخار (على درجة ٢١٢° ف على الاقل) بكل عثاية مع بسترة المزيح نفسه ومداولتها بوساطة عمال أصحاء أصبحت خطرا كبيرا على متناوليها وقد تعكون حينئذ سببا فى الاصابة بأمراص مختلفة تعيش ميكروباتها بها على تلك الدرجات المنخفضة من الحرارة. ومن أمثلة الامراض التى قد تنقلها المثلوجات (إذا لم يعتن بها) حمى التنفود، والياراتيفود، والتهاب الزور.

المراجع

Modern milk Production, Bulletin No. 52 (G. Britain)

Dairy Lectures - Reading University

Dairy Chemisry Lectures - Reading University

Dairy Bacteriology

The Book of Cheese - Thom & Fisk.

An Introduction to the Structure & Reproduction of Plants Fritch & Salisbury.

Dairy Industries, Incorporating Ice Cream Manufacture—May, October, November, 1940.

Dairy Chemistry - Edgar R. Ling.

« - H. D. Richmond.

Modern Dairy Management - G. Walworth.

Milk Products - Harvey & Hill.

Butter, Cream cheese & Scalded Cream — Bulletin No. 57 (G. Britain)

Practical Buttermaking — C. W. Walker—Tisdale & Theodore R. Robinson.

Fundamentals of Dairy Science — Associates of Rogers.*

Cheese - Muking - Bulletin No. 43 (G. Britain)

Cheese - Van Slyke.

A Manual of Physics - J. A. Crowther.

Practical Cheesemaking — C. W. Walker Tisdale & Walter E. Woodnut,

The Practice of Soft Cheesemaking. C. W. Walker Tisdale, Theodore R. Robinson & W. E. Woodnut.

The Theory & Practice of Ice Cream Making — Hugo H. Sommer.

تربية الحيوان الزراعي ــ احمد فاضل الحشن

الجبن الابيض الدمياطي وصناعته ـ عمر البارودي متوسط تركيب لين البقر ولين الجاموس في مصر ـــ احمد غنيم جين (٢١) - محرم محمد حسونه الأليان ومننجاتها 🗕 محمديوسف سليم معجه انجليزي عربي في العلوم الطبية والطبيعية ـــ محمد شرف تعلمات وزارة الصحة بشأن انشاء معامل الألبان القشدة _ على حسن فهمي البادي. (بمجلة جمعية الألبان ـ العدد الأول) ـ عمر البارودي البحث الصناعي الزراعي ــ محمد حامد شكرى لین الزبادی ـ علی حسن فہمی الطبيعة الزراعية ــ عبد الله زبن العابدين الجين الرومي ــ على حسن فهمي أنواع الجبن المهمة في العالم ــ عبد المجيد وهي الحشرات الاقتصادية في مصر ــ احمد سالم حسن نظام الألبان التعاوني بالقطر المصري (بمجلة جمعية الألبار _ العدد

الرابع) ــ عمر البارودي

بيان الرسوم والصور

کل (۱) ، صفحة ۱۳	قسطان الترحيل اللبن بالجو الحار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 (Y)	أنواع مختلفة من البكتريا
1 (*)	الخيرة
(£)	أحد أ نواع العفن (بنسيليوم)
19 (0)	زجاجات جربر لاختبار القذر باللبن
۲۰ (٦)	أدوات اختبار الحموضة
Y1 (V)	أدوات اختبار الدهن
Y = (A)	اللأكتومنر
Y4 (4)	المسطرة الحاسبة
TT (1.)	قمع خاص بتصفية اللبن
YE (11)	حباز لنصفية اللبن
Y3 (1Y)	حِبِهَازِ تَبْرِيدَ مَلْحَقَ بِهِ ثَلَاحِةً خُفْظُ اللَّهِنَ
** (*)	🔹 « اللبن بالمزارع والمامل الصقيرة
YA (11)	رسم لتوضيح نظرية التبريد بالامو تيا
£1 (1+)	جهاز لابسترة
٤١ (١٦)	حهاز صغير لبسترة اللبن
£Y (\Y)	 لتعبئة زجاجات اللبن
£0 (1A)	آلة تجنيس
£A (11)	رسم لتجفيف اللبن بالاسطو انات
•\ (Y·)	حبهآزان لتكثيف اللبق وتجفيفه
· £ (۲1)	أجهزة للغسيل والتعقيم
•A (YY)	أتواع من مخاريط الفرازات
os (YY)	مخروط مفسكك لفراز كذا المخروط بعد تركب أجزائه
1. (Y £)	سرعة دوران مخروط الغراز
7. (Y*)	فراز كامل
(۲٦)	حمام مائی خاص لسمط قشدة ديفون
٧٦ (٢٧)	آ لتي خفق تستعملان القشدة
(۲۸)	جهاز للخفق بالهواء المضغوط

صفحة ١٨	i. (Y4)	آلة استعلاب
٨٨	(٣٠)	حوض خاص لبسترة القشدة وتبريدها أو لتعتيق مزيج الدندرمة
4.1	(٣١)	مخض _ عصارة _ مجنف (الزبد)
41	(7 7)	منخل زبد _ أستبكة _ يد خشبية _ مغرفة
1.1	(٣٣)	أُنبو به لاختبار نسبة الدهن بالزبد (أو القشدةِ أورالجبن)
11.	(r £}	حبهاز لاختبار نسبة الرطوبة بالزيد
148	(r o)	هيجرومتر لاختبار الرطوبة النسبية بالجو
1 111	(+1)	حوض مجبين
١٣٢	(* V)	منلب اللبن ــ جر دل ومجراف الحثرة
۱۳۳	(r)	الدكاكين الامريكية
. 1 44	(٣٩)	مائدة تبريد وترشيح الحثرة
188	(٤٠)	طاحو تة لفرى أو تقطيم الحثرة
148	(٤١)	ضاغط للجبن
1 2 .	(٤٢)	قالب حبن كولوميير
124	(27)	﴿ بُونَ لَافَكَ
101	(££)	برواز مبطن بالةياش لنقل خثرة الجبن الدمياطي اليه
107	(٤٥)	مجراف لنقل خثرة الجبن الدمياطي
104	(11)	لوح سغلی وآخری علوی لاستعالها مع الجبن الدمیاطی
104	(£V)	خبرة الجبن الدمياطي بين لوحين
104	(£ A)	ثقل من الموزا يكو
108	(٤٩)	صرة الجبن الدمياطي مثقلة
301	(••)	ترابيزة عليها صرو خثرة جبن دمياطي مثقلة
108	(01)	حامل خشبي يثقل عليه صرر خثرة الجبن الدمياطي
100	(°Y)	برواز كبير خاص لغرشيح وتثقيل خثرة الجبن الدمياطي
1 • A	(04)	قالب حبن دمياطي
109	(01)	جهاز لغسيل وتعقيم الاقساط والصفائح
171	(00)	تعبثات مستعملة الجبن الدمياطي
134	(07)	قوالب حبن حرفيه
141	(•v)	مصغاة المشرش

الماذ أعاده	((o h) J	أختبار النخمر بالجبن الرومى شكا
140	(09)	عجن خثرة الجبن الرومى
140	$(\tau \cdot)$	عمل رقبة الغلة بخثرة الجبن الرومي
44.	(vr)	مجس (ثاقب) الجبن
4 = 3	(3r)	حلم الجبن
TTA	(14)	خنفساء وعذراء الحبن والحلود
***	(3٤)	المخليص الاباوة أو للننجةمن بلق الامماء
44.	(10)	تجهيز ألاباوات بفتحها وتمليحها
Y£ .	(11)	جهاز لتجميد المزيج وحفظ الدندرمة
Y 2 .	(17)	جهاز فتجميد المزيج
TOA	(\r)	وعاء لحفظ الدندرمة لتسويقهاباستعمل ثاج تالى أكسيدالسكر بون
401	(11)	« « باستعمال صفائح خاصة

محتويات الكتاب

(أولا) اللبن ه – ٤٥

أفراز اللين وتركيب الضرع ٥ ـ عملية الحلب ٦ ـ تصفية اللبن و تبريد. ٧ ـ تركيب اللين ٧ ـ الليأ (السرسوب) ٩ ـ مداولة اللين ١٠ ـ اكتساب اللين للروائح ١٢-ترحيل اللهن من مكان الحلب الى المعمل ١٢ ـ الأحياء الدقيقة التي تؤثر في اللبن ومستخرجاته (البكتريا والخائر و العفن) ١٣ ـ معملاللين ١٥ ـ الماء ١٥ ـ موقع المعمل ١٦- أرضية المعمل ١٦- المجارى١٦- ألضوء والتهوية ١٧- الجدران ١٧-وصول اللين الى المعمل ١٧ ـ اختبارات اللين ١٧ ـ كيفية أخذ عينات اللين لاختباره ١٨ ـ اختبار القدر في اللين ١٩ ـ اختبار الحوضة في اللين ١٩ ـ اختبار نسبة الدهن باللهن . ٣- اختبار نسبة الدهن باللبن المتخدّر (أو الحامض أو القاطع) ٣٣-العينة المجمعة ٢٢ ـ الوزن النوعي للبن ٢٤ ـ جدول تصحبح قراءة اللاكتومتر غلى أساس ٢٠٠ ف ٢٦ ـ تقدير المواد الصلبة باللن خلاف الدهن ٢٨ ـ مسطرة حاسبة ٧٩ ـ قائدة تقدير نسبة المواد الصلبة باللن ٣٠ الكشف عَنَ عش اللن ٧٠ ـ شراء اللين على أساس ما به من دهن ٣٦ ـ قياس الحرارة ٣٧ ـ تصفية اللين ٣٣ ـ طرق حفظ اللبن ٣٥ ـ يمريد اللبن ٣٥ ـ بسترة اللبن ٢٩ ـ على اللبن ١٤ ـ تعقيم . اللبن وع - تمليح اللبن وع - تحفيف اللبن وي - تكثيف اللبن . و - المواد المستعملة في أوعية وأجهزة اللين (مثل النحاس والألمونيوم والرجاج الخ) ٥٧ ــ غسيل وتعقم أوانى وأجهزة اللبن ٥٣ ـ

(ثانیا) الفشرة ٥٥ - ٨٨

آستخلاص القشدة بالترقيد ٥٥ ـ الشوالى والمتارد ٥٥ ـ الآوانى قليلة الغور ٥٥ ـ مقاشط جرسى ٥٩ ـ الآوانى الغائرة أوالعميقة ٥٦ ـ التخفيف بالماء ٥٦ ـ استخلاص القشدة بقوة الطرد المركزى ٥٧ ـ الفراز ٥٧ ـ صامولة القشدة بدى ـ ادارة الفراز ٥٩ ـ فرز اللبن ٥٩ ـ العوامل التى تؤثر في عملية الفرز ٢١ ـ مابحب ملاحظته عند ادارة

الفراز ۲۲ - مميزات استخلاص القشدة بالفراز ۲۲ - استعالات اللبن الفرز ۲۶ - أنواع الفرازات ۲۶ - اختبار الحموضة بالقشدة ۲۰ - اختبار نسبة الدهن بالقشدة ۱۰ تصافی القشدة من مقدار من اللبن ۲۰ - تعدیل نسبة الدهن بالقشدة أو اللبن ۲۰ - بعض طرق حفظ القشدة ۲۰ - بسترة القشدة و تبریدها ۲۹ - تملیح القشدة ۷۰ - القشدة الجفوقة ۲۰ - القشدة الجفوقة ۲۰ - القشدة الجفوقة ۲۰ - القشدة الجفوقة ۲۰ - القشدة الصناعیة ۷۷ - البادی ۲۸ - تجهزالقشدة لعمل الزبد ۲۸ - تسویة القشدة ۱۸ القشدة المحمولة ۱۰ القشدة الحمولة ۱۸ - البادی ۲۰ - البادی

(ثالثا) التربير ٨٩ -١١٣

طرق الحصول على الزبد ٢٨ - المخض ٢٨ - الأدوات اللازمة لصناعة الزبد ٢٠١ - اعداد القشدة لمخضها ٣٣ - اضافة المجلون ٥٥ - عملية المخض ٢٥ - عملية المخض ٢٥ - عملية المخض ٢٠١ - تشكيل الزبد ولفه ٢٠٠ - غسيل أدوات صناعة الزبد ٢٠٠ - امتحان صانع الويد ٢٠٠ - بعض متاعب صناعة الزبد وأسبابها ١٠٢ - القشدة الناعسة ١٠٢ - القشدة الفائرة ١٠٠ - عيب الزبد المخطط عيوب الطعم والرائحة ١٠٠ - عيب نضح الماء من الزبد ٢٠٠ - عيب الزبد المخطط من القشدة (أو اللبن) ١٠٨ - التحكيم في الزبد ٢٠٠ - تصافي الزبد من مقدار من القشدة (أو اللبن) ١٠٨ - اختبار نسبتي الدهن والماء بالزبد ١٠٨ - استعالات المخيض ١١٠ - عض اللبن المتخمر (الحامض) ١١١ - الزبد من الشرش ١١١ - الاختلاف في صناعة الزبد بالمعامل الكبيرة والصغير تو١٢ - خزن وحفظ الزبد

(رابعا) السمعه 112 - 111 (خامسا) الا كباله المخمرة ١١٧ - ١١٩ اللن الزبادى ٢١٧ - أهم عيوب الزبادى ١١٩

(سادسا) الحبين ١٢٠ - ٢٣٢

تقسيم أنواع الجنن ١٢٠ ـ مبانى معمل الجنن ١٢١ ـ نوع اللبن اللازم لصناعة الجنن ١٢٧ ـ بعض مستلزمات الجنن ١٢٧ ـ بعض مستلزمات

صناعة الجين ١٢٤ - الترمومترات ١٢٤ ـ الهيجرومتر ١٧٤ ـ المنفحة ١٢٥ -جدول الرطوية النسبية بالجو ١٢٧،١٣٦ ـ الملون ١٢٩ ـ اختيارات الحموضة ١٢٩ - اختيار الصودا الكاونة ١٢٩ ـ اختيار المنفحة ١٢٩ ـ اختيار الحديد الساخن ١٣٠ ــ أوعية تجبين اللبن ١٣١ ـ الموازين ١٣٢ ـ مقلب اللبن ١٣٢ ـ مغارف الخنثرة ١٣٢ _ قو البالجين ١٣٢ _ السكاكين الأمريكية ١٣٣ _ ما ثدة تبريدوترشيح الخترة ١٣٠ _ جردل الخترة ١٣٤ _ طاحونة فرى الخترة ١٣٤ _ ضاغط الجين ١٢٤ ـ ما ثدة نزع الجين من القوالب ١٣٥ ـ العناية بأدوات صناعة الجين ١٣٦ ـ الجين الطرى ١٣٦ - اضافة المنفحة للين ١٣٨ - التقليب العميق ١٣٩ - التقليب السطحى ١٣٩ ـ درجة تماسك الحثرة الملائمة ١٣٩ ـ جبن كولوميير ١٤٠ ـ جبن بون لافك ١٤٣ ـ الجنن الدمياطي ١٤٥ ـ الجنن الجرفية ١٦٧ ـ جنن المش ١٦٩ ـ جنن الشرش ١٧٠ _ جين الخيض ١٧٠ _ الجين الجاف ١٧١ _ جين تشدر ١٧١ _ كشف خطوات عمل الجين الجاف ١٧٢ أ ـ بسترة اللبن في صناعة الجين الجاف ١٠٧٣ - جبن تشيشير ١٨٦ - جين دارني ١٨٩ - الجين الرومي ١٩٢ - جبن الرأس (الكيفالو تيرى) ١٩٨ ـ الجبن نصف الجاف ١٩٩ ـ جبن بورسالو ١٩٩ ـ جبن (۲۰) ۲۰۱ – جبن و نسلديل ۲۰۳ ـ تحوير طرق الصناعة بالنسبة لألبان معينة ٣٠٦ ـ العواملالي تؤثر في تسوية الجبن ٢١١ ـ بعضعيوبالجن الجافونصف الجاف ٢١٤ ـ أهم عيوب الجنن المعرق خاصة ٢١٧ ـ أهم عيوب الجنن الطرى ٩ ٢ ٧ ـ التحكيم في الجنن ٢٠٠ ـ تصافى الجنن من مقدار من اللبن ٢٧١ ـ اختبار نسبة الدهن بالجن ٢٢٧ ـ استعالات الشرش ٢٢٢ ـ الجبن المطبوخ أو المبستر ٢٢٢ ـ طفيليات الجبن وحشراته ٢٢٤ ـ صناعة المنفحة ٢٢٩

(سابعا) المتلومات اللبفية ٢٣٣

تقسيم المثلوجات ٢٠٣ ـ المزيج ٢٣٤ ـ خطوات الصناعة ٢٣٧ ـ الربع ٢٤٢ حساب المزيج ٢٤٥ ـ وصفتان لنوعين من الدندرمة ٢٥٧ ـ ترحيل الدندرمة وتسويقها ٢٥٨ ـ المثلوجات كناقلة للمرض ٢٥٩

الخطا والصواب

	خطأ	<u> </u>	مفحة	صواب ا	خطأ	ي ما	مفحة
صواب		منطر		ا حواب		مبعر	
لف الزيد إلا قليلا	لف الزبد	7.	1	بالوزن	بالورن	٦	٠٣٠
ووزنت	وزنت	77	1.1	% °,A	٥,٨	11	41
وتوضع	و توضح	14	1-7	le le	laa l	18	٣٣
أو بغسيلها	بغسيلها	٨	1.4	كلورور	كلووور		٣٨
بالزيد	بالدهن	۲	117	ينظر بعد عدله	معكوس	العكل	2.4
شکل (ه٥)	شکل (۳۰)	٩	171	تحفظه	تحفظه	17	43
تمبئة الحثرة وضغطها	تعبثة الحثرة	٧	174	وشکل (۲۲) ا	وشكل (۲۱) ا	17	٥٧
اختبار الحموضة	اختبار الحموفى	۲	172	الصلبة	الدهنية	18	٦٤
(٥)اضافة المنفحة	اضافة المنفحة	0	177	الصلبة	الدهنية	17	78
سليم عام ١٩٢٦	سليم	۲	4.1	صفحة . ٢	صفحة ٧	17	٦٥
من أنواع الجبن.	من الجبن	۲	4.4	, طازجة ,	طارجه	27	٧٦
حياته	جباته	17	778	خفقه	خققه	4	44
dardarius	lerdarius	19	778	تخلط	تخلط	17	٧٧
••	٥٥	٦	727	۱۳۰° ف	۳۰° ف	۱۸	۸۰
				بالملح	بالمح	۲	44